

## Lis 1.2.34 ユーザマニュアル

Copyright (C) 2002-2010 The Scalable Software Infrastructure Project

This project is supported by “Development of Software Infrastructure for Large Scale Scientific Simulation” Team, CREST, JST.

<http://www.ssisc.org/>

2010 年 7 月 28 日

# 目 次

0	Lis 1.1 からの追加・変更点	1
1	はじめに	2
2	インストール	2
2.1	必要なシステム	2
2.2	ファイルの展開	2
2.3	configure スクリプトの実行	3
2.4	make の実行	3
2.5	インストール	7
2.6	テストプログラム	7
2.6.1	test1	7
2.6.2	test2	8
2.6.3	test3	8
2.6.4	test4	8
2.6.5	test5	8
2.6.6	etest1	9
2.6.7	etest2	9
2.6.8	etest3	9
2.6.9	etest4	9
2.6.10	etest5	10
2.6.11	spmvttest1	10
2.6.12	spmvttest2	11
2.6.13	spmvttest3	11
2.6.14	spmvttest4	11
2.6.15	spmvttest5	11
2.7	制限事項	12
3	基本操作	13
3.1	初期化・終了処理	14
3.2	ベクトル	14
3.3	行列	17
3.4	線型方程式の求解	24
3.5	固有値問題の求解	28
3.6	サンプルプログラム	33
3.7	コンパイル・リンク	36
3.8	実行	38
4	4 倍精度演算	39
4.1	4 倍精度演算の利用	39

<b>5</b>	<b>行列格納形式</b>	<b>41</b>
5.1	Compressed Row Storage (CRS)	41
5.1.1	行列の作り方 (逐次, OpenMP 版)	41
5.1.2	行列の作り方 (MPI 版)	42
5.1.3	関連する関数	42
5.2	Compressed Column Storage (CCS)	43
5.2.1	行列の作り方 (逐次, OpenMP 版)	43
5.2.2	行列の作り方 (MPI 版)	44
5.2.3	関連する関数	44
5.3	Modified Compressed Sparse Row (MSR)	45
5.3.1	行列の作り方 (逐次, OpenMP 版)	45
5.3.2	行列の作り方 (MPI 版)	46
5.3.3	関連する関数	46
5.4	Diagonal (DIA)	47
5.4.1	行列の作り方 (逐次版)	47
5.4.2	行列の作り方 (OpenMP 版)	48
5.4.3	行列の作り方 (MPI 版)	49
5.4.4	関連する関数	49
5.5	Ellpack-Itpack generalized diagonal (ELL)	50
5.5.1	行列の作り方 (逐次, OpenMP 版)	50
5.5.2	行列の作り方 (MPI 版)	51
5.5.3	関連する関数	51
5.6	Jagged Diagonal (JDS)	52
5.6.1	行列の作り方 (逐次版)	53
5.6.2	行列の作り方 (OpenMP 版)	54
5.6.3	行列の作り方 (MPI 版)	55
5.6.4	関連する関数	55
5.7	Block Sparse Row (BSR)	56
5.7.1	行列の作り方 (逐次, OpenMP 版)	56
5.7.2	行列の作り方 (MPI 版)	57
5.7.3	関連する関数	57
5.8	Block Sparse Column (BSC)	58
5.8.1	行列の作り方 (逐次, OpenMP 版)	58
5.8.2	行列の作り方 (MPI 版)	59
5.8.3	関連する関数	59
5.9	Variable Block Row (VBR)	60
5.9.1	行列の作り方 (逐次, OpenMP 版)	60
5.9.2	行列の作り方 (MPI 版)	61
5.9.3	関連する関数	62
5.10	Coordinate (COO)	63
5.10.1	行列の作り方 (逐次, OpenMP 版)	63
5.10.2	行列の作り方 (MPI 版)	64

5.10.3	関連する関数	64
5.11	Dense (DNS)	65
5.11.1	行列の作り方 (逐次, OpenMP 版)	65
5.11.2	行列の作り方 (MPI 版)	66
5.11.3	関連する関数	66
<b>6</b>	<b>関数</b>	<b>67</b>
6.1	ベクトル操作	67
6.1.1	lis_vector_create	67
6.1.2	lis_vector_destroy	68
6.1.3	lis_vector_duplicate	68
6.1.4	lis_vector_set_size	69
6.1.5	lis_vector_get_size	70
6.1.6	lis_vector_get_range	70
6.1.7	lis_vector_set_value	71
6.1.8	lis_vector_get_value	71
6.1.9	lis_vector_set_values	72
6.1.10	lis_vector_get_values	73
6.1.11	lis_vector_scatter	74
6.1.12	lis_vector_gather	74
6.1.13	lis_vector_copy	75
6.1.14	lis_vector_set_all	75
6.1.15	lis_vector_is_null	76
6.2	行列操作	77
6.2.1	lis_matrix_create	77
6.2.2	lis_matrix_destroy	77
6.2.3	lis_matrix_duplicate	78
6.2.4	lis_matrix_malloc	78
6.2.5	lis_matrix_set_value	79
6.2.6	lis_matrix_assemble	79
6.2.7	lis_matrix_set_size	80
6.2.8	lis_matrix_get_size	81
6.2.9	lis_matrix_get_range	81
6.2.10	lis_matrix_set_type	82
6.2.11	lis_matrix_get_type	83
6.2.12	lis_matrix_set_blocksize	83
6.2.13	lis_matrix_convert	84
6.2.14	lis_matrix_copy	84
6.2.15	lis_matrix_get_diagonal	85
6.2.16	lis_matrix_set_crs	86
6.2.17	lis_matrix_set_ccs	86
6.2.18	lis_matrix_set_msr	87
6.2.19	lis_matrix_set_dia	87

6.2.20	lis_matrix_set_ell . . . . .	88
6.2.21	lis_matrix_set_jds . . . . .	88
6.2.22	lis_matrix_set_bsr . . . . .	89
6.2.23	lis_matrix_set_bsc . . . . .	90
6.2.24	lis_matrix_set_vbr . . . . .	91
6.2.25	lis_matrix_set_coo . . . . .	92
6.2.26	lis_matrix_set_dns . . . . .	92
6.3	<b>ベクトルと行列の計算</b> . . . . .	93
6.3.1	lis_vector_scale . . . . .	93
6.3.2	lis_vector_dot . . . . .	93
6.3.3	lis_vector_nrm1 . . . . .	94
6.3.4	lis_vector_nrm2 . . . . .	94
6.3.5	lis_vector_nrmi . . . . .	95
6.3.6	lis_vector_axpy . . . . .	96
6.3.7	lis_vector_xpay . . . . .	96
6.3.8	lis_vector_axpyz . . . . .	97
6.3.9	lis_matrix_scaling . . . . .	97
6.3.10	lis_matvec . . . . .	98
6.3.11	lis_matvect . . . . .	98
6.4	<b>線型方程式の求解</b> . . . . .	99
6.4.1	lis_solver_create . . . . .	99
6.4.2	lis_solver_destroy . . . . .	99
6.4.3	lis_solver_set_option . . . . .	100
6.4.4	lis_solver_set_optionC . . . . .	104
6.4.5	lis_solve . . . . .	105
6.4.6	lis_solve_kernel . . . . .	106
6.4.7	lis_solver_get_status . . . . .	107
6.4.8	lis_solver_get_iters . . . . .	108
6.4.9	lis_solver_get_itersex . . . . .	108
6.4.10	lis_solver_get_time . . . . .	109
6.4.11	lis_solver_get_timeex . . . . .	109
6.4.12	lis_solver_get_residualnorm . . . . .	110
6.4.13	lis_solver_get_rhistory . . . . .	110
6.4.14	lis_solver_get_solver . . . . .	111
6.4.15	lis_get_solvername . . . . .	112
6.5	<b>固有値問題の求解</b> . . . . .	113
6.5.1	lis_esolver_create . . . . .	113
6.5.2	lis_esolver_destroy . . . . .	113
6.5.3	lis_esolver_set_option . . . . .	114
6.5.4	lis_esolver_set_optionC . . . . .	117
6.5.5	lis_solve . . . . .	118
6.5.6	lis_esolver_get_status . . . . .	118

6.5.7	lis_esolver_get_iters . . . . .	119
6.5.8	lis_esolver_get_itersex . . . . .	119
6.5.9	lis_esolver_get_time . . . . .	120
6.5.10	lis_esolver_get_timeex . . . . .	120
6.5.11	lis_esolver_get_residualnorm . . . . .	121
6.5.12	lis_esolver_get_rhistory . . . . .	121
6.5.13	lis_esolver_get_evalues . . . . .	122
6.5.14	lis_esolver_get_evectors . . . . .	122
6.5.15	lis_esolver_get_esolver . . . . .	123
6.5.16	lis_get_esolvername . . . . .	124
6.6	ファイル入出力 . . . . .	125
6.6.1	lis_input . . . . .	125
6.6.2	lis_input_vector . . . . .	126
6.6.3	lis_input_matrix . . . . .	127
6.6.4	lis_output . . . . .	128
6.6.5	lis_output_vector . . . . .	129
6.6.6	lis_output_matrix . . . . .	130
6.7	その他 . . . . .	131
6.7.1	lis_initialize . . . . .	131
6.7.2	lis_finalize . . . . .	131
6.7.3	lis_wtime . . . . .	132
6.7.4	CHKERR . . . . .	132
参考文献		133
A	ファイル形式	135
A.1	拡張 MatrixMarket 形式 . . . . .	135
A.2	Harwell-Boeing 形式 . . . . .	136
A.3	ベクトル用拡張 MatrixMarket 形式 . . . . .	137
A.4	ベクトル用 PLAIN 形式 . . . . .	137

## 0 Lis 1.1 からの追加・変更点

### 1. 固有値解法を追加

### 2. ユーザインタフェースの仕様を一部変更

- (a) `lis_output_residual_history()`, `lis_get_residual_history()` をそれぞれ `lis_solver_output_rhistory()`, `lis_solver_get_rhistory()` に変更
- (b) Fortran サブルーチン `lis_vector_set_value()`, `lis_vector_get_value()` のオリジンを 1 に変更

# 1 はじめに

Lis (a Library of Iterative Solvers for linear systems) は大規模実疎行列を係数とする線型方程式

$$Ax = b$$

及び標準固有値問題

$$Ax = \lambda x$$

を解くための反復法ライブラリである。C と Fortran で記述されており、逐次版、OpenMP を使用する共有メモリ並列版、MPI 単独、または MPI、OpenMP を組み合わせて使用する分散メモリ並列版がある。

Lis は以下の特徴を持つ。

- 多数の線型方程式解法、固有値解法、前処理に対応
- 多数の疎行列格納形式に対応
- 4 倍精度演算に対応
- 逐次、並列ともに共通のインタフェースで処理できる
- 逐次環境から並列環境への移行に際して、プログラムを変更する必要がない (あるいはごくわずかの変更でよい)

Lis では実行列を係数行列に持つ線型方程式及び固有値問題向けの反復解法が利用可能であり、線型方程式解法については表 1 に示す 22 種、固有値解法については表 2 に示す 8 種、前処理についてはスケーリングの他、表 3 に示す 10 種を実装している。また行列格納形式については表 4 に示す 11 種に対応している。

## 2 インストール

本節では、Lis のインストール、テストの手順について述べる。なおここでは Linux クラスタ環境を想定している。

### 2.1 必要なシステム

Lis のインストールには C コンパイラが必要である。また、Fortran インタフェースを使用する場合は Fortran コンパイラ、AMG 前処理ルーチンを使用する場合は Fortran 90 コンパイラも必要となる。並列計算環境では、OpenMP または MPI-1 を使用する。表 5 に主な動作確認環境を示す (表 7 も参照のこと)。

### 2.2 ファイルの展開

次のコマンドを入力して、ファイルを展開する。(\$VERSION) はバージョンを示す。

```
>gunzip -c lis-($VERSION).tar.gz | tar xvf -
```

これにより、ディレクトリ lis-(\$VERSION) 下に図 1 に示すサブディレクトリが作成される。



表 1: 線型方程式解法

CG	CR
BiCG	BiCR[2]
CGS	CRS[3]
BiCGSTAB	BiCRSTAB[3]
GPBiCG	GPBiCR[3]
BiCGSafe[1]	BiCRSafe[4]
BiCGSTAB(1)	TFQMR
Jacobi	Orthomin(m)
Gauss-Seidel	GMRES(m)
SOR	FGMRES(m)[5]
IDR(s)[13]	MINRES[14]

表 2: 固有値解法

Power Iteration
Inverse Iteration
Approximate Inverse Iteration
Rayleigh Quotient Iteration
Subspace Iteration
Lanczos Iteration
Conjugate Gradient[15, 16]
Conjugate Residual[17]

表 3: 前処理

Jacobi
SSOR
ILU(k)
ILUT[6, 7]
Crout ILU[8, 7]
I+S[9]
SA-AMG[10]
Hybrid[11]
SAINV[12]
Additive Schwarz
ユーザ定義

表 4: 格納形式

Compressed Row Storage	(CRS)
Compressed Column Storage	(CCS)
Modified Compressed Sparse Row	(MSR)
Diagonal	(DIA)
Ellpack-Itpack generalized diagonal	(ELL)
Jagged Diagonal	(JDS)
Block Sparse Row	(BSR)
Block Sparse Column	(BSC)
Variable Block Row	(VBR)
Dense	(DNS)
Coordinate	(COO)

## 2.3 configure スクリプトの実行

次のコマンドを入力して、スクリプトを実行する。

- デフォルトの設定を利用する場合 : `>./configure`
- インストール先を指定する場合 : `>./configure --prefix=<install-dir>`

configure で指定できるオプションを表 6 に示す。表 7 に TARGET で指定できる主な計算機環境を示す。

## 2.4 make の実行

`lis-($VERSION)` ディレクトリにおいて

```
>make
```

と make を実行すればコンパイル可能である。make (ライブラリのコンパイル) が正常に行われたかを確認するには、`lis-($VERSION)` ディレクトリにおいて

```
>make check
```

とすると、`lis-($VERSION)/test` ディレクトリに作成された実行ファイルを用いてテストを実行する。こ

表 5: 主な動作確認環境

C コンパイラ (必須)	OS
Intel C/C++ Compiler 7.0, 8.0, 9.1, 10.1, 11.1	Linux
IBM XL C/C++ V7.0, 9.0	AIX Linux
Sun WorkShop 6 update 2, Sun ONE Studio 7, Sun Studio 11, Sun Studio 12	Solaris
PGI C++ 6.0, 7.1, 10.5	Linux
gcc 3.3, 4.3	Linux
Fortran コンパイラ (オプション)	OS
Intel Fortran Compiler 8.1, 9.1, 10.1, 11.1	Linux
IBM XL Fortran V9.1, 11.1	AIX Linux
Sun WorkShop 6 update 2, Sun ONE Studio 7, Sun Studio 11, Sun Studio 12	Solaris
PGI Fortran 6.0, 7.1, 10.5	Linux
g77 3.3	Linux
gfortran 4.3, 4.4	
g95 0.91	

```

lis-($VERSION)
  config
  |   make 用のファイル
  include
  |   インクルードファイル
  src
  |   ソースファイル
  test
  |   テストプログラム

```

図 1: lis-(\$VERSION).tar.gz のファイル構成

表 6: configure オプション

--enable-omp	OpenMP を利用
--enable-mpi	MPI を利用
--enable-fortran	Fortran API を利用
--enable-saamg	SA-AMG 前処理を利用
--enable-quad	4 倍精度演算を利用
--enable-gprof	gprof を利用
--prefix=<install-dir>	インストール先を指定
TARGET=<target>	計算機環境を指定
CC=<c_compiler>	C コンパイラを指定
CFLAGS=<c_flags>	C コンパイラオプションを指定
FC=<fortran_compiler>	Fortran コンパイラを指定
FCFLAGS=<fc_flags>	Fortran コンパイラオプションを指定
LDFLAGS=<ld_flags>	リンクオプションを指定

表 7: 主な TARGET オプション (一覧は configure を参照)

<target>	実行される configure スクリプト
cray_xt3	./configure CC=cc FC=ftn CFLAGS="-O3 -B -fastsse -tp k8-64" FCFLAGS="-O3 -fastsse -tp k8-64 -Mpreprocess" FCLDFLAGS="-Mnomain" ac_cv_sizeof_void_p=8 cross_compiling=yes --enable-mpi ax_f77_mangling="lower case, no underscore, extra underscore"
fujitsu_pq	./configure CC=fcc FC=frt ac_cv_sizeof_void_p=8 CFLAGS="-O3 -Kfast,ocl,preex" FFLAGS="-O3 -Kfast,ocl,preex -Cpp" FCFLAGS="-O3 -Kfast,ocl,preex -Cpp -Am" ax_f77_mangling="lower case, underscore, no extra underscore"
hitachi	./configure CC=cc FC=f90 FCLDFLAGS="-lf90s" ac_cv_sizeof_void_p=8 CFLAGS="-Os -noparallel" FCFLAGS="-Oss -noparallel" ax_f77_mangling="lower case, underscore, no extra underscore"
ibm_bg1	./configure CC=blrts_xlc FC=blrts_xlf90 CFLAGS="-O3 -qarch=440d -qtune=440 -qstrict -I/bg1/BlueLight/ppcfloor/bglsys/include" FFLAGS="-O3 -qarch=440d -qtune=440 -qsuffix=cpp=F -qfixed=72 -w -I/bg1/BlueLight/ppcfloor/bglsys/include" FCFLAGS="-O3 -qarch=440d -qtune=440 -qsuffix=cpp=F90 -w -I/bg1/BlueLight/ppcfloor/bglsys/include" ac_cv_sizeof_void_p=4 cross_compiling=yes --enable-mpi ax_f77_mangling="lower case, no underscore, no extra underscore"
nec_es	./configure CC=esmpic++ FC=esmpif90 AR=esar RANLIB=true ac_cv_sizeof_void_p=8 ax_vector_machine=yes cross_compiling=yes --enable-mpi --enable-omp ax_f77_mangling="lower case, no underscore, extra underscore"
nec_sx9_cross	./configure CC=sxmpic++ FC=sxmpif90 AR=sxar RANLIB=true ac_cv_sizeof_void_p=8 ax_vector_machine=yes cross_compiling=yes ax_f77_mangling="lower case, no underscore, extra underscore"

のテストは, MatrixMarket 形式のファイル `lis-($VERSION)/test/testmat.mtx` から行列, ベクトルデータを読み込み, 線型方程式  $Ax = b$  を解いた近似解を `lis-($VERSION)/test/sol.txt` にその収束履歴を `lis-($VERSION)/test/res.txt` に書き出す. 近似解がすべて 1 ならば正しい結果である. SGI Altix 3700 上での実行結果を以下に示す. 表示されている下 4 行は実行環境により値が異なる.

#### デフォルト

```
100 x 100 matrix  460 entries
Initial vector x = 0
PRECISION : DOUBLE
SOLVER    : BiCG 2
PRECON    : None
STORAGE   : CRS
lis_solve : normal end

BiCG: iter      = 15 iter_double = 15 iter_quad = 0
BiCG: times     = 5.178690e-03
BiCG: p_times   = 1.277685e-03 (p_c = 1.254797e-03 p_i = 2.288818e-05 )
BiCG: i_times   = 3.901005e-03
BiCG: Residual  = 6.327297e-15
```

#### --enable-omp

```
Max Procs   = 32
Max Threads = 2
100 x 100 matrix  460 entries
Initial vector x = 0
PRECISION : DOUBLE
SOLVER    : BiCG 2
PRECON    : None
STORAGE   : CRS
lis_solve : normal end

BiCG: iter      = 15 iter_double = 15 iter_quad = 0
BiCG: times     = 8.960009e-03
BiCG: p_times   = 2.297878e-03 (p_c = 2.072096e-03 p_i = 2.257824e-04 )
BiCG: i_times   = 6.662130e-03
BiCG: Residual  = 6.221213e-15
```

```

--enable-mpi
100 x 100 matrix  460 entries
Initial vector x = 0
PRECISION : DOUBLE
SOLVER     : BiCG 2
PRECON     : None
STORAGE    : CRS
lis_solve  : normal end

BiCG: iter      = 15 iter_double = 15 iter_quad = 0
BiCG: times     = 2.911400e-03
BiCG: p_times   = 1.560780e-04 (p_c = 1.459997e-04 p_i = 1.007831e-05 )
BiCG: i_times   = 2.755322e-03
BiCG: Residual  = 6.221213e-15

```

## 2.5 インストール

```

lis-($VERSION) ディレクトリにおいて
    >make install

```

とすると、以下のようにファイルがコピーされる。

```

$(INSTALLDIR)
include
|   lis.h lisf.h
lib
    liblis.a

```

lis.h は C で、lisf.h は Fortran でライブラリを利用するときに必要なヘッダファイルで、liblis.a はライブラリファイルである。

## 2.6 テストプログラム

### 2.6.1 test1

```

lis-($VERSION)/test ディレクトリにおいて

```

```

    >test1 matrix_filename rhs_setting solution_filename residual_filename [options]

```

と入力すると、matrix\_filename の示す行列データファイルから行列データを読み込み、線型方程式  $Ax = b$  を options で指定された解法で解く。また、近似解を result\_filename に、収束履歴を residual\_filename に書き出す。入力可能な行列データ形式は MatrixMarket 形式である。rhs\_setting は

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| 0 | 行列データファイルに含まれている右辺ベクトルを用いる          |
| 1 | $b = (1, \dots, 1)^T$ を用いる          |
| 2 | $b = A \times (1, \dots, 1)^T$ を用いる |

rhs\_filename

右辺ベクトルのファイル名

が指定できる. rhs\_filename は PLAIN 形式または MatrixMarket 形式が利用できる. test1f.F は test1.c の Fortran 版である.

### 2.6.2 test2

lis-(\$VERSION)/test ディレクトリにおいて

```
>test2 m n matrix_type solution_filename residual_filename [options]
```

と入力すると, 2 次元 Poisson 方程式を 5 点中心差分で離散化して得られる次数  $mn$  の 5 重対角行列を係数とする線型方程式  $Ax = b$  を, matrix\_type で指定された行列格納形式, options で指定された解法で解く. また, 近似解を result\_filename に収束履歴を residual\_filename に書き出す. ただし, 線型方程式  $Ax = b$  の解ベクトルの値がすべて 1 となるように右辺ベクトル  $b$  を設定している. m, n は各次元の格子点数である.

### 2.6.3 test3

lis-(\$VERSION)/test ディレクトリにおいて

```
>test3 l m n matrix_type solution_filename residual_filename [options]
```

と入力すると, 3 次元 Poisson 方程式を 7 点中心差分で離散化して得られる次数  $lmn$  の 7 重対角行列を係数とする線型方程式  $Ax = b$  を, matrix\_type で指定された行列格納形式, options で指定された解法で解く. また, 近似解を result\_filename に収束履歴を residual\_filename に書き出す. ただし, 線型方程式  $Ax = b$  の解ベクトルの値がすべて 1 となるように右辺ベクトル  $b$  を設定している. l, m, n は各次元の格子点数である.

### 2.6.4 test4

線型方程式  $Ax = b$  を指定された解法で解き, 近似解を表示する. 行列  $A$  は次数 12 の 3 重対角行列

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & & & \\ -1 & 2 & -1 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & -1 & 2 & -1 \\ & & & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

である. 右辺ベクトル  $b$  は近似解  $x$  がすべて 1 となるように求めている. test4f.F は test4.c の Fortran 版である.

### 2.6.5 test5

lis-(\$VERSION)/test ディレクトリにおいて

```
>test5 n gamma [options]
```

と入力すると, 線型方程式  $Ax = b$  を指定された解法で解き, 近似解を表示する. 行列  $A$  は Toeplitz 行列

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & & & & \\ 0 & 2 & 1 & & & \\ \gamma & 0 & 2 & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & \gamma & 0 & 2 & 1 \\ & & & \gamma & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

である. 右辺ベクトル  $b$  は近似解  $x$  がすべて 1 となるように求めている.  $n$  は行列  $A$  の次数,  $\gamma$  は  $\gamma$  である.

#### 2.6.6 etest1

lis-(\$VERSION)/test ディレクトリにおいて

```
>etest1 matrix_filename solution_filename residual_filename [options]
```

と入力すると, matrix\_filename の示す行列データファイルから行列データを読み込み, 固有値問題  $Ax = \lambda x$  を options で指定された解法で解き, 指定されたモードの近似固有値を表示する. また, 近似固有値に対応する近似固有ベクトルを result\_filename に, 収束履歴を residual\_filename に書き出す. 入力可能な行列データ形式は MatrixMarket 形式である. etest1f.F は etest1.c の Fortran 版である.

#### 2.6.7 etest2

lis-(\$VERSION)/test ディレクトリにおいて

```
>etest2 m n matrix_type solution_filename residual_filename [options]
```

と入力すると, 2次元 Helmholtz 方程式を 5 点中心差分で離散化して得られる次数  $mn$  の 5 重対角行列の固有値問題  $Ax = \lambda x$  を, matrix\_type で指定された行列格納形式, options で指定された解法で解き, 指定されたモードの近似固有値を表示する. また, 近似固有値に対応する近似固有ベクトルを result\_filename に, 収束履歴を residual\_filename に書き出す.  $m, n$  は各次元の格子点数である.

#### 2.6.8 etest3

lis-(\$VERSION)/test ディレクトリにおいて

```
>etest3 l m n matrix_type solution_filename residual_filename [options]
```

と入力すると, 3次元 Helmholtz 方程式を 7 点中心差分で離散化して得られる次数  $lmn$  の 7 重対角行列の固有値問題  $Ax = \lambda x$  を, matrix\_type で指定された行列格納形式, options で指定された解法で解き, 指定されたモードの近似固有値を表示する. また, 近似固有値に対応する近似固有ベクトルを result\_filename に, 収束履歴を residual\_filename に書き出す.  $l, m, n$  は各次元の格子点数である.

#### 2.6.9 etest4

lis-(\$VERSION)/test ディレクトリにおいて

```
>etest4 n [options]
```

と入力すると, 固有値問題  $Ax = \lambda x$  を指定された解法で解き, 指定されたモードの近似固有値を表示する. 行列  $A$  は次数  $n$  の 3 重対角行列

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & & & \\ -1 & 2 & -1 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & -1 & 2 & -1 \\ & & & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

である. etest4f.F は etest4.c の Fortran 版である.

### 2.6.10 etest5

lis-(\$VERSION)/test ディレクトリにおいて

```
>etest5 evaluate_filename evector_filename
```

と入力すると, 固有値問題  $Ax = \lambda x$  を Subspace Iteration により解き, 絶対値最小のものから順に 2 個の近似固有値を evaluate\_filename に, 対応する近似固有ベクトルを evector\_filename に拡張 MatrixMarket 形式 (Appendix A を参照) で書き出す. 行列  $A$  は次数 12 の 3 重対角行列

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & & & \\ -1 & 2 & -1 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & -1 & 2 & -1 \\ & & & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

である.

### 2.6.11 spmvtest1

lis-(\$VERSION)/test ディレクトリにおいて

```
>spmvtest1 n iter
```

と入力すると, 1 次元 Poisson 方程式を 3 点中心差分で離散化して得られる次数  $n$  の 3 重対角係数行列

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & & & \\ -1 & 2 & -1 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & -1 & 2 & -1 \\ & & & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

とベクトル  $(1, \dots, 1)^T$  との積を, 実行可能な行列格納形式について iter で指定された回数実行し, FLOPS 値を算出する.



### 2.6.12 spmvtest2

lis-(\$VERSION)/test ディレクトリにおいて

```
>spmvtest2 m n iter
```

と入力すると, 2 次元 Poisson 方程式を 5 点中心差分で離散化して得られる次数  $mn$  の 5 重対角係数行列とベクトル  $(1, \dots, 1)^T$  との積を, 実行可能な行列格納形式について  $iter$  で指定された回数実行し, FLOPS 値を算出する.  $m, n$  は各次元の格子点数である.

### 2.6.13 spmvtest3

lis-(\$VERSION)/test ディレクトリにおいて

```
>spmvtest3 l m n iter
```

と入力すると, 3 次元 Poisson 方程式を 7 点中心差分で離散化して得られる次数  $lmn$  の 7 重対角係数行列とベクトル  $(1, \dots, 1)^T$  との積を, 実行可能な行列格納形式について  $iter$  で指定された回数実行し, FLOPS 値を算出する.  $l, m, n$  は各次元の格子点数である.

### 2.6.14 spmvtest4

lis-(\$VERSION)/test ディレクトリにおいて

```
>spmvtest4 matrix_filename_list iter [block]
```

と入力すると, `matrix_filename_list` の示す行列データファイルリストから行列データを読み込み, 各行列とベクトル  $(1, \dots, 1)^T$  との積を実行可能な行列格納形式について  $iter$  で指定された回数実行し, FLOPS 値を算出する. 必要なら `block` で BSR, BSC のブロックサイズを指定する.

### 2.6.15 spmvtest5

lis-(\$VERSION)/test ディレクトリにおいて

```
>spmvtest5 matrix_filename matrix_type iter [block]
```

と入力すると, `matrix_filename` の示す行列データファイルから行列データを読み込み, 行列とベクトル  $(1, \dots, 1)^T$  との積を行列格納形式 `matrix_type` について  $iter$  で指定された回数実行し, FLOPS 値を算出する. 必要なら `block` で BSR, BSC のブロックサイズを指定する.

## 2.7 制限事項

現在のバージョンには以下の制限がある。

- 前処理
  - Jacobi, SSOR 以外の前処理が選択され、かつ行列 A が CRS 形式でない場合、前処理作成時に CRS 形式の行列 A を作成する
  - BiCG 法を選択した場合、SA-AMG 前処理は非対応
  - SA-AMG 前処理は OpenMP 環境に非対応、SAINV 前処理の前処理行列作成部分は逐次
- 4 倍精度演算
  - 線型方程式解法の Jacobi, Gauss-Seidel, SOR, IDR(s) は非対応
  - 固有値解法の Conjugate Gradient, Conjugate Residual は非対応
  - Hybrid 前処理での内部反復解法のうち、Jacobi, Gauss-Seidel, SOR は非対応
  - I+S, SA-AMG 前処理は非対応
- 行列格納形式
  - MPI 環境では、ユーザ自身が目的の格納形式に必要な配列を用意する場合、CRS 形式のみ受け付ける。目的の格納形式を利用するには `lis_matrix_convert` を使用して CRS 形式から目的の格納形式へ変換する。

### 3 基本操作

本節では、ライブラリの利用方法について述べる。プログラムでは以下の処理を行う必要がある。

- 初期化处理
- 行列の作成
- ベクトルの作成
- 線型方程式または固有値解法のためのソルバ (解法の情報を格納する構造体) の作成
- 行列, ベクトルへの値の代入
- 解法の設定
- 求解
- 終了処理

また, プログラムの先頭には以下の `include` 文を記述しておかなければならない。

- C        `#include "lis.h"`
- Fortran `#include "lisf.h"`

`lis.h` と `lisf.h` は `$(INSTALLDIR)/include` に存在する。

### 3.1 初期化・終了処理

初期化, 終了処理は以下のように記述する. 初期化処理はプログラムの最初に, 終了処理は最後に必ず実行しなければならない.

```
C
1: #include "lis.h"
2: int main(int argc, char* argv[])
3: {
4:     lis_initialize(&argc, &argv);
5:     ...
6:     lis_finalize();
7: }
```

```
Fortran
1: #include "lisf.h"
2:     call lis_initialize(ierr)
3:     ...
4:     call lis_finalize(ierr)
```

#### 初期化処理

初期化処理を行うには関数

- C        `lis_initialize(int* argc, char** argv[])`
- Fortran subroutine `lis_initialize(integer ierr)`

を用いる. この関数は, MPI の初期化, コマンドライン引数の取得等の初期化処理を行う.

#### 終了処理

終了処理を行うには関数

- C        `int lis_finalize()`
- Fortran subroutine `lis_finalize(integer ierr)`

を用いる.

### 3.2 ベクトル

ベクトル  $v$  の次数を `global_n` とする. ベクトル  $v$  を `nprocs` 個のプロセスで行ブロック分割したときの各部分ベクトルの行数を `local_n` とする. `global_n` が `nprocs` で割り切れる場合は `local_n = global_n / nprocs` となる. 例えば, ベクトル  $v$  を (3.1) 式のように 2 プロセスで行ブロック分割した場合, `global_n` と `local_n` はそれぞれ 4 と 2 となる.

$$v = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \begin{matrix} \text{PE0} \\ \text{PE1} \end{matrix} \quad (3.1)$$

(3.1) 式のベクトル  $v$  を作成する場合、逐次、OpenMP 版ではベクトル  $v$  そのものを、MPI 版では各プロセスにプロセス数で行ブロック分割した部分ベクトルを作成することとなる。

ベクトル  $v$  を作成するプログラムは以下のように記述する。ただし、MPI 版のプロセス数は 2 とする。

C (逐次, OpenMP 版)

```
1: int          i,n;
2: LIS_VECTOR   v;
3: n = 4;
4: lis_vector_create(0,&v);
5: lis_vector_set_size(v,0,n); /* or lis_vector_set_size(v,n,0); */
6:
7: for(i=0;i<n;i++)
8: {
9:     lis_vector_set_value(LIS_INS_VALUE,i,(double)i,v);
10: }
```

C (MPI 版)

```
1: int          i,n,is,ie;                /*or int  i,ln,is,ie;                */
2: LIS_VECTOR   v;
3: n = 4;                                  /*   ln = 2;                        */
4: lis_vector_create(MPI_COMM_WORLD,&v);
5: lis_vector_set_size(v,0,n);             /*   lis_vector_set_size(v,ln,0);   */
6: lis_vector_get_range(v,&is,&ie);
7: for(i=is;i<ie;i++)
8: {
9:     lis_vector_set_value(LIS_INS_VALUE,i,(double)i,v);
10: }
```

Fortran (逐次, OpenMP 版)

```
1: integer      i,n
2: LIS_VECTOR   v
3: n = 4
4: call lis_vector_create(0,v,ierr)
5: call lis_vector_set_size(v,0,n,ierr)
6:
7: do i=1,n
8:     call lis_vector_set_value(LIS_INS_VALUE,i,DBLE(i),v,ierr)
9: enddo
```

Fortran (MPI 版)

```
1: integer      i,n,is,ie
2: LIS_VECTOR   v
3: n = 4
4: call lis_vector_create(MPI_COMM_WORLD,v,ierr)
5: call lis_vector_set_size(v,0,n,ierr)
6: call lis_vector_get_range(v,is,ie,ierr)
7: do i=is,ie-1
8:     call lis_vector_set_value(LIS_INS_VALUE,i,DBLE(i),v,ierr);
9: enddo
```

## 変数宣言

2行目のように

```
LIS_VECTOR    v;
```

と宣言する.

## ベクトルの作成

ベクトル  $v$  の作成は関数

- C            `int lis_vector_create(LIS_Comm comm, LIS_VECTOR *vec)`
- Fortran subroutine `lis_vector_create(LIS_Comm comm, LIS_VECTOR vec, integer ierr)`

を用いる. `comm` には MPI コミュニケータを指定する. 逐次, OpenMP 版では `comm` の値は無視される.

## ベクトルサイズの設定

ベクトルサイズの設定は関数

- C            `int lis_vector_set_size(LIS_VECTOR vec, int local_n, int global_n)`
- Fortran subroutine `lis_vector_set_size(LIS_VECTOR vec, integer local_n, integer global_n, integer ierr)`

を用いる. `local_n` か `global_n` のどちらか一方を与えなければならない.

逐次, OpenMP 版では, ベクトルの次数は `local_n = global_n` となる. したがって, `lis_vector_set_size(v,n,0)` と `lis_vector_set_size(v,0,n)` はどちらも次数  $n$  のベクトルを作成することを意味する.

MPI 版では, `lis_vector_set_size(v,n,0)` とすると, 各プロセス  $p$  に次数  $n$  の部分ベクトルを作成する. 一方, `lis_vector_set_size(v,0,n)` とすると各プロセス  $p$  に次数  $m_p$  の部分ベクトルを作成する. ただし,  $m_p$  の値はライブラリ側で決定される.

## 要素の代入

ベクトル  $v$  の  $i$  行目に要素を代入するには関数

- C            `int lis_vector_set_value(int flag, int i, LIS_SCALAR value, LIS_VECTOR v)`
- Fortran subroutine `lis_vector_set_value(int flag, int i, LIS_SCALAR value, LIS_VECTOR v, integer ierr)`

を用いる. MPI 版では, 部分ベクトルの  $i$  行目ではなく全体ベクトルの  $i$  行目を指定する. `flag` には

`LIS_INS_VALUE` 挿入:  $v(i) = \text{value}$

`LIS_ADD_VALUE` 加算代入:  $v(i) = v(i) + \text{value}$

のどちらかを指定する

## ベクトルの複製

既存のベクトルと同じ情報を持つベクトルを作成するには関数

- C `int lis_vector_duplicate(LIS_VECTOR vin, LIS_VECTOR *vout)`
- Fortran subroutine `lis_vector_duplicate(LIS_VECTOR vin, LIS_VECTOR vout, integer ierr)`

を用いる。第1引数 `LIS_VECTOR vin` は `LIS_MATRIX` を指定することも可能である。この関数はベクトルの要素はコピーしない。要素もコピーしたい場合はこの関数の後に

- C `int lis_vector_copy(LIS_VECTOR vsrc, LIS_VECTOR vdst)`
- Fortran subroutine `lis_vector_copy(LIS_VECTOR vsrc, LIS_VECTOR vdst, integer ierr)`

を用いる。

### ベクトルの破棄

不要になったベクトルをメモリから破棄するには

- C `int lis_vector_destroy(LIS_VECTOR v)`
- Fortran subroutine `lis_vector_destroy(LIS_VECTOR vec, integer ierr)`

を用いる。

## 3.3 行列

係数行列  $A$  の次数を `global_n`  $\times$  `global_n` とする。行列  $A$  を `nprocs` 個のプロセスで行ブロック分割したときの各ブロックの行数を `local_n` とする。`global_n` が `nprocs` で割り切れる場合は `local_n` = `global_n` / `nprocs` となる。例えば、行列  $A$  を (3.2) 式のように2個のプロセスで行ブロック分割した場合、`global_n` と `local_n` はそれぞれ4と2となる。

$$A = \left( \begin{array}{ccc} 2 & 1 & \\ 1 & 2 & 1 \\ & 1 & 2 & 1 \\ & & 1 & 2 \end{array} \right) \begin{array}{l} \text{PE0} \\ \text{PE1} \end{array} \quad (3.2)$$

目的の格納形式の行列を作成するには以下の3つの方法がある。

1. ライブラリ側で目的の格納形式に必要な配列を定義する
2. ユーザ側で目的の格納形式に必要な配列を定義する (Fortran は未対応)
3. ファイルから行列データを読み込む

パターン 1: ライブラリ側で目的の格納形式に必要な配列を定義する場合

(3.2) 式の行列  $A$  を CRS 形式で作成する場合、逐次、OpenMP 版では行列  $A$  そのものを、MPI 版では各プロセスにプロセス数で行ブロック分割した部分行列を作成することとなる。

行列  $A$  を CRS 形式で作成するプログラムは以下のように記述する。ただし、MPI 版のプロセス数は2とする。

### C (逐次, OpenMP 版)

```

1: int          i,n;
2: LIS_MATRIX   A;
3: n = 4;
4: lis_matrix_create(0,&A);
5: lis_matrix_set_size(A,0,n); /* or lis_matrix_set_size(A,n,0); */
6: for(i=0;i<n;i++) {
7:     if( i>0 ) lis_matrix_set_value(LIS_INS_VALUE,i,i-1,1.0,A);
8:     if( i<n-1 ) lis_matrix_set_value(LIS_INS_VALUE,i,i+1,1.0,A);
9:     lis_matrix_set_value(LIS_INS_VALUE,i,i,2.0,A);
10: }
11: lis_matrix_set_type(A,LIS_MATRIX_CRS);
12: lis_matrix_assemble(A);

```

### C (MPI 版)

```

1: int          i,n,gm,is,ie;
2: LIS_MATRIX   A;
3: gm = 4; /* or gm=2 */
4: lis_matrix_create(MPI_COMM_WORLD,&A);
5: lis_matrix_set_size(A,0,gm); /* lis_matrix_set_size(A,n,0); */
6: lis_matrix_get_size(A,&n,&gm);
7: lis_matrix_get_range(A,&is,&ie);
8: for(i=is;i<ie;i++) {
9:     if( i>0 ) lis_matrix_set_value(LIS_INS_VALUE,i,i-1,1.0,A);
10:    if( i<gm-1 ) lis_matrix_set_value(LIS_INS_VALUE,i,i+1,1.0,A);
11:    lis_matrix_set_value(LIS_INS_VALUE,i,i,2.0,A);
12: }
13: lis_matrix_set_type(A,LIS_MATRIX_CRS);
14: lis_matrix_assemble(A);

```

### Fortran (逐次, OpenMP 版)

```

1: integer      i,n
2: LIS_MATRIX   A
3: n = 4
4: call lis_matrix_create(0,A,ierr)
5: call lis_matrix_set_size(A,0,n,ierr)
6: do i=1,n
7:     if( i>1 ) call lis_matrix_set_value(LIS_INS_VALUE,i,i-1,1.0d0,A,ierr)
8:     if( i<n ) call lis_matrix_set_value(LIS_INS_VALUE,i,i+1,1.0d0,A,ierr)
9:     call lis_matrix_set_value(LIS_INS_VALUE,i,i,2.0d0,A,ierr)
10: enddo
11: call lis_matrix_set_type(A,LIS_MATRIX_CRS,ierr)
12: call lis_matrix_assemble(A,ierr)

```



## Fortran (MPI 版)

```
1: integer      i,n,gn,is,ie
2: LIS_MATRIX   A
3: gn = 4
4: call lis_matrix_create(MPI_COMM_WORLD,A,ierr)
5: call lis_matrix_set_size(A,0,gn,ierr)
6: call lis_matrix_get_size(A,n,gn,ierr)
7: call lis_matrix_get_range(A,is,ie,ierr)
8: do i=is,ie-1
9:   if( i>1 ) call lis_matrix_set_value(LIS_INS_VALUE,i,i-1,1.0d0,A,ierr)
10:  if( i<gn ) call lis_matrix_set_value(LIS_INS_VALUE,i,i+1,1.0d0,A,ierr)
11:  call lis_matrix_set_value(LIS_INS_VALUE,i,i,2.0d0,A,ierr)
12: enddo
13: call lis_matrix_set_type(A,LIS_MATRIX_CRD,ierr)
14: call lis_matrix_assemble(A,ierr)
```

## 変数宣言

2行目のように

```
LIS_MATRIX   A;
```

と宣言する.

## 行列の作成

行列 A の作成は関数

- C `int lis_matrix_create(LIS_Comm comm, LIS_MATRIX *A)`
- Fortran subroutine `lis_matrix_create(LIS_Comm comm, LIS_MATRIX A, integer ierr)`

を用いる. `comm` には MPI コミュニケータを指定する. 逐次, OpenMP 版では, `comm` の値は無視される.

## 行列のサイズ設定

行列 A のサイズ設定は関数

- C `int lis_matrix_set_size(LIS_MATRIX A, int local_n, int global_n)`
- Fortran subroutine `lis_matrix_set_size(LIS_MATRIX A, integer local_n, integer global_n, integer ierr)`

を用いる. `local_n` か `global_n` のどちらか一方を与えなければならない.

逐次, OpenMP 版では, 行列のサイズは `local_n = global_n` となる. したがって, `lis_matrix_set_size(A,n,0)` と `lis_matrix_set_size(A,0,n)` はともに  $n \times n$  のサイズを設定することを意味する.

MPI 版では, `lis_matrix_set_size(A,n,0)` とすると, 各プロセス  $p$  で行列サイズが  $n_p \times N$  となるように設定する. ここで,  $N$  は各プロセスの  $n_p$  の総和である.

一方, `lis_matrix_set_size(A,0,n)` とすると各プロセス  $p$  で行列サイズが  $m_p \times n$  となるように設定する. ここで,  $m_p$  は部分行列の行数でこの値はライブラリ側で決定される.

## 要素の代入

行列 A の  $i$  行  $j$  列目に要素を代入するには関数

- C        `int lis_matrix_set_value(int flag, int i, int j, LIS_SCALAR value, LIS_MATRIX A)`
- Fortran subroutine `lis_matrix_set_value(integer flag, integer i, integer j, LIS_SCALAR value, LIS_MATRIX A, integer ierr)`

を用いる. MPI 版では, 部分行列の  $i$  行  $j$  列目ではなく全体行列の  $i$  行  $j$  列目を指定する. flag には

LIS\_INS\_VALUE 挿入:  $A(i, j) = \text{value}$

LIS\_ADD\_VALUE 加算代入:  $A(i, j) = A(i, j) + \text{value}$

のどちらかを指定する

#### 行列格納形式の設定

行列の格納形式を設定するには関数

- C        `int lis_matrix_set_type(LIS_MATRIX A, int matrix_type)`
- Fortran subroutine `lis_matrix_set_type(LIS_MATRIX A, int matrix_type, integer ierr)`

を用いる. 行列作成時に A の matrix\_type は LIS\_MATRIX\_CRS となっている. 以下に matrix\_type に指定可能な格納形式を示す.

格納形式		matrix_type
Compressed Row Storage	(CRS)	{LIS_MATRIX_CRS 1}
Compressed Column Storage	(CCS)	{LIS_MATRIX_CCS 2}
Modified Compressed Sparse Row	(MSR)	{LIS_MATRIX_MSR 3}
Diagonal	(DIA)	{LIS_MATRIX_DIA 4}
Ellpack-Itpack generalized diagonal	(ELL)	{LIS_MATRIX_ELL 5}
Jagged Diagonal	(JDS)	{LIS_MATRIX_JDS 6}
Block Sparse Row	(BSR)	{LIS_MATRIX_BSR 7}
Block Sparse Column	(BSC)	{LIS_MATRIX_BSC 8}
Variable Block Row	(VBR)	{LIS_MATRIX_VBR 9}
Dense	(DNS)	{LIS_MATRIX_DNS 10}
Coordinate	(COO)	{LIS_MATRIX_COO 11}

#### 行列の組み立て

行列の要素をすべて代入したら, 必ず関数

- C        `int lis_matrix_assemble(LIS_MATRIX A)`
- Fortran subroutine `lis_matrix_assemble(LIS_MATRIX A, integer ierr)`

を呼び出す. lis\_matrix\_assemble は lis\_matrix\_set\_type で指定された格納形式に組み立てられる.

#### 行列の破棄

不要になった行列をメモリから破棄するには

- C            `int lis_matrix_destroy(LIS_MATRIX A)`
- Fortran subroutine `lis_matrix_destroy(LIS_MATRIX A, integer ierr)`

を用いる.

パターン 2: ユーザ側で目的の格納形式に必要な配列を定義する場合

(3.2) 式の行列  $A$  を CRS 形式で作成する場合, 逐次, OpenMP 版では行列  $A$  そのものを, MPI 版では各プロセスにプロセス数で行ブロック分割した部分行列を作成することとなる.

行列  $A$  を CRS 形式で作成するプログラムは以下のように記述する. ただし, MPI 版のプロセス数は 2 とする.

C (逐次, OpenMP 版)

```

1: int          i,k,n,nnz;
2: int          *ptr,*index;
3: LIS_SCALAR   *value;
4: LIS_MATRIX   A;
5: n = 4; nnz = 10; k = 0;
6: lis_matrix_malloc_crs(n,nnz,&ptr,&index,&value);
7: lis_matrix_create(0,&A);
8: lis_matrix_set_size(A,0,n); /* or lis_matrix_set_size(A,n,0); */
9:
10: for(i=0;i<n;i++)
11: {
12:     if( i>0 ) {index[k] = i-1; value[k] = 1; k++;}
13:     index[k] = i; value[k] = 2; k++;
14:     if( i<n-1 ) {index[k] = i+1; value[k] = 1; k++;}
15:     ptr[i+1] = k;
16: }
17: ptr[0] = 0;
18: lis_matrix_set_crs(nnz,ptr,index,value,A);
19: lis_matrix_assemble(A);

```

#### C (MPI 版)

```

1: int          i,k,n,nnz,is,ie;
2: int          *ptr,*index;
3: LIS_SCALAR    *value;
4: LIS_MATRIX    A;
5: n = 2; nnz = 5; k = 0;
6: lis_matrix_malloc_crs(n,nnz,&ptr,&index,&value);
7: lis_matrix_create(MPI_COMM_WORLD,&A);
8: lis_matrix_set_size(A,n,0);
9: lis_matrix_get_range(A,&is,&ie);
10: for(i=is;i<ie;i++)
11: {
12:     if( i>0 ) {index[k] = i-1; value[k] = 1; k++;}
13:     index[k] = i; value[k] = 2; k++;
14:     if( i<n-1 ) {index[k] = i+1; value[k] = 1; k++;}
15:     ptr[i-is+1] = k;
16: }
17: ptr[0] = 0;
18: lis_matrix_set_crs(nnz,ptr,index,value,A);
19: lis_matrix_assemble(A);

```

#### 配列の関連付け

ユーザ自身が作成した CRS 形式に必要な配列をライブラリが扱えるように行列 A に関連付けるには関数

- C            `int lis_matrix_set_crs(int nnz, int row[], int index[], LIS_SCALAR value[], LIS_MATRIX A)`
- Fortran subroutine `lis_matrix_set_crs(integer nnz, integer row(), integer index(), LIS_SCALAR value(), LIS_MATRIX A, integer ierr)`

を用いる。その他の格納形式については第 5 節を参照せよ。

#### パターン 3: ファイルから行列、ベクトルデータを読み込む場合

(3.2) 式の行列 A を CRS 形式でファイルから読み込む場合のプログラムは以下のように記述する。

#### C (逐次, OpenMP, MPI 版)

```

1: LIS_MATRIX    A;
3: lis_matrix_create(LIS_COMM_WORLD,&A);
6: lis_matrix_set_type(A,LIS_MATRIX_CRS);
7: lis_input_matrix(A,"matvec.mtx");

```

#### Fortran (逐次, OpenMP, MPI 版)

```

1: LIS_MATRIX    A
3: call lis_matrix_create(LIS_COMM_WORLD,A,ierr)
6: call lis_matrix_set_type(A,LIS_MATRIX_CRS,ierr)
7: call lis_input_matrix(A,'matvec.mtx',ierr)

```

読み込むファイル `matvec.mtx` の中身は以下になっている。これは MatrixMarket 形式である。

```

%%MatrixMarket matrix coordinate real general
4 4 10 1 0
1 2 1.0e+00

```

```

1 1  2.0e+00
2 3  1.0e+00
2 1  1.0e+00
2 2  2.0e+00
3 4  1.0e+00
3 2  1.0e+00
3 3  2.0e+00
4 4  2.0e+00
4 3  1.0e+00

```

(3.2) 式の行列  $A$  を CRS 形式で、また (3.1) 式のベクトル  $b$  をファイルから読み込む場合のプログラムは以下のように記述する。

C (逐次, OpenMP, MPI 版) —

```

1: LIS_MATRIX    A;
2: LIS_VECTOR    b,x;
3: lis_matrix_create(LIS_COMM_WORLD,&A);
4: lis_vector_create(LIS_COMM_WORLD,&b);
5: lis_vector_create(LIS_COMM_WORLD,&x);
6: lis_matrix_set_type(A,LIS_MATRIX_CRS);
7: lis_input(A,b,x,"matvec.mtx");

```

Fortran (逐次, OpenMP, MPI 版) —

```

1: LIS_MATRIX    A
2: LIS_VECTOR    b,x
3: call lis_matrix_create(LIS_COMM_WORLD,A,ierr)
4: call lis_vector_create(LIS_COMM_WORLD,b,ierr)
5: call lis_vector_create(LIS_COMM_WORLD,x,ierr)
6: call lis_matrix_set_type(A,LIS_MATRIX_CRS,ierr)
7: call lis_input(A,b,x,'matvec.mtx',ierr)

```

読み込むファイル `matvec.mtx` の中身は以下のようになっている。これは拡張 MatrixMarket 形式である (Appendix A を参照)。

```

%%MatrixMarket matrix coordinate real general
4 4 10 1 0
1 2  1.0e+00
1 1  2.0e+00
2 3  1.0e+00
2 1  1.0e+00
2 2  2.0e+00
3 4  1.0e+00
3 2  1.0e+00
3 3  2.0e+00
4 4  2.0e+00
4 3  1.0e+00
1  0.0e+00
2  1.0e+00
3  2.0e+00
4  3.0e+00

```

ファイルからの読み込み

行列  $A$  にファイルからデータを読み込むには関数

- C      `int lis_input_matrix(LIS_MATRIX A, char *filename)`

- Fortran subroutine lis\_input\_matrix(LIS\_MATRIX A,  
character filename, integer ierr)

を用いる。filename には読み込むファイルのパスを指定する。読み込むことができるファイル形式は以下のとおりである。ファイル形式については Appendix A を参照。

- MatrixMarket 形式
- Harwell-Boeing 形式

行列 A とベクトル b, x にファイルからデータを読み込むには関数

- C           int lis\_input(LIS\_MATRIX A, LIS\_VECTOR b, LIS\_VECTOR x, char \*filename)
- Fortran subroutine lis\_input(LIS\_MATRIX A, LIS\_VECTOR b, LIS\_VECTOR x,  
character filename, integer ierr)

を用いる。filename には読み込むファイルのパスを指定する。読み込むことができるファイル形式は以下のとおりである。ファイル形式については Appendix A を参照。

- MatrixMarket 形式 (ベクトルデータを読み込めるよう拡張)
- Harwell-Boeing 形式

### 3.4 線型方程式の求解

線型方程式  $Ax = b$  を指定された解法で解くプログラムは以下のように記述する。

C (逐次, OpenMP, MPI 版) —

```
1: LIS_MATRIX A;
2: LIS_VECTOR b,x;
3: LIS_SOLVER solver;
4:
5: /* 行列とベクトルの作成 */
6:
7: lis_solver_create(&solver);
8: lis_solver_set_option("-i bicg -p none",solver);
9: lis_solver_set_option("-tol 1.0e-12",solver);
10: lis_solve(A,b,x,solver);
```

Fortran (逐次, OpenMP, MPI 版) —

```
1: LIS_MATRIX A
2: LIS_VECTOR b,x
3: LIS_SOLVER solver
4:
5: /* 行列とベクトルの作成 */
6:
7: call lis_solver_create(solver,ierr)
8: call lis_solver_set_option('-i bicg -p none',solver,ierr)
9: call lis_solver_set_option('-tol 1.0e-12',solver,ierr)
10: call lis_solve(A,b,x,solver,ierr)
```

ソルバの作成

ソルバ (線型方程式解法の情報を格納する構造体) を作成するには関数

- C        `int lis_solver_create(LIS_SOLVER *solver)`
- Fortran subroutine `lis_solver_create(LIS_SOLVER solver, integer ierr)`

を用いる.

#### オプションの設定

線型方程式解法をソルバに設定するには関数

- C        `int lis_solver_set_option(char *text, LIS_SOLVER solver)`
- Fortran subroutine `lis_solver_set_option(character text, LIS_SOLVER solver, integer ierr)`

または

- C        `int lis_solver_set_optionC(LIS_SOLVER solver)`
- Fortran subroutine `lis_solver_set_optionC(LIS_SOLVER solver, integer ierr)`

を用いる. `lis_solver_set_optionC` はユーザプログラム実行時にコマンドラインで指定されたオプションをソルバに設定する関数である.

以下に指定可能なコマンドラインオプションを示す. `-i {cg|1}` は `-i cg` または `-i 1` を意味する. `-maxiter [1000]` は `-maxiter` のデフォルト値が 1000 であることを意味する.

線型方程式解法の指定 デフォルト: -i bicg

線型方程式解法	オプション	補助オプション
CG	-i {cg 1}	
BiCG	-i {bicg 2}	
CGS	-i {cgs 3}	
BiCGSTAB	-i {bicgstab 4}	
BiCGSTAB(l)	-i {bicgstabl 5}	-ell [2] l の値
GPBiCG	-i {gpbicg 6}	
TFQMR	-i {tfqmr 7}	
Orthomin(m)	-i {orthomin 8}	-restart [40] リスタート m の値
GMRES(m)	-i {gmres 9}	-restart [40] リスタート m の値
Jacobi	-i {jacobi 10}	
Gauss-Seidel	-i {gs 11}	
SOR	-i {sor 12}	-omega [1.9] 緩和係数 $\omega$ の値 ( $0 < \omega < 2$ )
BiCGSafe	-i {bicgsafe 13}	
CR	-i {cr 14}	
BiCR	-i {bicr 15}	
CRS	-i {crs 16}	
BiCRSTAB	-i {bicrstab 17}	
GPBiCR	-i {gpbicr 18}	
BiCRSafe	-i {bicrsafe 19}	
FGMRES(m)	-i {fgmres 20}	-restart [40] リスタート m の値
IDR(s)	-i {idrs 21}	-irestart [2] リスタート s の値
MINRES	-i {minres 22}	



前処理の指定 デフォルト: -p none

前処理	オプション	補助オプション	
なし	-p {none 0}		
Jacobi	-p {jacobi 1}		
ILU(k)	-p {ilu 2}	-ilu_fill [0]	フィルインレベル $k$
SSOR	-p {ssor 3}	-ssor_w [1.0]	緩和係数 $\omega$ ( $0 < \omega < 2$ )
Hybrid	-p {hybrid 4}	-hybrid_i [sor]	線型方程式解法
		-hybrid_maxiter [25]	最大反復回数
		-hybrid_tol [1.0e-3]	収束判定基準
		-hybrid_w [1.5]	SOR 法の緩和係数 $\omega$ ( $0 < \omega < 2$ )
		-hybrid_ell [2]	BiCGSTAB(l) 法の $l$ の値
		-hybrid_restart [40]	GMRES, Orthomin のリスタート値
I+S	-p {is 5}	-is_alpha [1.0]	$I + \alpha S^{(m)}$ 型前処理のパラメータ $\alpha$
		-is_m [3]	$I + \alpha S^{(m)}$ 型前処理のパラメータ $m$
SAINV	-p {sainv 6}	-sainv_drop [0.05]	ドロップ基準
SA-AMG	-p {saamg 7}	-saamg_unsym [false]	非対称版の選択
			(行列構造は対称とする)
		-saamg_theta [0.05 0.12]	ドロップ基準 $a_{ij}^2 \leq \theta^2  a_{ii}   a_{jj} $
			(対称 非対称)
Crout ILU	-p {iluc 8}	-iluc_drop [0.05]	ドロップ基準
		-iluc_rate [5.0]	最大フィルイン数の倍率
ILUT	-p {ilut 9}	-ilut_drop [0.05]	ドロップ基準
		-ilut_rate [5.0]	最大フィルイン数の倍率
Additive Schwarz	-adds true	-adds_iter [1]	繰り返し回数

その他のオプション

オプション	
-maxiter [1000]	最大反復回数
-tol [1.0e-12]	収束判定基準
-print [0]	残差の画面表示
	-print {none 0} 何もしない
	-print {mem 1} 収束履歴をメモリに保存する
	-print {out 2} 収束履歴を画面に表示する
	-print {all 3} 収束履歴をメモリに保存し画面に表示する
-scale [0]	スケーリングの選択. 結果は元の行列, ベクトルに上書きされる
	-scale {none 0} スケーリングなし
	-scale {jacobi 1} Jacobi スケーリング $D^{-1}Ax = D^{-1}b$ $D$ は $A = (a_{ij})$ の対角部分
	-scale {symm_diag 2} 対角スケーリング $D^{-1/2}AD^{-1/2}x = D^{-1/2}b$ $D^{-1/2}$ は対角要素に $1/\sqrt{a_{ii}}$ を持つ対角行列
-initx_zeros [true]	初期ベクトル $x_0$ の振舞い
	-initx_zeros {false 0} 与えられた値を使用
	-initx_zeros {true 1} すべての要素を 0 にする
-omp_num_threads [t]	実行スレッド数 t は最大スレッド数
-storage [0]	行列格納形式
-storage_block [2]	BSR, BSC のブロックサイズ

演算精度の指定 デフォルト: -f double

精度	オプション	補助オプション
倍精度	-f {double 0}	
4 倍精度	-f {quad 1}	

求解

線型方程式  $Ax = b$  を解くには, 関数

- C `int lis_solve(LIS_MATRIX A, LIS_VECTOR b, LIS_VECTOR x, LIS_SOLVER solver)`
- Fortran `subroutine lis_solve(LIS_MATRIX A, LIS_VECTOR b, LIS_VECTOR x, LIS_SOLVER solver, integer ierr)`

を用いる.

### 3.5 固有値問題の求解

固有値問題  $Ax = \lambda x$  を指定の解法で解くプログラムは以下のように記述する.

C (逐次, OpenMP, MPI 版)

```
1: LIS_MATRIX A;
2: LIS_VECTOR x;
3: LIS_REAL evalue;
4: LIS_ESOLVER esolver;
5:
6: /* 行列とベクトルの作成 */
7:
8: lis_esolver_create(&esolver);
9: lis_esolver_set_option("-e ii -i bicg -p none",esolver);
10: lis_esolver_set_option("-etol 1.0e-12 -tol 1.0e-12",esolver);
11: lis_solve(A,x,evalue,esolver);
```

Fortran (逐次, OpenMP, MPI 版)

```
1: LIS_MATRIX A
2: LIS_VECTOR x
3: LIS_REAL evalue
4: LIS_ESOLVER esolver
5:
6: /* 行列とベクトルの作成 */
7:
8: call lis_esolver_create(esolver,ierr)
9: call lis_esolver_set_option('-e ii -i bicg -p none',esolver,ierr)
10: call lis_esolver_set_option('-etol 1.0e-12 -tol 1.0e-12',esolver,ierr)
11: call lis_solve(A,x,evalue,esolver,ierr)
```

## ソルバの作成

ソルバ (固有値解法の情報を格納する構造体) を作成するには関数

- C        `int lis_esolver_create(LIS_ESOLVER *esolver)`
- Fortran subroutine `lis_esolver_create(LIS_ESOLVER esolver, integer ierr)`

を用いる.

## オプションの設定

固有値解法をソルバに設定するには関数

- C        `int lis_esolver_set_option(char *text, LIS_ESOLVER esolver)`
- Fortran subroutine `lis_esolver_set_option(character text, LIS_ESOLVER esolver, integer ierr)`

または

- C        `int lis_esolver_set_optionC(LIS_ESOLVER esolver)`
- Fortran subroutine `lis_esolver_set_optionC(LIS_ESOLVER esolver, integer ierr)`

を用いる. `lis_esolver_set_optionC` はユーザプログラム実行時にコマンドラインで指定されたオプションをソルバに設定する関数である.

## オプションの設定

固有値解法をソルバに設定するには関数

- C            `int lis_esolver_set_option(char *text, LIS_ESOLVER esolver)`
- Fortran subroutine `lis_esolver_set_option(character text, LIS_ESOLVER esolver, integer ierr)`

または

- C            `int lis_esolver_set_optionC(LIS_ESOLVER esolver)`
- Fortran subroutine `lis_esolver_set_optionC(LIS_ESOLVER esolver, integer ierr)`

を用いる. `lis_esolver_set_optionC` はユーザプログラム実行時にコマンドラインで指定されたオプションをソルバに設定する関数である.

以下に指定可能なコマンドラインオプションを示す. `-e {pi|1}` は `-e pi` または `-e 1` を意味する. `-emaxiter [1000]` は `-emaxiter` のデフォルト値が 1000 であることを意味する.

固有値解法の指定 デフォルト: `-e pi`

固有値解法	オプション	補助オプション	
Power Iteration	<code>-e {pi 1}</code>		
Inverse Iteration	<code>-e {ii 2}</code>	<code>-i [bicg]</code>	線型方程式解法
Approximate Inverse Iteration	<code>-e {aii 3}</code>		
Rayleigh Quotient Iteration	<code>-e {rqi 4}</code>	<code>-i [bicg]</code>	線型方程式解法
Subspace Iteration	<code>-e {si 5}</code>	<code>-ss [2]</code>	部分空間の大きさ
		<code>-m [0]</code>	モード番号
Lanczos Iteration	<code>-e {li 6}</code>	<code>-ss [2]</code>	部分空間の大きさ
		<code>-m [0]</code>	モード番号
Conjugate Gradient	<code>-e {cg 7}</code>		
Conjugate Residual	<code>-e {cr 8}</code>		

前処理の指定 デフォルト: -p ilu

前処理	オプション	補助オプション	
なし	-p {none 0}		
Jacobi	-p {jacobi 1}		
ILU(k)	-p {ilu 2}	-ilu_fill [0]	フィルインレベル $k$
SSOR	-p {ssor 3}	-ssor_w [1.0]	緩和係数 $\omega$ ( $0 < \omega < 2$ )
Hybrid	-p {hybrid 4}	-hybrid_i [sor]	線型方程式解法
		-hybrid_maxiter [25]	最大反復回数
		-hybrid_tol [1.0e-3]	収束判定基準
		-hybrid_w [1.5]	SOR 法の緩和係数 $\omega$ ( $0 < \omega < 2$ )
		-hybrid_ell [2]	BiCGSTAB(l) 法の $l$ の値
		-hybrid_restart [40]	GMRES, Orthomin のリスタート値
I+S	-p {is 5}	-is_alpha [1.0]	$I + \alpha S^{(m)}$ 型前処理のパラメータ $\alpha$
		-is_m [3]	$I + \alpha S^{(m)}$ 型前処理のパラメータ $m$
SAINV	-p {sainv 6}	-sainv_drop [0.05]	ドロップ基準
SA-AMG	-p {saamg 7}	-saamg_unsym [false]	非対称版の選択
			(行列構造は対称とする)
		-saamg_theta [0.05 0.12]	ドロップ基準 $a_{ij}^2 \leq \theta^2  a_{ii}   a_{jj} $
			(対称 非対称)
crout ILU	-p {iluc 8}	-iluc_drop [0.05]	ドロップ基準
		-iluc_rate [5.0]	最大フィルイン数の倍率
ILUT	-p {ilut 9}	-ilut_drop [0.05]	ドロップ基準
		-ilut_rate [5.0]	最大フィルイン数の倍率
Additive Schwarz	-adds true	-adds_iter [1]	繰り返し回数

その他のオプション

オプション	
-emaxiter [1000]	最大反復回数
-etol [1.0e-12]	収束判定基準
-eprint [0]	残差の画面表示
	-eprint {none 0}      何もしない
	-eprint {mem 1}      収束履歴をメモリに保存する
	-eprint {out 2}      収束履歴を画面に表示する
	-eprint {all 3}      収束履歴をメモリに保存し画面に表示する
-ie [ii]	Lanczos Iteration, Subspace Iteration の内部で使用する固有値解法の指定
	-ie {pi 1}      Power Iteration (Subspace Iteration のみ)
	-ie {ii 2}      Inverse Iteration
	-ie {aii 3}      Approximate Inverse Iteration
	-ie {rqi 4}      Rayleigh Quotient Iteration
-shift [0.0]	固有値のシフト量
-initx_ones [true]	初期ベクトル $x_0$ の振舞い
	-initx_ones {false 0}      与えられた値を使用
	-initx_ones {true 1}      すべての要素を 1 にする
-omp_num_threads [t]	実行スレッド数
	t は最大スレッド数
-estorage [0]	行列格納形式
-estorage_block [2]	BSR, BSC のブロックサイズ

演算精度の指定 デフォルト: -ef double

精度	オプション	補助オプション
倍精度	-ef {double 0}	
4 倍精度	-ef {quad 1}	

求解

固有値問題  $Ax = \lambda x$  を解くには関数

- C        `int lis_solve(LIS_MATRIX A, LIS_VECTOR x,  
                 LIS_REAL eval, LIS_ESOLVER esolver)`
- Fortran `subroutine lis_solve(LIS_MATRIX A, LIS_VECTOR x,  
                 LIS_ESOLVER esolver, integer ierr)`

を用いる。

### 3.6 サンプルプログラム

線型方程式  $Ax = b$  を指定された解法で解き、その近似解を表示するプログラムを以下に示す。  
行列  $A$  は次数 12 の 3 重対角行列

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & & & \\ -1 & 2 & -1 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & -1 & 2 & -1 \\ & & & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

である。右辺ベクトル  $b$  は近似解  $x$  がすべて 1 となるように求めている。

このプログラムは `lis-($VERSION)/test` ディレクトリにある。

テストプログラム: test4.c

```
1: #include <stdio.h>
2: #include "lis.h"
3: main(int argc, char *argv[])
4: {
5:     int i,n,gn,is,ie,iter;
6:     LIS_MATRIX A;
7:     LIS_VECTOR b,x,u;
8:     LIS_SOLVER solver;
9:     n = 12;
10:    lis_initialize(&argc,&argv);
11:    lis_matrix_create(LIS_COMM_WORLD,&A);
12:    lis_matrix_set_size(A,0,n);
13:    lis_matrix_get_size(A,&n,&gn)
14:    lis_matrix_get_range(A,&is,&ie)
15:    for(i=is;i<ie;i++)
16:    {
17:        if( i>0 ) lis_matrix_set_value(LIS_INS_VALUE,i,i-1,-1.0,A);
18:        if( i<gn-1 ) lis_matrix_set_value(LIS_INS_VALUE,i,i+1,-1.0,A);
19:        lis_matrix_set_value(LIS_INS_VALUE,i,i,2.0,A);
20:    }
21:    lis_matrix_set_type(A,LIS_MATRIX_CRS);
22:    lis_matrix_assemble(A);
23:
24:    lis_vector_duplicate(A,&u);
25:    lis_vector_duplicate(A,&b);
26:    lis_vector_duplicate(A,&x);
27:    lis_vector_set_all(1.0,u);
28:    lis_matvec(A,u,b);
29:
30:    lis_solver_create(&solver);
31:    lis_solver_set_optionC(solver);
32:    lis_solve(A,b,x,solver);
33:    lis_solver_get_iters(solver,&iter);
34:    printf("iter = %d\n",iter);
35:    lis_vector_print(x);
36:    lis_matrix_destroy(A);
37:    lis_vector_destroy(u);
38:    lis_vector_destroy(b);
39:    lis_vector_destroy(x);
40:    lis_solver_destroy(solver);
41:    lis_finalize();
42:    return 0;
43: }
```



テストプログラム: test4f.F

```

1:      implicit none
2:
3: #include "lisf.h"
4:
5:      integer          i,n,gn,is,ie,iter,ierr
6:      LIS_MATRIX       A
7:      LIS_VECTOR       b,x,u
8:      LIS_SOLVER       solver
9:      n = 12
10:     call lis_initialize(ierr)
11:     call lis_matrix_create(LIS_COMM_WORLD,A,ierr)
12:     call lis_matrix_set_size(A,0,n,ierr)
13:     call lis_matrix_get_size(A,n,gn,ierr)
14:     call lis_matrix_get_range(A,is,ie,ierr)
15:     do i=is,ie-1
16:         if( i>1 ) call lis_matrix_set_value(LIS_INS_VALUE,i,i-1,-1.0d0,
17:                                             A,ierr)
18:         if( i<gn ) call lis_matrix_set_value(LIS_INS_VALUE,i,i+1,-1.0d0,
19:                                             A,ierr)
20:         call lis_matrix_set_value(LIS_INS_VALUE,i,i,2.0d0,A,ierr)
21:     enddo
22:     call lis_matrix_set_type(A,LIS_MATRIX_CRD,ierr)
23:     call lis_matrix_assemble(A,ierr)
24:
25:     call lis_vector_duplicate(A,u,ierr)
26:     call lis_vector_duplicate(A,b,ierr)
27:     call lis_vector_duplicate(A,x,ierr)
28:     call lis_vector_set_all(1.0d0,u,ierr)
29:     call lis_matvec(A,u,b,ierr)
30:
31:     call lis_solver_create(solver,ierr)
32:     call lis_solver_set_optionC(solver,ierr)
33:     call lis_solve(A,b,x,solver,ierr)
34:     call lis_solver_get_iters(solver,iter,ierr)
35:     write(*,*) 'iter = ',iter
36:     call lis_vector_print(x,ierr)
37:     call lis_matrix_destroy(A,ierr)
38:     call lis_vector_destroy(b,ierr)
39:     call lis_vector_destroy(x,ierr)
40:     call lis_vector_destroy(u,ierr)
41:     call lis_solver_destroy(solver,ierr)
42:     call lis_finalize(ierr)
43:
44:     stop
45:     end

```

### 3.7 コンパイル・リンク

test4.c のユーザプログラムをコンパイル, リンクする方法について述べる. lis-(\$VERSION)/test ディレクトリにあるテストプログラム test4.c を SGI Altix 3700 上の Intel C/C++ Compiler 8.1 (icc), Intel Fortran Compiler 8.1 (ifort) でコンパイルする場合の例を以下に示す. Lis ライブラリのインストール時に SA-AMG 前処理を利用するよう選択 (--enable-saamg) した場合は Fortran90 のコードが含まれるため, リンクは Fortran90 コンパイラで行わなければならない. また, MPI 環境では USE\_MPI マクロを指定しなければならない.

#### 逐次

##### コンパイル

```
>icc -c -I$(INSTALLDIR)/include test4.c
```

##### リンク

```
>icc -o test4 test4.o -llis
```

##### リンク (--enable-saamg)

```
>ifort -nofor_main -o test4 test4.o -llis
```

#### OpenMP

##### コンパイル

```
>icc -c -openmp -I$(INSTALLDIR)/include test4.c
```

##### リンク

```
>icc -openmp -o test4 test4.o -llis
```

##### リンク (--enable-saamg)

```
>ifort -nofor_main -openmp -o test4 test4.o -llis
```

#### MPI

##### コンパイル

```
>icc -c -DUSE_MPI -I$(INSTALLDIR)/include test4.c
```

##### リンク

```
>icc -o test4 test4.o -llis -lmpi
```

##### リンク (--enable-saamg)

```
>ifort -nofor_main -o test4 test4.o -llis -lmpi
```

#### OpenMP + MPI

##### コンパイル

```
>icc -c -openmp -DUSE_MPI -I$(INSTALLDIR)/include test4.c
```

##### リンク

```
>icc -openmp -o test4 test4.o -llis -lmpi
```

##### リンク (--enable-saamg)

```
>ifort -nofor_main -openmp -o test4 test4.o -llis -lmpi
```

次に、test4f.Fのユーザプログラムをコンパイル・リンクする方法について述べる。lis-(\$VERSION)/testディレクトリにあるテストプログラム test4f.FをSGI Altix 3700上のIntel Fortran Compiler 8.1 (ifort)でコンパイルする場合の例を以下に示す。Fortranのユーザプログラムには#include文が用いられているため、プリプロセッサを利用するようコンパイラオプションを指定しなければならない。ifortの場合のオプションは-fppである。

#### 逐次

##### コンパイル

```
>ifort -c -fpp -I$(INSTALLDIR)/include test4f.F
```

##### リンク

```
>ifort -o test4 test4.o -llis
```

#### OpenMP

##### コンパイル

```
>ifort -c -fpp -openmp -I$(INSTALLDIR)/include test4f.F
```

##### リンク

```
>ifort -openmp -o test4 test4.o -llis
```

#### MPI

##### コンパイル

```
>ifort -c -fpp -DUSE_MPI -I$(INSTALLDIR)/include test4f.F
```

##### リンク

```
>ifort -o test4 test4.o -llis -lmpi
```

#### OpenMP + MPI

##### コンパイル

```
>ifort -c -fpp -openmp -DUSE_MPI -I$(INSTALLDIR)/include test4f.F
```

##### リンク

```
>ifort -openmp -o test4 test4.o -llis -lmpi
```

### 3.8 実行

lis-(\$VERSION)/test ディレクトリにあるテストプログラム test4 または test4f を SGI Altix 3700  
上で  
逐次

```
>./test4 -i bicgstab
```

#### OpenMP

```
>env OMP_NUM_THREADS=2 ./test4 -i bicgstab
```

#### MPI

```
>mpirun -np 2 ./test4 -i bicgstab
```

#### OpenMP + MPI

```
>mpirun -np 2 env OMP_NUM_THREADS=2 ./test4 -i bicgstab
```

と入力して実行すると以下のように表示される.

```
Initial vector x = 0
PRECISION : DOUBLE
SOLVER    : BiCGSTAB 4
PRECON    : None
STORAGE   : CRS
lis_solve is normal end
iter = 6
  0  1.000000e-00
  1  1.000000e+00
  2  1.000000e-00
  3  1.000000e+00
  4  1.000000e-00
  5  1.000000e+00
  6  1.000000e+00
  7  1.000000e-00
  8  1.000000e+00
  9  1.000000e-00
 10  1.000000e+00
 11  1.000000e-00
```

## 4 4倍精度演算

反復法の計算では、丸め誤差の影響によって収束が停滞することがある。本ライブラリでは、倍精度浮動小数点数を2個用いた”double-double”[18, 19]型の4倍精度演算により、収束を改善することが可能である。double-double型演算では、浮動小数  $a$  を  $a = a.hi + a.lo$ ,  $\frac{1}{2}ulp(a.hi) \geq |a.lo|$  (上位  $a.hi$  と下位  $a.lo$  は倍精度浮動小数) により定義し, Dekker[20] と Knuth[21] のアルゴリズムに基づいて倍精度の四則演算の組み合わせにより4倍精度演算を実現している。double-double型の演算は一般にFortranの4倍精度演算より高速である[22]が、Fortranの表現形式[23]では仮数部が112ビットであるのに対して、倍精度浮動小数を2個利用しているため、仮数部が104ビットとなり、8ビット少ない。また、指数部は倍精度浮動小数と同じ11ビットである。

本ライブラリでは、入力として与えられる行列、ベクトル、及び出力の解は倍精度としている。ユーザプログラムは4倍精度変数を直接扱うことはなく、オプションとして4倍精度演算を利用するかどうかを指定するだけでよい。なお、x86系のCPUに対してはSSE2命令を用いて高速化を行っている[24]。




図 2: double-double 精度のビット数

### 4.1 4倍精度演算の利用

Toeplitz 行列

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & & & \\ 0 & 2 & 1 & & \\ \gamma & 0 & 2 & 1 & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & \gamma & 0 & 2 & 1 \\ & & & \gamma & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

に対する線型方程式  $Ax = b$  を指定された解法で解き、近似解を表示するテストプログラムが test4.c である。右辺ベクトル  $b$  は近似解  $x$  がすべて 1 となるように求めている。n は行列  $A$  の次数, gamma は  $\gamma$  である。test4.c を SGI Altix 3700 上で

#### 逐次・倍精度の場合

```
>./test4 200 2.0 -f double
```

または

```
>./test4 200 2.0
```

と入力して実行すると以下の結果が得られる.

```
n=200 gamma=2.000000
Initial vector x = 0
PRECISION : DOUBLE
SOLVER    : BiCG 2
PRECON    : None
STORAGE   : CRS
lis_solve is LIS_MAXITER(code=4)
BiCG: iter      = 1001 iter_double = 1001 iter_quad = 0
BiCG: times     = 2.044368e-02
BiCG: p_times   = 4.768372e-06 (p_c = 4.768372e-06 p_i = 0.000000e+00 )
BiCG: i_times   = 2.043891e-02
BiCG: Residual  = 8.917591e+01
```

#### 逐次・4倍精度の場合

```
>./test4 200 2.0 -f quad
```

と入力して実行すると以下の結果が得られる.

```
n=200 gamma=2.000000
Initial vector x = 0
PRECISION : QUAD
SOLVER    : BiCG 2
PRECON    : None
STORAGE   : CRS
lis_solve is normal end
BiCG: iter      = 230 iter_double = 0 iter_quad = 230
BiCG: times     = 2.267408e-02
BiCG: p_times   = 4.549026e-04 (p_c = 5.006790e-06 p_i = 4.498959e-04 )
BiCG: i_times   = 2.221918e-02
BiCG: Residual  = 6.499145e-11
```

## 5 行列格納形式

本節では、ライブラリで使える行列の格納形式について述べる。行列の行 (列) 番号は 0 から始まるものとする。  $n \times n$  行列  $A = (a_{ij})$  の非零要素数を  $nnz$  とする。

### 5.1 Compressed Row Storage (CRS)

CRS 形式は 3 つの配列 (ptr, index, value) に格納する。

- 長さ  $nnz$  の倍精度配列 value は行列  $A$  の非零要素の値を行方向に沿って格納する。
- 長さ  $nnz$  の整数配列 index は配列 value に格納された非零要素の列番号を格納する。
- 長さ  $n + 1$  の整数配列 ptr は配列 value と index の各行の開始位置を格納する。

#### 5.1.1 行列の作り方 (逐次, OpenMP 版)

行列  $A$  の CRS 形式での格納方法を図 3 に示す。この行列を CRS 形式で作成する場合、プログラムは以下のように記述する。




図 3: CRS 形式のデータ構造 (逐次, OpenMP 版)

逐次, OpenMP 版

```

1: int      n, nnz;
2: int      *ptr, *index;
3: LIS_SCALAR *value;
4: LIS_MATRIX A;
5: n = 4; nnz = 8;
6: ptr = (int *)malloc( (n+1)*sizeof(int) );
7: index = (int *)malloc( nnz*sizeof(int) );
8: value = (LIS_SCALAR *)malloc( nnz*sizeof(LIS_SCALAR) );
9: lis_matrix_create(0, &A);
10: lis_matrix_set_size(A, 0, n);
11:
12: ptr[0] = 0; ptr[1] = 1; ptr[2] = 3; ptr[3] = 5; ptr[4] = 8;
13: index[0] = 0; index[1] = 0; index[2] = 1; index[3] = 1;
14: index[4] = 2; index[5] = 0; index[6] = 2; index[7] = 3;
15: value[0] = 11; value[1] = 21; value[2] = 22; value[3] = 32;
16: value[4] = 33; value[5] = 41; value[6] = 43; value[7] = 44;
17:
18: lis_matrix_set_crs(nnz, ptr, index, value, A);
19: lis_matrix_assemble(A);

```

### 5.1.2 行列の作り方 (MPI 版)

2 プロセス上への行列  $A$  の CRS 形式での格納方法を図 4 に示す. 2 プロセス上にこの行列を CRS 形式で作成する場合, プログラムは以下のように記述する.



図 4: CRS 形式のデータ構造 (MPI 版)

MPI 版

```

1: int          i,k,n,nnz,my_rank;
2: int          *ptr,*index;
3: LIS_SCALAR   *value;
4: LIS_MATRIX   A;
5: MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD,&my_rank);
6: if( my_rank==0 ) {n = 2; nnz = 3;}
7: else          {n = 2; nnz = 5;}
8: ptr = (int *)malloc( (n+1)*sizeof(int) );
9: index = (int *)malloc( nnz*sizeof(int) );
10: value = (LIS_SCALAR *)malloc( nnz*sizeof(LIS_SCALAR) );
11: lis_matrix_create(MPI_COMM_WORLD,&A);
12: lis_matrix_set_size(A,n,0);
13: if( my_rank==0 ) {
14:     ptr[0] = 0; ptr[1] = 1; ptr[2] = 3;
15:     index[0] = 0; index[1] = 0; index[2] = 1;
16:     value[0] = 11; value[1] = 21; value[2] = 22;}
17: else {
18:     ptr[0] = 0; ptr[1] = 2; ptr[2] = 5;
19:     index[0] = 1; index[1] = 2; index[2] = 0; index[3] = 2; index[4] = 3;
20:     value[0] = 32; value[1] = 33; value[2] = 41; value[3] = 43; value[4] = 44;}
21: lis_matrix_set_crs(nnz,ptr,index,value,A);
22: lis_matrix_assemble(A);

```

### 5.1.3 関連する関数

配列の関連付け

CRS 形式に必要な配列を行列  $A$  に関連付けるには関数

- C `int lis_matrix_set_crs(int nnz, int row[], int index[], LIS_SCALAR value[], LIS_MATRIX A)`
- Fortran subroutine `lis_matrix_set_crs(integer nnz, integer row(), integer index(), LIS_SCALAR value(), LIS_MATRIX A, integer ierr)`

を用いる.



## 5.2 Compressed Column Storage (CCS)

CCS 形式は 3 つの配列 (ptr, index, value) に格納する.

- 長さ  $nnz$  の倍精度配列 value は行列  $A$  の非零要素の値を列方向に沿って格納する.
- 長さ  $nnz$  の整数配列 index は配列 value に格納された非零要素の行番号を格納する.
- 長さ  $n + 1$  の整数配列 ptr は配列 value と index の各列の開始位置を格納する.

### 5.2.1 行列の作り方 (逐次, OpenMP 版)

行列  $A$  の CCS 形式での格納方法を図 5 に示す. この行列を CCS 形式で作成する場合, プログラムは以下のように記述する.




図 5: CCS 形式のデータ構造 (逐次, OpenMP 版)

逐次, OpenMP 版

```

1: int      n, nnz;
2: int      *ptr, *index;
3: LIS_SCALAR *value;
4: LIS_MATRIX A;
5: n = 4; nnz = 8;
6: ptr = (int *)malloc( (n+1)*sizeof(int) );
7: index = (int *)malloc( nnz*sizeof(int) );
8: value = (LIS_SCALAR *)malloc( nnz*sizeof(LIS_SCALAR) );
9: lis_matrix_create(0, &A);
10: lis_matrix_set_size(A, 0, n);
11:
12: ptr[0] = 0; ptr[1] = 3; ptr[2] = 5; ptr[3] = 7; ptr[4] = 8;
13: index[0] = 0; index[1] = 1; index[2] = 3; index[3] = 1;
14: index[4] = 2; index[5] = 2; index[6] = 3; index[7] = 3;
15: value[0] = 11; value[1] = 21; value[2] = 41; value[3] = 22;
16: value[4] = 32; value[5] = 33; value[6] = 43; value[7] = 44;
17:
18: lis_matrix_set_ccs(nnz, ptr, index, value, A);
19: lis_matrix_assemble(A);

```

### 5.2.2 行列の作り方 (MPI 版)

2 プロセス上への行列  $A$  の CCS 形式での格納方法を図 6 に示す. 2 プロセス上にこの行列を CCS 形式で作成する場合, プログラムは以下のように記述する.



図 6: CCS 形式のデータ構造 (MPI 版)

MPI 版

```

1: int          i,k,n,nnz,my_rank;
2: int          *ptr,*index;
3: LIS_SCALAR   *value;
4: LIS_MATRIX   A;
5: MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD,&my_rank);
6: if( my_rank==0 ) {n = 2; nnz = 3;}
7: else         {n = 2; nnz = 5;}
8: ptr = (int *)malloc( (n+1)*sizeof(int) );
9: index = (int *)malloc( nnz*sizeof(int) );
10: value = (LIS_SCALAR *)malloc( nnz*sizeof(LIS_SCALAR) );
11: lis_matrix_create(MPI_COMM_WORLD,&A);
12: lis_matrix_set_size(A,n,0);
13: if( my_rank==0 ) {
14:     ptr[0] = 0; ptr[1] = 3; ptr[2] = 5;
15:     index[0] = 0; index[1] = 1; index[2] = 3; index[3] = 1; index[4] = 2;
16:     value[0] = 11; value[1] = 21; value[2] = 41; value[3] = 22; value[4] = 32;
17: } else {
18:     ptr[0] = 0; ptr[1] = 2; ptr[2] = 3;
19:     index[0] = 2; index[1] = 3; index[2] = 3;
20:     value[0] = 33; value[1] = 43; value[2] = 44;
21: lis_matrix_set_ccs(nnz,ptr,index,value,A);
22: lis_matrix_assemble(A);

```

### 5.2.3 関連する関数

配列の関連付け

CCS 形式に必要な配列を行列  $A$  に関連付けるには関数

- C            `int lis_matrix_set_ccs(int nnz, int row[], int index[], LIS_SCALAR value[], LIS_MATRIX A)`
- Fortran subroutine `lis_matrix_set_ccs(integer nnz, integer row(), integer index(), LIS_SCALAR value(), LIS_MATRIX A, integer ierr)`

を用いる.

### 5.3 Modified Compressed Sparse Row (MSR)

MSR 形式は CRS 形式を修正したものである。その違いは対角部分を分けて格納しているところである。MSR 形式は 2 つの配列 (index,value) に格納する。ndz を対角部分の零要素数とする。

- 長さ  $nnz + ndz + 1$  の倍精度配列 value は  $n$  番目までは行列  $A$  の対角部分を格納する。  $n + 1$  番目の要素は使用しない。  $n + 2$  番目からは行列  $A$  の対角以外の非零要素の値を行方向に沿って格納する。
- 長さ  $nnz + ndz + 1$  の整数配列 index は  $n + 1$  番目までは行列  $A$  の非対角部分の各行の開始位置を格納する。  $n + 2$  番目からは行列  $A$  の非対角部分の配列 value に格納された非零要素の列番号を格納する。

#### 5.3.1 行列の作り方 (逐次, OpenMP 版)

行列  $A$  の MSR 形式での格納方法を図 7 に示す。この行列を MSR 形式で作成する場合、プログラムは以下のように記述する。




図 7: MSR 形式のデータ構造 (逐次, OpenMP 版)

逐次, OpenMP 版

```

1: int      n,nnz,ndz;
2: int      *index;
3: LIS_SCALAR *value;
4: LIS_MATRIX A;
5: n = 4; nnz = 8; ndz = 0;
6: index = (int *)malloc( (nnz+ndz+1)*sizeof(int) );
7: value = (LIS_SCALAR *)malloc( (nnz+ndz+1)*sizeof(LIS_SCALAR) );
8: lis_matrix_create(0,&A);
9: lis_matrix_set_size(A,0,n);
10:
11: index[0] = 5; index[1] = 5; index[2] = 6; index[3] = 7;
12: index[4] = 9; index[5] = 0; index[6] = 1; index[7] = 0; index[8] = 2;
13: value[0] = 11; value[1] = 22; value[2] = 33; value[3] = 44;
14: value[4] = 0; value[5] = 21; value[6] = 32; value[7] = 41; value[8] = 43;
15:
16: lis_matrix_set_msr(nnz,ndz,index,value,A);
17: lis_matrix_assemble(A);

```

### 5.3.2 行列の作り方 (MPI 版)

2 プロセス上への行列  $A$  の MSR 形式での格納方法を図 8 に示す. 2 プロセス上にこの行列を MSR 形式で作成する場合, プログラムは以下のように記述する.



図 8: MSR 形式のデータ構造 (MPI 版)

MPI 版

```

1: int      i,k,n,nnz,ndz,my_rank;
2: int      *index;
3: LIS_SCALAR *value;
4: LIS_MATRIX A;
5: MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD,&my_rank);
6: if( my_rank==0 ) {n = 2; nnz = 3; ndz = 0;}
7: else      {n = 2; nnz = 5; ndz = 0;}
8: index = (int *)malloc( (nnz+ndz+1)*sizeof(int) );
9: value = (LIS_SCALAR *)malloc( (nnz+ndz+1)*sizeof(LIS_SCALAR) );
10: lis_matrix_create(MPI_COMM_WORLD,&A);
11: lis_matrix_set_size(A,n,0);
12: if( my_rank==0 ) {
13:     index[0] = 3; index[1] = 3; index[2] = 4; index[3] = 0;
14:     value[0] = 11; value[1] = 22; value[2] = 0; value[3] = 21;}
15: else {
16:     index[0] = 3; index[1] = 4; index[2] = 6; index[3] = 1;
17:     index[4] = 0; index[5] = 2;
18:     value[0] = 33; value[1] = 44; value[2] = 0; value[3] = 32;
19:     value[4] = 41; value[5] = 43;}
20: lis_matrix_set_msr(nnz,ndz,index,value,A);
21: lis_matrix_assemble(A);

```

### 5.3.3 関連する関数

配列の関連付け

MSR 形式に必要な配列を行列  $A$  に関連付けるには関数

- C `int lis_matrix_set_msr(int nnz, int ndz, int index[], LIS_SCALAR value[], LIS_MATRIX A)`
- Fortran subroutine `lis_matrix_set_msr(integer nnz, integer ndz, integer index(), LIS_SCALAR value(), LIS_MATRIX A, integer ierr)`

を用いる.

## 5.4 Diagonal (DIA)

DIA は 2 つの配列 (index, value) に格納する.  $nnd$  を行列  $A$  の非零な対角の本数とする.

- 長さ  $nnd \times n$  の倍精度配列 value は行列  $A$  の非零な対角を格納する.
- 長さ  $nnd$  の整数配列 index は主対角から各対角へのオフセットを格納する.

OpenMP 版では以下のように修正している.

DIA は 2 つの配列 (index, value) に格納する.  $nprocs$  をスレッド数とする.  $nnd_p$  を行列  $A$  を行ブロック分割した部分行列の非零な対角の本数とする.  $maxnnd$  を  $nnd_p$  の値の最大値とする.

- 長さ  $maxnnd \times n$  の倍精度配列 value は行列  $A$  を行ブロック分割した部分行列の非零な対角を格納する.
- 長さ  $nprocs \times maxnnd$  の整数配列 index は主対角から各対角へのオフセットを格納する.

### 5.4.1 行列の作り方 (逐次版)

行列  $A$  の DIA 形式での格納方法を図 9 に示す. この行列を DIA 形式で作成する場合, プログラムは以下のように記述する.

$$A = \begin{pmatrix} 11 & & & \\ 21 & 22 & & \\ & 32 & 33 & \\ 41 & & 43 & 44 \end{pmatrix} \quad \begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|} \hline -3 & -1 & 0 & & & & & & & & & & \\ \hline 0 & 0 & 0 & 41 & 0 & 21 & 32 & 43 & 11 & 22 & 33 & 44 & \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{A.index} \\ \text{A.value} \end{array}$$

図 9: DIA 形式のデータ構造 (逐次版)

逐次版

```

1: int          n,nnd;
2: int          *index;
3: LIS_SCALAR   *value;
4: LIS_MATRIX   A;
5: n = 4; nnd = 3;
6: index = (int *)malloc( nnd*sizeof(int) );
7: value = (LIS_SCALAR *)malloc( n*nnd*sizeof(LIS_SCALAR) );
8: lis_matrix_create(0,&A);
9: lis_matrix_set_size(A,0,n);
10:
11: index[0] = -3; index[1] = -1; index[2] = 0;
12: value[0] = 0; value[1] = 0; value[2] = 0; value[3] = 41;
13: value[4] = 0; value[5] = 21; value[6] = 32; value[7] = 43;
14: value[8] = 11; value[9] = 22; value[10] = 33; value[11] = 44;
15:
16: lis_matrix_set_dia(nnd,index,value,A);
17: lis_matrix_assemble(A);

```

2 スレッド上への行列 A の DIA 形式での格納方法を図 10 に示す. 2 スレッド上にこの行列を DIA 形式で作成する場合, プログラムは以下のように記述する.

図 10: DIA 形式のデータ構造 (OpenMP 版)

```

1: int          n,maxnnd,nprocs;
2: int          *index;
3: LIS_SCALAR   *value;
4: LIS_MATRIX   A;
5: n = 4; maxnnd = 3; nprocs = 2;
6: index = (int *)malloc( maxnnd*sizeof(int) );
7: value = (LIS_SCALAR *)malloc( n*maxnnd*sizeof(LIS_SCALAR) );
8: lis_matrix_create(0,&A);
9: lis_matrix_set_size(A,0,n);
10:
11: index[0] = -1; index[1] = 0; index[2] = 0; index[3] = -3; index[4] = -1; index[5] = 0;
12: value[0] = 0; value[1] = 21; value[2] = 11; value[3] = 22; value[4] = 0; value[5] = 0;
13: value[6] = 0; value[7] = 41; value[8] = 32; value[9] = 43; value[10] = 33; value[11] = 44;
14:
15: lis_matrix_set_dia(maxnnd,index,value,A);
16: lis_matrix_assemble(A);

```

### 5.4.3 行列の作り方 (MPI 版)

2 プロセス上への行列  $A$  の DIA 形式での格納方法を図 11 に示す. 2 プロセス上にこの行列を DIA 形式で作成する場合, プログラムは以下のように記述する.

<table><tr><td>-1</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>21</td></tr></table>	-1	0	0	21	<table><tr><td>-3</td><td>-1</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>41</td><td>32</td></tr></table>	-3	-1	0	0	41	32	A.index
-1	0											
0	21											
-3	-1	0										
0	41	32										
<table><tr><td>11</td><td>22</td></tr></table>	11	22	<table><tr><td>43</td><td>33</td><td>44</td></tr></table>	43	33	44	A.value					
11	22											
43	33	44										
PE0	PE1											

図 11: DIA 形式のデータ構造 (MPI 版)

MPI 版

```

1: int          i,n,nnd,my_rank;
2: int          *index;
3: LIS_SCALAR   *value;
4: LIS_MATRIX   A;
5: MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD,&my_rank);
6: if( my_rank==0 ) {n = 2; nnd = 2;}
7: else          {n = 2; nnd = 3;}
8: index = (int *)malloc( nnd*sizeof(int) );
9: value = (LIS_SCALAR *)malloc( n*nnd*sizeof(LIS_SCALAR) );
10: lis_matrix_create(MPI_COMM_WORLD,&A);
11: lis_matrix_set_size(A,n,0);
12: if( my_rank==0 ) {
13:     index[0] = -1; index[1] = 0;
14:     value[0] = 0; value[1] = 21; value[2] = 11; value[3] = 22;}
15: else {
16:     index[0] = -3; index[1] = -1; index[2] = 0;
17:     value[0] = 0; value[1] = 41; value[2] = 32; value[3] = 43; value[4] = 33;
18:     value[5] = 44;}
19: lis_matrix_set_dia(nnd,index,value,A);
20: lis_matrix_assemble(A);

```

### 5.4.4 関連する関数

配列の関連付け

DIA 形式に必要な配列を行列  $A$  に関連付けるには関数

- C            `int lis_matrix_set_dia(int nnd, int index[], LIS_SCALAR value[], LIS_MATRIX A)`
- Fortran subroutine `lis_matrix_set_dia(integer nnd, integer index(), LIS_SCALAR value(), LIS_MATRIX A, integer ierr)`

を用いる.

## 5.5 Ellpack-Itpack generalized diagonal (ELL)

ELL は 2 つの配列 (index, value) に格納する.  $maxn_zr$  を行列  $A$  の各行での非零要素数の最大値とする.

- 長さ  $maxn_zr \times n$  の倍精度配列 value は行列  $A$  の各行の非零要素を列方向に沿って格納する. 最初の列は各行の最初の非零要素数からなる. ただし, 格納する非零要素数がない場合は 0 を格納する.
- 長さ  $maxn_zr \times n$  の整数配列 index は配列 value に格納された非零要素の列番号を格納する. ただし, 第  $i$  行目の非零要素数を  $nnz_i$  とすると  $index[nnz_i * n + i]$  にはその行番号  $i$  を格納する.

### 5.5.1 行列の作り方 (逐次, OpenMP 版)

行列  $A$  の ELL 形式での格納方法を図 12 に示す. この行列を ELL 形式で作成する場合, プログラムは以下のように記述する.

$$A = \begin{pmatrix} 11 & & & & \\ 21 & 22 & & & \\ & 32 & 33 & & \\ 41 & & 43 & 44 & \end{pmatrix} \quad \begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|} \hline 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 & 1 & 2 & 3 \\ \hline 11 & 21 & 32 & 41 & 0 & 22 & 33 & 43 & 0 & 0 & 0 & 44 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{l} A.index \\ A.value \end{array}$$

図 12: ELL 形式のデータ構造 (逐次, OpenMP 版)

逐次, OpenMP 版

```

1: int          n,maxn_zr;
2: int          *index;
3: LIS_SCALAR   *value;
4: LIS_MATRIX   A;
5: n = 4; maxn_zr = 3;
6: index = (int *)malloc( n*maxn_zr*sizeof(int) );
7: value = (LIS_SCALAR *)malloc( n*maxn_zr*sizeof(LIS_SCALAR) );
8: lis_matrix_create(0,&A);
9: lis_matrix_set_size(A,0,n);
10:
11: index[0] = 0; index[1] = 0; index[2] = 1; index[3] = 0; index[4] = 0; index[5] = 1;
12: index[6] = 2; index[7] = 2; index[8] = 0; index[9] = 1; index[10] = 2; index[11] = 3;
13: value[0] = 11; value[1] = 21; value[2] = 32; value[3] = 41; value[4] = 0; value[5] = 22;
14: value[6] = 33; value[7] = 43; value[8] = 0; value[9] = 0; value[10] = 0; value[11] = 44;
15:
16: lis_matrix_set_ell(maxn_zr,index,value,A);
17: lis_matrix_assemble(A);

```



2 プロセス上への行列  $A$  の ELL 形式での格納方法を図 13 に示す. 2 プロセス上にこの行列を ELL 形式で作成する場合, プログラムは以下のように記述する.

図 13: ELL 形式のデータ構造 (MPI 版)

```

1: int          i,n,maxnzs,my_rank;
2: int          *index;
3: LIS_SCALAR   *value;
4: LIS_MATRIX   A;
5: MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD,&my_rank);
6: if( my_rank==0 ) {n = 2; maxnzs = 2;}
7: else          {n = 2; maxnzs = 3;}
8: index = (int *)malloc( n*maxnzs*sizeof(int) );
9: value = (LIS_SCALAR *)malloc( n*maxnzs*sizeof(LIS_SCALAR) );
10: lis_matrix_create(MPI_COMM_WORLD,&A);
11: lis_matrix_set_size(A,n,0);
12: if( my_rank==0 ) {
13:     index[0] = 0; index[1] = 0; index[2] = 0; index[3] = 1;
14:     value[0] = 11; value[1] = 21; value[2] = 0; value[3] = 22;}
15: else {
16:     index[0] = 1; index[1] = 0; index[2] = 2; index[3] = 2; index[4] = 2;
17:     index[5] = 3;
18:     value[0] = 32; value[1] = 41; value[2] = 33; value[3] = 43; value[4] = 0;
19:     value[5] = 44;}
20: lis_matrix_set_ell(maxnzs,index,value,A);
21: lis_matrix_assemble(A);

```

## 配列の関連付け

ELL 形式に必要な配列を行列 A に関連付けるには関数

- を用いる.

## 5.6 Jagged Diagonal (JDS)

JDS は最初に各行の非零要素数の大きい順に行の並び替えを行い, 各行の非零要素を列方向に沿って格納する. JDS は 4 つの配列 (perm, ptr, index, value) に格納する.  $maxn_zr$  を行列  $A$  の各行での非零要素数の最大値とする.

- 長さ  $n$  の整数配列 perm は並び替えた行番号を格納する.
- 長さ  $nnz$  の倍精度配列 value は並び替えられた行列  $A$  のぎざぎざ対角を格納する. 最初のぎざぎざ対角は各行の最初の非零要素数からなる. 次のぎざぎざ対角は各行の 2 番目の非零要素数からなる. これを順次繰り返していく.
- 長さ  $nnz$  の整数配列 index は配列 value に格納された非零要素の列番号を格納する.
- 長さ  $maxn_zr + 1$  の整数配列 ptr は各ぎざぎざ対角の開始位置を格納する.

OpenMP 版では以下のように修正を行っている.

JDS は 4 つの配列 (perm, ptr, index, value) に格納する.  $nprocs$  をスレッド数とする.  $maxn_zr_p$  を行列  $A$  を行ブロック分割した部分行列の各行での非零要素数の最大値とする.  $maxmaxn_zr$  は配列  $maxn_zr_p$  の値の最大値である.

- 長さ  $n$  の整数配列 perm は行列  $A$  を行ブロック分割した部分行列を並び替えた行番号を格納する.
- 長さ  $nnz$  の倍精度配列 value は並び替えられた行列  $A$  のぎざぎざ対角を格納する. 最初のぎざぎざ対角は各行の最初の非零要素数からなる. 次のぎざぎざ対角は各行の 2 番目の非零要素数からなる. これを順次繰り返していく.
- 長さ  $nnz$  の整数配列 index は配列 value に格納された非零要素の列番号を格納する.
- 長さ  $nprocs \times (maxmaxn_zr + 1)$  の整数配列 ptr は行列  $A$  を行ブロック分割した部分行列の各ぎざぎざ対角の開始位置を格納する.

### 5.6.1 行列の作り方 (逐次版)

行列  $A$  の JDS 形式での格納方法を図 14 に示す. この行列を JDS 形式で作成する場合, プログラムは以下のように記述する.



図 14: JDS 形式のデータ構造 (逐次版)

#### 逐次版

```

1: int      n, nnz, maxnzs;
2: int      *perm, *ptr, *index;
3: LIS_SCALAR *value;
4: LIS_MATRIX A;
5: n = 4; nnz = 8; maxnzs = 3;
6: perm = (int *)malloc( n*sizeof(int) );
7: ptr = (int *)malloc( (maxnzs+1)*sizeof(int) );
8: index = (int *)malloc( nnz*sizeof(int) );
9: value = (LIS_SCALAR *)malloc( nnz*sizeof(LIS_SCALAR) );
10: lis_matrix_create(0, &A);
11: lis_matrix_set_size(A, 0, n);
12:
13: perm[0] = 3; perm[1] = 1; perm[2] = 2; perm[3] = 0;
14: ptr[0] = 0; ptr[1] = 4; ptr[2] = 7; ptr[3] = 8;
15: index[0] = 0; index[1] = 0; index[2] = 1; index[3] = 0;
16: index[4] = 2; index[5] = 1; index[6] = 2; index[7] = 3;
17: value[0] = 41; value[1] = 21; value[2] = 32; value[3] = 11;
18: value[4] = 43; value[5] = 22; value[6] = 33; value[7] = 44;
19:
20: lis_matrix_set_jds(nnz, maxnzs, perm, ptr, index, value, A);
21: lis_matrix_assemble(A);
  
```

### 5.6.2 行列の作り方 (OpenMP 版)

2 スレッド上への行列  $A$  の JDS 形式での格納方法を図 15 に示す. 2 スレッド上にこの行列を JDS 形式で作成する場合, プログラムは以下のように記述する.




図 15: JDS 形式のデータ構造 (OpenMP 版)

OpenMP 版

```

1: int          n, nnz, maxmaxnzs, nprocs;
2: int          *perm, *ptr, *index;
3: LIS_SCALAR   *value;
4: LIS_MATRIX   A;
5: n = 4; nnz = 8; maxmaxnzs = 3; nprocs = 2;
6: perm = (int *)malloc( n*sizeof(int) );
7: ptr = (int *)malloc( nprocs*(maxmaxnzs+1)*sizeof(int) );
8: index = (int *)malloc( nnz*sizeof(int) );
9: value = (LIS_SCALAR *)malloc( nnz*sizeof(LIS_SCALAR) );
10: lis_matrix_create(0, &A);
11: lis_matrix_set_size(A, 0, n);
12:
13: perm[0] = 1; perm[1] = 0; perm[2] = 3; perm[3] = 2;
14: ptr[0] = 0; ptr[1] = 2; ptr[2] = 3; ptr[3] = 0;
15: ptr[4] = 3; ptr[5] = 5; ptr[6] = 7; ptr[7] = 8;
16: index[0] = 0; index[1] = 0; index[2] = 1; index[3] = 0;
17: index[4] = 1; index[5] = 2; index[6] = 2; index[7] = 3;
18: value[0] = 21; value[1] = 11; value[2] = 22; value[3] = 41;
19: value[4] = 32; value[5] = 43; value[6] = 33; value[7] = 44;
20:
21: lis_matrix_set_jds(nnz, maxmaxnzs, perm, ptr, index, value, A);
22: lis_matrix_assemble(A);

```

### 5.6.3 行列の作り方 (MPI 版)

2 プロセス上への行列  $A$  の JDS 形式での格納方法を図 16 に示す. 2 プロセス上にこの行列を JDS 形式で作成する場合, プログラムは以下のように記述する.




図 16: JDS 形式のデータ構造 (MPI 版)

MPI 版

```

1: int          i,n,nnz,maxnzs,my_rank;
2: int          *perm,*ptr,*index;
3: LIS_SCALAR   *value;
4: LIS_MATRIX   A;
5: MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD,&my_rank);
6: if( my_rank==0 ) {n = 2; nnz = 3; maxnzs = 2;}
7: else         {n = 2; nnz = 5; maxnzs = 3;}
8: perm = (int *)malloc( n*sizeof(int) );
9: ptr = (int *)malloc( (maxnzs+1)*sizeof(int) );
10: index = (int *)malloc( nnz*sizeof(int) );
11: value = (LIS_SCALAR *)malloc( nnz*sizeof(LIS_SCALAR) );
12: lis_matrix_create(MPI_COMM_WORLD,&A);
13: lis_matrix_set_size(A,n,0);
14: if( my_rank==0 ) {
15:     perm[0] = 1; perm[1] = 0;
16:     ptr[0] = 0; ptr[1] = 2; ptr[2] = 3;
17:     index[0] = 0; index[1] = 0; index[2] = 1;
18:     value[0] = 21; value[1] = 11; value[2] = 22;}
19: else {
20:     perm[0] = 3; perm[1] = 2;
21:     ptr[0] = 0; ptr[1] = 2; ptr[2] = 4; ptr[3] = 5;
22:     index[0] = 0; index[1] = 1; index[2] = 2; index[3] = 2; index[4] = 3;
23:     value[0] = 41; value[1] = 32; value[2] = 43; value[3] = 33; value[4] = 44;}
24: lis_matrix_set_jds(nnz,maxnzs,perm,ptr,index,value,A);
25: lis_matrix_assemble(A);

```

### 5.6.4 関連する関数

配列の関連付け

JDS 形式に必要な配列を行列  $A$  に関連付けるには関数

- C `int lis_matrix_set_jds(int nnz, int maxnzs, int perm[], int ptr[], int index[], LIS_SCALAR value[], LIS_MATRIX A)`

- Fortran subroutine `lis_matrix_set_jds(integer nnz, integer maxnzc, integer ptr(), integer index(), LIS_SCALAR value(), LIS_MATRIX A, integer ierr)`

を用いる.

## 5.7 Block Sparse Row (BSR)

BSR では行列を  $r \times c$  の大きさの部分行列 (ブロックと呼ぶ) に分解する. BSR は CRS と同様の手順で非零ブロック (少なくとも 1 つの非零要素が存在する) を格納する.  $nr = n/r$ ,  $nnzb$  を  $A$  の非零ブロック数とする. BSR は 3 つの配列 (`bptr`, `bindex`, `value`) に格納する.

- 長さ  $nnzb \times r \times c$  の倍精度配列 `value` は非零ブロックの全要素を格納する.
- 長さ  $nnzb$  の整数配列 `bindex` は非零ブロックのブロック列番号を格納する.
- 長さ  $nr + 1$  の整数配列 `bptr` は配列 `bindex` のブロック行の開始位置を格納する.

### 5.7.1 行列の作り方 (逐次, OpenMP 版)

行列  $A$  の BSR 形式での格納方法を図 17 に示す. この行列を BSR 形式で作成する場合, プログラムは以下のように記述する.




図 17: BSR 形式のデータ構造 (逐次, OpenMP 版)

逐次, OpenMP 版

```

1: int          n, bnr, bnc, nr, nc, bnnz;
2: int          *bptr, *bindex;
3: LIS_SCALAR   *value;
4: LIS_MATRIX   A;
5: n = 4; bnr = 2; bnc = 2; bnnz = 3; nr = (n-1)/bnr+1; nc = (n-1)/bnc+1;
6: bptr = (int *)malloc( (nr+1)*sizeof(int) );
7: bindex = (int *)malloc( bnnz*sizeof(int) );
8: value = (LIS_SCALAR *)malloc( bnr*bnc*bnnz*sizeof(LIS_SCALAR) );
9: lis_matrix_create(0, &A);
10: lis_matrix_set_size(A, 0, n);
11:
12: bptr[0] = 0; bptr[1] = 1; bptr[2] = 3;
13: bindex[0] = 0; bindex[1] = 0; bindex[2] = 1;
14: value[0] = 11; value[1] = 21; value[2] = 0; value[3] = 22;
15: value[4] = 0; value[5] = 41; value[6] = 32; value[7] = 0;
16: value[8] = 33; value[9] = 43; value[10] = 0; value[11] = 44;
17:
18: lis_matrix_set_bsr(bnr, bnc, bnnz, bptr, bindex, value, A);
19: lis_matrix_assemble(A);

```

### 5.7.2 行列の作り方 (MPI 版)

2 プロセス上への行列  $A$  の BSR 形式での格納方法を図 18 に示す. 2 プロセス上にこの行列を BSR 形式で作成する場合, プログラムは以下のように記述する.




図 18: BSR 形式のデータ構造 (MPI 版)

MPI 版

```

1: int          n, bnr, bnc, nr, nc, bnnz, my_rank;
2: int          *bptr, *bindex;
3: LIS_SCALAR   *value;
4: LIS_MATRIX   A;
5: MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &my_rank);
6: if( my_rank==0 ) { n = 2; bnr = 2; bnc = 2; bnnz = 1; nr = (n-1)/bnr+1; nc = (n-1)/bnc+1; }
7: else          { n = 2; bnr = 2; bnc = 2; bnnz = 2; nr = (n-1)/bnr+1; nc = (n-1)/bnc+1; }
8: bptr  = (int *)malloc( (nr+1)*sizeof(int) );
9: bindex = (int *)malloc( bnnz*sizeof(int) );
10: value = (LIS_SCALAR *)malloc( bnr*bnc*bnnz*sizeof(LIS_SCALAR) );
11: lis_matrix_create(MPI_COMM_WORLD, &A);
12: lis_matrix_set_size(A, n, 0);
13: if( my_rank==0 ) {
14:     bptr[0] = 0; bptr[1] = 1;
15:     bindex[0] = 0;
16:     value[0] = 11; value[1] = 21; value[2] = 0; value[3] = 22; }
17: else {
18:     bptr[0] = 0; bptr[1] = 2;
19:     bindex[0] = 0; bindex[1] = 1;
20:     value[0] = 0; value[1] = 41; value[2] = 32; value[3] = 0;
21:     value[4] = 33; value[5] = 43; value[6] = 0; value[7] = 44; }
22: lis_matrix_set_bsr(bnr, bnc, bnnz, bptr, bindex, value, A);
23: lis_matrix_assemble(A);

```

### 5.7.3 関連する関数

#### 配列の関連付け

BSR 形式に必要な配列を行列  $A$  に関連付けるには関数

- C            `int lis_matrix_set_bsr(int bnr, int bnc, int bnnz, int bptr[], int bindex[], LIS_SCALAR value[], LIS_MATRIX A)`
- Fortran subroutine `lis_matrix_set_bsr(integer bnr, integer bnc, integer bnnz, integer bptr(), integer bindex(), LIS_SCALAR value(), LIS_MATRIX A, integer ierr)`

を用いる.

## 5.8 Block Sparse Column (BSC)

BSC では行列を  $r \times c$  の大きさの部分行列 (ブロックと呼ぶ) に分解する. BSC は CCS と同様の手順で非零ブロック (少なくとも 1 つの非零要素が存在する) を格納する.  $nc = n/c$ ,  $nnzb$  を  $A$  の非零ブロック数とする. BSC は 3 つの配列 (bptr, bindex, value) に格納する.

- 長さ  $nnzb \times r \times c$  の倍精度配列 value は非零ブロックの全要素を格納する.
- 長さ  $nnzb$  の整数配列 bindex は非零ブロックのブロック行番号を格納する.
- 長さ  $nc + 1$  の整数配列 bptr は配列 bindex のブロック列の開始位置を格納する.

### 5.8.1 行列の作り方 (逐次, OpenMP 版)

行列  $A$  の BSC 形式での格納方法を図 19 に示す. この行列を BSC 形式で作成する場合, プログラムは以下のように記述する.




図 19: BSC 形式のデータ構造 (逐次, OpenMP 版)

逐次, OpenMP 版

```

1: int          n, bnr, bnc, nr, nc, bnnz;
2: int          *bptr, *bindex;
3: LIS_SCALAR   *value;
4: LIS_MATRIX   A;
5: n = 4; bnr = 2; bnc = 2; bnnz = 3; nr = (n-1)/bnr+1; nc = (n-1)/bnc+1;
6: bptr = (int *)malloc( (nc+1)*sizeof(int) );
7: bindex = (int *)malloc( bnnz*sizeof(int) );
8: value = (LIS_SCALAR *)malloc( bnr*bnc*bnnz*sizeof(LIS_SCALAR) );
9: lis_matrix_create(0,&A);
10: lis_matrix_set_size(A,0,n);
11:
12: bptr[0] = 0; bptr[1] = 1; bptr[2] = 3;
13: bindex[0] = 0; bindex[1] = 1; bindex[2] = 1;
14: value[0] = 11; value[1] = 21; value[2] = 0; value[3] = 22;
15: value[4] = 0; value[5] = 41; value[6] = 32; value[7] = 0;
16: value[8] = 33; value[9] = 43; value[10] = 0; value[11] = 44;
17:
18: lis_matrix_set_bsc(bnr,bnc,bnnz,bptr,bindex,value,A);
19: lis_matrix_assemble(A);

```



### 5.8.2 行列の作り方 (MPI 版)

2 プロセス上への行列  $A$  の BSC 形式での格納方法を図 20 に示す. 2 プロセス上にこの行列を BSC 形式で作成する場合, プログラムは以下のように記述する.




図 20: BSC 形式のデータ構造 (MPI 版)

MPI 版

```

1: int      n, bnr, bnc, nr, nc, bnnz, my_rank;
2: int      *bptr, *bindex;
3: LIS_SCALAR *value;
4: LIS_MATRIX A;
5: MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &my_rank);
6: if( my_rank==0 ) {n = 2; bnr = 2; bnc = 2; bnnz = 2; nr = (n-1)/bnr+1; nc = (n-1)/bnc+1;}
7: else      {n = 2; bnr = 2; bnc = 2; bnnz = 1; nr = (n-1)/bnr+1; nc = (n-1)/bnc+1;}
8: bptr = (int *)malloc( (nr+1)*sizeof(int) );
9: bindex = (int *)malloc( bnnz*sizeof(int) );
10: value = (LIS_SCALAR *)malloc( bnr*bnc*bnnz*sizeof(LIS_SCALAR) );
11: lis_matrix_create(MPI_COMM_WORLD, &A);
12: lis_matrix_set_size(A, n, 0);
13: if( my_rank==0 ) {
14:     bptr[0] = 0; bptr[1] = 2;
15:     bindex[0] = 0; bindex[1] = 1;
16:     value[0] = 11; value[1] = 21; value[2] = 0; value[3] = 22;
17:     value[4] = 0; value[5] = 41; value[6] = 32; value[7] = 0;}
18: else {
19:     bptr[0] = 0; bptr[1] = 1;
20:     bindex[0] = 1;
21:     value[0] = 33; value[1] = 43; value[2] = 0; value[3] = 44;}
22: lis_matrix_set_bsc(bnr, bnc, bnnz, bptr, bindex, value, A);
23: lis_matrix_assemble(A);

```

### 5.8.3 関連する関数

#### 配列の関連付け

BSC 形式に必要な配列を行列  $A$  に関連付けるには関数

- C `int lis_matrix_set_bsc(int bnr, int bnc, int bnnz, int bptr[], int bindex[], LIS_SCALAR value[], LIS_MATRIX A)`
- Fortran subroutine `lis_matrix_set_bsc(integer bnr, integer bnc, integer bnnz, integer bptr(), integer bindex(), LIS_SCALAR value(), LIS_MATRIX A, integer ierr)`

を用いる.

## 5.9 Variable Block Row (VBR)

VBR 形式は BSR 形式を一般化したものである。行と列の分割位置は配列 (row, col) で与えられる。VBR は CRS と同様の手順で非零ブロック (少なくとも 1 つの非零要素が存在する) を格納する。nr, nc をそれぞれ行分割数, 列分割数とする。nnzb を A の非零ブロック数, nnz を非零ブロックの全要素数とする。VBR は 6 つの配列 (bptr, bindex, row, col, ptr, value) に格納する。

- 長さ  $nr + 1$  の整数配列 row はブロック行の開始行番号を格納する。
- 長さ  $nc + 1$  の整数配列 col はブロック列の開始列番号を格納する。
- 長さ  $nnzb$  の整数配列 bindex は非零ブロックのブロック列番号を格納する。
- 長さ  $nr + 1$  の整数配列 bptr は配列 bindex のブロック行の開始位置を格納する。
- 長さ  $nnz$  の倍精度配列 value は非零ブロックの全要素を格納する。
- 長さ  $nnzb + 1$  の整数配列 ptr は配列 value の非零ブロックの開始位置を格納する。

### 5.9.1 行列の作り方 (逐次, OpenMP 版)

行列 A の VBR 形式での格納方法を図 21 に示す。この行列を VBR 形式で作成する場合, プログラムは以下のように記述する。




図 21: VBR 形式のデータ構造 (逐次, OpenMP 版)

## 逐次, OpenMP 版


```

1: int          n, nnz, nr, nc, bnnz;
2: int          *row, *col, *ptr, *bptr, *bindex;
3: LIS_SCALAR   *value;
4: LIS_MATRIX   A;
5: n = 4; nnz = 11; bnnz = 6; nr = 3; nc = 3;
6: bptr = (int *)malloc( (nr+1)*sizeof(int) );
7: row = (int *)malloc( (nr+1)*sizeof(int) );
8: col = (int *)malloc( (nc+1)*sizeof(int) );
9: ptr = (int *)malloc( (bnnz+1)*sizeof(int) );
10: bindex = (int *)malloc( bnnz*sizeof(int) );
11: value = (LIS_SCALAR *)malloc( nnz*sizeof(LIS_SCALAR) );
12: lis_matrix_create(0,&A);
13: lis_matrix_set_size(A,0,n);
14:
15: bptr[0] = 0; bptr[1] = 1; bptr[2] = 3; bptr[3] = 6;
16: row[0] = 0; row[1] = 1; row[2] = 3; row[3] = 4;
17: col[0] = 0; col[1] = 1; col[2] = 3; col[3] = 4;
18: bindex[0] = 0; bindex[1] = 0; bindex[2] = 1; bindex[3] = 0;
19: bindex[4] = 1; bindex[5] = 2;
20: ptr[0] = 0; ptr[1] = 1; ptr[2] = 3; ptr[3] = 7;
21: ptr[4] = 8; ptr[5] = 10; ptr[6] = 11;
22: value[0] = 11; value[1] = 21; value[2] = 0; value[3] = 22;
23: value[4] = 32; value[5] = 0; value[6] = 33; value[7] = 41;
24: value[8] = 0; value[9] = 43; value[10] = 44;
25:
26: lis_matrix_set_vbr(nnz,nr,nc,bnnz,row,col,ptr,bptr,bindex,value,A);
27: lis_matrix_assemble(A);

```

### 5.9.2 行列の作り方 (MPI 版)

2 プロセス上への行列  $A$  の VBR 形式での格納方法を図 22 に示す. 2 プロセス上にこの行列を VBR 形式で作成する場合, プログラムは以下のように記述する.



## MPI 版

```

1: int          n,nnz,nr,nc,bnnz,my_rank;
2: int          *row,*col,*ptr,*bptr,*bindex;
3: LIS_SCALAR    *value;
4: LIS_MATRIX    A;
5: MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD,&my_rank);
6: if( my_rank==0 ) {n = 2; nnz = 7; bnnz = 3; nr = 2; nc = 3;}
7: else          {n = 2; nnz = 4; bnnz = 3; nr = 1; nc = 3;}
8: bptr  = (int *)malloc( (nr+1)*sizeof(int) );
9: row   = (int *)malloc( (nr+1)*sizeof(int) );
10: col   = (int *)malloc( (nc+1)*sizeof(int) );
11: ptr   = (int *)malloc( (bnnz+1)*sizeof(int) );
12: bindex = (int *)malloc( bnnz*sizeof(int) );
13: value = (LIS_SCALAR *)malloc( nnz*sizeof(LIS_SCALAR) );
14: lis_matrix_create(MPI_COMM_WORLD,&A);
15: lis_matrix_set_size(A,n,0);
16: if( my_rank==0 ) {
17:     bptr[0] = 0; bptr[1] = 1; bptr[2] = 3;
18:     row[0]  = 0; row[1]  = 1; row[2]  = 3;
19:     col[0]  = 0; col[1]  = 1; col[2]  = 3; col[3] = 4;
20:     bindex[0] = 0; bindex[1] = 0; bindex[2] = 1;
21:     ptr[0]    = 0; ptr[1]    = 1; ptr[2]    = 3; ptr[3]    = 7;
22:     value[0]  = 11; value[1] = 21; value[2] = 0; value[3] = 22;
23:     value[4]  = 32; value[5] = 0; value[6] = 33;}
24: else {
25:     bptr[0] = 0; bptr[1] = 3;
26:     row[0]  = 3; row[1]  = 4;
27:     col[0]  = 0; col[1]  = 1; col[2]  = 3; col[3] = 4;
28:     bindex[0] = 0; bindex[1] = 1; bindex[2] = 2;
29:     ptr[0]    = 0; ptr[1]    = 1; ptr[2]    = 3; ptr[3]    = 4;
30:     value[0]  = 41; value[1] = 0; value[2] = 43; value[3] = 44;}
31: lis_matrix_set_vbr(nnz,nr,nc,bnnz,row,col,ptr,bptr,bindex,value,A);
32: lis_matrix_assemble(A);

```

### 5.9.3 関連する関数

#### 配列の関連付け

VBR 形式に必要な配列を行列 A に関連付けるには関数

- C        `int lis_matrix_set_vbr(int nnz, int nr, int nc, int bnnz, int row[], int col[], int ptr[], int bptr[], int bindex[], LIS_SCALAR value[], LIS_MATRIX A)`
- Fortran subroutine `lis_matrix_set_vbr(integer nnz, integer nr, integer nc, integer bnnz, integer row(), integer col(), integer ptr(), integer bptr(), integer bindex(), LIS_SCALAR value(), LIS_MATRIX A, integer ierr)`

を用いる。

## 5.10 Coordinate (COO)

COO は 3 つの配列 (row, col, value) に格納する.

- 長さ  $nnz$  の倍精度配列 value は非零要素を格納する.
- 長さ  $nnz$  の整数配列 row は非零要素の行番号を格納する.
- 長さ  $nnz$  の整数配列 col は非零要素の列番号を格納する.

### 5.10.1 行列の作り方 (逐次, OpenMP 版)

行列  $A$  の COO 形式での格納方法を図 23 に示す. この行列を COO 形式で作成する場合, プログラムは以下のように記述する.

$$A = \begin{pmatrix} 11 & & & & & & & \\ 21 & 22 & & & & & & \\ & 32 & 33 & & & & & \\ 41 & & 43 & 44 & & & & \end{pmatrix} \quad \begin{array}{cccccccc} 0 & 1 & 3 & 1 & 2 & 2 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 2 & 2 & 3 \\ 11 & 21 & 41 & 22 & 32 & 33 & 43 & 44 \end{array} \quad \begin{array}{l} A.\text{row} \\ A.\text{col} \\ A.\text{value} \end{array}$$

図 23: COO 形式のデータ構造 (逐次, OpenMP 版)

逐次, OpenMP 版

```

1: int          n, nnz;
2: int          *row, *col;
3: LIS_SCALAR   *value;
4: LIS_MATRIX   A;
5: n = 4; nnz = 8;
6: row = (int *)malloc( nnz*sizeof(int) );
7: col = (int *)malloc( nnz*sizeof(int) );
8: value = (LIS_SCALAR *)malloc( nnz*sizeof(LIS_SCALAR) );
9: lis_matrix_create(0, &A);
10: lis_matrix_set_size(A, 0, n);
11:
12: row[0] = 0; row[1] = 1; row[2] = 3; row[3] = 1;
13: row[4] = 2; row[5] = 2; row[6] = 3; row[7] = 3;
14: col[0] = 0; col[1] = 0; col[2] = 0; col[3] = 1;
15: col[4] = 1; col[5] = 2; col[6] = 2; col[7] = 3;
16: value[0] = 11; value[1] = 21; value[2] = 41; value[3] = 22;
17: value[4] = 32; value[5] = 33; value[6] = 43; value[7] = 44;
18:
19: lis_matrix_set_coo(nnz, row, col, value, A);
20: lis_matrix_assemble(A);

```

### 5.10.2 行列の作り方 (MPI 版)

2 プロセス上への行列  $A$  の COO 形式での格納方法を図 24 に示す. 2 プロセス上にこの行列を COO 形式で作成する場合, プログラムは以下のように記述する.

0	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</
---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

図 24: COO 形式のデータ構造 (MPI 版)

MPI 版

```

1: int          n, nnz, my_rank;
2: int          *row, *col;
3: LIS_SCALAR   *value;
4: LIS_MATRIX   A;
5: MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &my_rank);
6: if( my_rank==0 ) { n = 2; nnz = 3; }
7: else        { n = 2; nnz = 5; }
8: row  = (int *)malloc( nnz*sizeof(int) );
9: col  = (int *)malloc( nnz*sizeof(int) );
10: value = (LIS_SCALAR *)malloc( nnz*sizeof(LIS_SCALAR) );
11: lis_matrix_create(MPI_COMM_WORLD, &A);
12: lis_matrix_set_size(A, n, 0);
13: if( my_rank==0 ) {
14:     row[0] = 0; row[1] = 1; row[2] = 1;
15:     col[0] = 0; col[1] = 0; col[2] = 1;
16:     value[0] = 11; value[1] = 21; value[2] = 22; }
17: else {
18:     row[0] = 3; row[1] = 2; row[2] = 2; row[3] = 3; row[4] = 3;
19:     col[0] = 0; col[1] = 1; col[2] = 2; col[3] = 2; col[4] = 3;
20:     value[0] = 41; value[1] = 32; value[2] = 33; value[3] = 43; value[4] = 44; }
21: lis_matrix_set_coo(nnz, row, col, value, A);
22: lis_matrix_assemble(A);

```

### 5.10.3 関連する関数

配列の関連付け

COO 形式に必要な配列を行列  $A$  に関連付けるには関数

- C            `int lis_matrix_set_coo(int nnz, int row[], int col[], LIS_SCALAR value[], LIS_MATRIX A)`
- Fortran subroutine `lis_matrix_set_coo(integer nnz, integer row(), integer col(), LIS_SCALAR value(), LIS_MATRIX A, integer ierr)`

を用いる.

## 5.11 Dense (DNS)

DNS は 1 つの配列 (value) に格納する.

- 長さ  $n \times n$  の倍精度配列 value は列優先で要素を格納する.

### 5.11.1 行列の作り方 (逐次, OpenMP 版)

行列  $A$  の DNS 形式での格納方法を図 25 に示す. この行列を DNS 形式で作成する場合, プログラムは以下のように記述する.

$$A = \begin{pmatrix} 11 & & & \\ 21 & 22 & & \\ & 32 & 33 & \\ 41 & & 43 & 44 \end{pmatrix} \quad \begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|} \hline 11 & 21 & 0 & 41 & 0 & 22 & 32 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 33 & 43 & 0 & 0 & 0 & 44 \\ \hline \end{array} \quad A.Value$$

図 25: DNS 形式のデータ構造 (逐次, OpenMP 版)

逐次, OpenMP 版

```
1: int          n;
2: LIS_SCALAR   *value;
3: LIS_MATRIX   A;
4: n = 4;
5: value = (LIS_SCALAR *)malloc( n*n*sizeof(LIS_SCALAR) );
6: lis_matrix_create(0,&A);
7: lis_matrix_set_size(A,0,n);
8:
9: value[0] = 11; value[1] = 21; value[2] = 0; value[3] = 41;
10: value[4] = 0; value[5] = 22; value[6] = 32; value[7] = 0;
11: value[8] = 0; value[9] = 0; value[10] = 33; value[11] = 43;
12: value[12] = 0; value[13] = 0; value[14] = 0; value[15] = 44;
13:
14: lis_matrix_set_dns(value,A);
15: lis_matrix_assemble(A);
```

### 5.11.2 行列の作り方 (MPI 版)

2 プロセス上への行列  $A$  の DNS 形式での格納方法を図 26 に示す. 2 プロセス上にこの行列を DNS 形式で作成する場合, プログラムは以下のように記述する.

11	21	0	22	0	41	32	0	A.Value
0	0	0	0	33	43	0	44	
PE0				PE1				

図 26: DNS 形式のデータ構造 (MPI 版)

MPI 版

```
1: int          n,my_rank;
2: LIS_SCALAR   *value;
3: LIS_MATRIX   A;
4: MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD,&my_rank);
5: if( my_rank==0 ) {n = 2;}
6: else          {n = 2;}
7: value = (LIS_SCALAR *)malloc( n*n*sizeof(LIS_SCALAR) );
8: lis_matrix_create(MPI_COMM_WORLD,&A);
9: lis_matrix_set_size(A,n,0);
10: if( my_rank==0 ) {
11:     value[0] = 11; value[1] = 21; value[2] = 0; value[3] = 22;
12:     value[4] = 0; value[5] = 0; value[6] = 0; value[7] = 0;}
13: else {
14:     value[0] = 0; value[1] = 41; value[2] = 32; value[3] = 0;
15:     value[4] = 33; value[5] = 43; value[6] = 0; value[7] = 44;}
16: lis_matrix_set_dns(value,A);
17: lis_matrix_assemble(A);
```

### 5.11.3 関連する関数

配列の関連付け

DNS 形式に必要な配列を行列  $A$  に関連付けるには関数

- C            `int lis_matrix_set_dns(LIS_SCALAR value[], LIS_MATRIX A)`
- Fortran subroutine `lis_matrix_set_dns(LIS_SCALAR value(), LIS_MATRIX A, integer ierr)`

を用いる.



## 6 関数

本節では、ユーザが使用できる関数について述べる。関数の解説は C を基準に記述している。配列は C では 0 オリジン、Fortran では 1 オリジンである。なお、C での各関数の戻り値、Fortran での `ierr` の値は以下のようにになっている。

戻り値

<code>LIS_SUCCESS(0)</code>	正常終了
<code>LIS_ILL_OPTION(1)</code>	オプションが不正
<code>LIS_BREAKDOWN(2)</code>	ブレイクダウン
<code>LIS_OUT_OF_MEMORY(3)</code>	メモリ不足
<code>LIS_MAXITER(4)</code>	最大反復回数までに収束しなかった
<code>LIS_NOT_IMPLEMENTED(5)</code>	まだ実装されていない
<code>LIS_ERR_FILE_IO(6)</code>	ファイル I/O エラー

### 6.1 ベクトル操作

ベクトル  $v$  の次数を `global_n` とする。ベクトル  $v$  を `nprocs` 個のプロセスで行ブロック分割したときの各ブロックの行数を `local_n` とする。`global_n` をグローバルな次数、`local_n` をローカルな次数と呼ぶ。

#### 6.1.1 `lis_vector_create`

```
C      int lis_vector_create(LIS_Comm comm, LIS_VECTOR *vec)
Fortran subroutine lis_vector_create(LIS_Comm comm, LIS_VECTOR vec, integer ierr)
```

機能

ベクトル  $v$  を作成する。

入力

<code>LIS_Comm</code>	MPI コミュニケータ
-----------------------	-------------

出力

<code>vec</code>	ベクトル
<code>ierr</code>	リターンコード

注釈

逐次、OpenMP 版では、`comm` の値は無視される。

### 6.1.2 lis\_vector\_destroy

```
C      int lis_vector_destroy(LIS_VECTOR vec)
Fortran subroutine lis_vector_destroy(LIS_VECTOR vec, integer ierr)
```

#### 機能

不要になったベクトルをメモリから破棄する.

#### 入力

vec                                      メモリから破棄するベクトル

#### 出力

ierr                                    リターンコード

### 6.1.3 lis\_vector\_duplicate

```
C      int lis_vector_duplicate(void *vin, LIS_VECTOR *vout)
Fortran subroutine lis_vector_duplicate(LIS_VECTOR vin, LIS_VECTOR vout,
                                         integer ierr)
```

#### 機能

既存のベクトルまたは行列と同じ情報を持つベクトルを作成する.

#### 入力

vin                                    複製元のベクトルまたは行列

#### 出力

vout                                  複製先のベクトル

ierr                                  リターンコード

#### 注釈

vin には LIS\_VECOTR または LIS\_MATRIX を指定することが可能である. lis\_vector\_duplicate 関数は値はコピーされず, 領域のみ確保される. 値もコピーしたい場合はこの関数の後に lis\_vector\_copy 関数を用いる.

#### 6.1.4 lis\_vector\_set\_size

```
C      int lis_vector_set_size(LIS_VECTOR vec, int local_n, int global_n)
Fortran subroutine lis_vector_set_size(LIS_VECTOR vec, integer local_n,
      integer global_n, integer ierr)
```

##### 機能

ベクトルのサイズを設定する

##### 入力

vec	ベクトル
local_n	ベクトルのローカルな次数
global_n	ベクトルのグローバルな次数

##### 出力

ierr	リターンコード
------	---------

##### 注釈

local\_n か global\_n のどちらか一方を与えなければならない。この関数はベクトルのサイズを、逐次, OpenMP 版では, ベクトルの次数は local\_n = global\_n となる。したがって, lis\_vector\_set\_size(v,n,0) と lis\_vector\_set\_size(v,0,n) はどちらも次数  $n$  のベクトルを作成することを意味する。

MPI 版では, lis\_vector\_set\_size(v,n,0) とすると, 各プロセス  $p$  に次数  $n_p$  の部分ベクトルを作成する。一方, lis\_vector\_set\_size(v,0,n) とすると各プロセス  $p$  に次数  $m_p$  の部分ベクトルを作成する。ただし,  $m_p$  の値はライブラリ側で決定される。

```
C      int lis_vector_get_size(LIS_VECTOR v, int *local_n, int *global_n)
Fortran subroutine lis_vector_get_size(LIS_VECTOR v, integer local_n,
      integer global_n, integer ierr)
```

```
C      int lis_vector_get_range(LIS_VECTOR v, int *is, int *ie)
Fortran subroutine lis_vector_get_range(LIS_VECTOR v, integer is, integer ie,
      integer ierr)
```

### 6.1.7 lis\_vector\_set\_value

```
C      int lis_vector_set_value(int flag, int i, LIS_SCALAR value, LIS_VECTOR v)
Fortran subroutine lis_vector_set_value(integer flag, integer i, LIS_SCALAR value,
      LIS_VECTOR v, integer ierr)
```

#### 機能

ベクトル  $v$  の  $i$  行目にスカラー値  $value$  を代入する.

#### 入力

flag	LIS_INS.VALUE 挿入 : $v[i] = value$ LIS_ADD.VALUE 加算代入: $v[i] = v[i] + value$
i	代入する場所
value	代入するスカラー値
v	代入されるベクトル

#### 出力

v	$i$ 行目にスカラー値 $value$ が代入されたベクトル
ierr	リターンコード

#### 注釈

MPI 版では, 部分ベクトルの  $i$  行目ではなく全体ベクトルの  $i$  行目を指定する.

### 6.1.8 lis\_vector\_get\_value

```
C      int lis_vector_get_value(LIS_VECTOR v, int i, LIS_SCALAR *value)
Fortran subroutine lis_vector_get_value(LIS_VECTOR v, integer i, LIS_SCALAR value,
      integer ierr)
```

#### 機能

ベクトル  $v$  の  $i$  行目の値を  $value$  に取得する.

#### 入力

i	取得する場所
v	値を取得するベクトル

#### 出力

value	スカラー値
ierr	リターンコード

#### 注釈

MPI 版では, 部分ベクトルの  $i$  行目ではなく全体ベクトルの  $i$  行目を指定する.

### 6.1.9 lis\_vector\_set\_values

```
C      int lis_vector_set_values(int flag, int count, int index[],
                               LIS_SCALAR value[], LIS_VECTOR v)
Fortran subroutine lis_vector_set_values(integer flag, integer count,
                                         integer index(), LIS_SCALAR value(), LIS_VECTOR v, integer ierr)
```

#### 機能

ベクトル  $v$  の  $\text{index}[i]$  行目にスカラー値  $\text{value}[i]$  を代入する.

#### 入力

flag	LIS_INS.VALUE 挿入 : $v[\text{index}[i]] = \text{value}[i]$ LIS_ADD.VALUE 加算代入: $v[\text{index}[i]] = v[\text{index}[i]] + \text{value}[i]$
count	代入するスカラー値を格納する配列の要素数
index	代入する場所を格納する配列
value	代入するスカラー値を格納する配列
v	代入されるベクトル

#### 出力

v	$\text{index}[i]$ 行目にスカラー値 $\text{value}[i]$ が代入されたベクトル
ierr	リターンコード

#### 注釈

MPI 版では, 部分ベクトルの  $\text{index}[i]$  行目ではなく全体ベクトルの  $\text{index}[i]$  行目を指定する.

#### 6.1.10 lis\_vector\_get\_values

```
C      int lis_vector_get_values(LIS_VECTOR v, int start, int count,
                               LIS_SCALAR value[])
Fortran subroutine lis_vector_get_values(LIS_VECTOR v, integer start,
                                         integer count, LIS_SCALAR value(), integer ierr)
```

##### 機能

ベクトル  $v$  の  $start + i$  行目の値 ( $i = 0, 1, \dots, count - 1$ ) を  $value[i]$  に取得する.

##### 入力

<code>start</code>	取得する場所の始点
<code>count</code>	取得するスカラ値の個数
<code>v</code>	値を取得するベクトル

##### 出力

<code>value</code>	取得したスカラ値を格納するベクトル
<code>ierr</code>	リターンコード

##### 注釈

MPI 版では, 部分ベクトルの  $start + i$  行目ではなく全体ベクトルの  $start + i$  行目を指定する.

```
C      int lis_vector_scatter(LIS_SCALAR value[], LIS_VECTOR v)
Fortran subroutine lis_vector_scatter(LIS_SCALAR value(), LIS_VECTOR v, integer ierr)
```

入力

出力

ierr	リターンコード
------	---------

```
C      int lis_vector_gather(LIS_VECTOR v, LIS_SCALAR value[])
Fortran subroutine lis_vector_gather(LIS_VECTOR v, LIS_SCALAR value(), integer ierr)
```

入力

出力

ierr	リターンコード
------	---------



### 6.1.13 lis\_vector\_copy

```
C      int lis_vector_copy(LIS_VECTOR x, LIS_VECTOR y)
Fortran subroutine lis_vector_copy(LIS_VECTOR x, LIS_VECTOR y, integer ierr)
```

#### 機能

ベクトルの値をコピーする.  $y \leftarrow x$

#### 入力

x                                      コピー元ベクトル

#### 出力

y                                      コピー先ベクトル

ierr                                  リターンコード

### 6.1.14 lis\_vector\_set\_all

```
C      int lis_vector_set_all(LIS_SCALAR value, LIS_VECTOR x)
Fortran subroutine lis_vector_set_all(LIS_SCALAR value, LIS_VECTOR x, integer ierr)
```

#### 機能

ベクトルのすべての要素にスカラー値 value を代入する.

#### 入力

value                                  代入するスカラー値

v                                      代入されるベクトル

#### 出力

v                                      すべての要素に value が代入されたベクトル

ierr                                  リターンコード

```
C      int lis_vector_is_null(LIS_VECTOR v)
Fortran subroutine lis_vector_is_null(LIS_VECTOR v, integer ierr)
```

ベクトル  $v$  が利用可能かどうか調べる.

v ベクトル

ierr	LIS_TRUE 利用可能
	LIS_FALSE 利用不可

## 6.2 行列操作

行列  $A$  の次数を  $\text{global\_n} \times \text{global\_n}$  とする. 行列  $A$  を  $\text{nprocs}$  個のプロセスで行ブロック分割したときの各部分行列の行数を  $\text{local\_n}$  とする.  $\text{global\_n}$  をグローバルな行数,  $\text{local\_n}$  をローカルな行数と呼ぶ.

### 6.2.1 `lis_matrix_create`

```
C      int lis_matrix_create(LIS_Comm comm, LIS_MATRIX *A)
Fortran subroutine lis_matrix_create(LIS_Comm comm, LIS_MATRIX A, integer ierr)
```

#### 機能

行列  $A$  を作成する.

#### 入力

`LIS_Comm`                      MPI コミュニケーター

#### 出力

`A`                              行列

`ierr`                            リターンコード

#### 注釈

逐次, OpenMP 版では, `comm` の値は無視される.

### 6.2.2 `lis_matrix_destroy`

```
C      int lis_matrix_destroy(LIS_MATRIX A)
Fortran subroutine lis_matrix_destroy(LIS_MATRIX A, integer ierr)
```

#### 機能

不要になった行列をメモリから破棄する.

#### 入力

`A`                              メモリから破棄する行列

#### 出力

`ierr`                            リターンコード

```
C      int lis_matrix_duplicate(LIS_MATRIX Ain, LIS_MATRIX *Aout)
Fortran subroutine lis_matrix_duplicate(LIS_MATRIX Ain, LIS_MATRIX Aout,
      integer ierr)
```

既存の行列と同じ情報を持つ行列を作成する。

## Ain 複製元の行列

## Aout 複製先の行列

ierr	リターンコード
------	---------

`lis_matrix_duplicate` 関数は行列の要素の値はコピーされず、領域のみ確保される。要素の値もコピーしたい場合は `lis_matrix_copy` 関数を用いる。

```
C      int lis_matrix_malloc(LIS_MATRIX A, int nnz_row, int nnz[])
Fortran subroutine lis_matrix_malloc(LIS_MATRIX A, integer nnz_row, integer nnz[,
    integer ierr)
```

行列の領域を確保する.

A	行列
nnz_row	平均非零要素数
nnz	各行の非零要素数の配列

ierr	リターンコード
------	---------

`nnz_row` または `nnz` のどちらか一方を指定する. この関数は, `lis_matrix_set_value` で効率よく要素を代入できるように, あらかじめ領域を確保する.

### 6.2.5 lis\_matrix\_set\_value

```
C      int lis_matrix_set_value(int flag, int i, int j, LIS_SCALAR value,
                             LIS_MATRIX A)
Fortran subroutine lis_matrix_set_value(integer flag, integer i, integer j,
                                       LIS_SCALAR value, LIS_MATRIX A, integer ierr)
```

#### 機能

行列  $A$  の  $i$  行  $j$  列目に要素を代入する.

#### 入力

flag	LIS_INS_VALUE 挿入 : $A(i, j) = \text{value}$ LIS_ADD_VALUE 加算代入: $A(i, j) = A(i, j) + \text{value}$
i	行列の行番号
j	行列の列番号
value	代入するスカラー値
A	行列

#### 出力

A	$i$ 行 $j$ 列目に要素が代入された行列
ierr	リターンコード

#### 注釈

MPI 版では, 部分行列の  $i$  行  $j$  列目ではなく全体行列の  $i$  行  $j$  列目を指定する.

lis\_matrix\_set\_value関数は代入された値を一時的な内部形式で格納するため, lis\_matrix\_set\_valueを用いた後には必ず lis\_matrix\_assemble 関数を呼び出さなければならない.

### 6.2.6 lis\_matrix\_assemble

```
C      int lis_matrix_assemble(LIS_MATRIX A)
Fortran subroutine lis_matrix_assemble(LIS_MATRIX A, integer ierr)
```

#### 機能

行列をライブラリで利用可能にする.

#### 入力

A	行列
---	----

#### 出力

A	利用可能になった行列
ierr	リターンコード

### 6.2.7 lis\_matrix\_set\_size

```
int lis_matrix_set_size(LIS_MATRIX A, int local_n, int global_n)
Fortran subroutine lis_matrix_set_size(LIS_MATRIX A, integer local_n,
    integer global_n, integer ierr)
```

#### 機能

行列のサイズを設定する.

#### 入力

A	行列
local_n	行列 A のローカルな行数
global_n	行列 A のグローバルな行数

#### 出力

ierr	リターンコード
------	---------

#### 注釈

local\_n か global\_n のどちらか一方を与えなければならない.

逐次, OpenMP 版では, 行列のサイズは  $\text{local\_n} = \text{global\_n}$  となる. したがって,  $\text{lis\_matrix\_set\_size}(A, n, 0)$  と  $\text{lis\_matrix\_set\_size}(A, 0, n)$  はともに  $n \times n$  のサイズを設定することを意味する.

MPI 版では,  $\text{lis\_matrix\_set\_size}(A, n, 0)$  とすると, 各プロセス  $p$  で行列サイズが  $n_p \times N$  となるように設定する. ここで,  $N$  は各プロセスの  $n_p$  の総和である.

一方,  $\text{lis\_matrix\_set\_size}(A, 0, n)$  とすると各プロセス  $p$  で行列サイズが  $m_p \times n$  となるように設定する. ここで,  $m_p$  は部分行列の行数でこの値はライブラリ側で決定される.

[illegible]

行列のサイズを取得する.

## A 行列

local_n	行列 $A$ のローカルな行数
global_n	行列 $A$ のグローバルな行数
ierr	リターンコード

逐次, OpenMP 版では, `local_n = global_n` となる

```
C      int lis_matrix_get_range(LIS_MATRIX A, int *is, int *ie)
Fortran subroutine lis_matrix_get_range(LIS_MATRIX A, integer is, integer ie,
      integer ierr)
```

部分行列  $A$  が全体行列のどこに位置しているのかを調べる.

A 部分行列

<code>is</code>	部分行列 $A$ の全体行列中での開始位置
<code>ie</code>	部分行列 $A$ の全体行列中での終了位置+1
<code>ierr</code>	リターンコード

逐次, OpenMP 版では,  $n \times n$  行列では `is = 0, ie = n` となる.

### 6.2.10 lis\_matrix\_set\_type

```
C      int lis_matrix_set_type(LIS_MATRIX A, int matrix_type)
Fortran subroutine lis_matrix_set_type(LIS_MATRIX A, int matrix_type, integer ierr)
```

#### 機能

行列の格納形式を設定する.

#### 入力

A	行列
matrix_type	行列の格納形式

#### 出力

ierr	リターンコード
------	---------

#### 注釈

行列作成時に A の matrix\_type は LIS\_MATRIX\_CRS となっている. 以下に matrix\_type に指定可能な格納形式を示す.

格納形式		matrix_type
Compressed Row Storage	(CRS)	LIS_MATRIX_CRS
Compressed Column Storage	(CCS)	LIS_MATRIX_CCS
Modified Compressed Sparse Row	(MSR)	LIS_MATRIX_MSR
Diagonal	(DIA)	LIS_MATRIX_DIA
Ellpack-Itpack generalized diagonal	(ELL)	LIS_MATRIX_ELL
Jagged Diagonal	(JDS)	LIS_MATRIX_JDS
Block Sparse Row	(BSR)	LIS_MATRIX_BSR
Block Sparse Column	(BSC)	LIS_MATRIX_BSC
Variable Block Row	(VBR)	LIS_MATRIX_VBR
Dense	(DNS)	LIS_MATRIX_DNS
Coordinate	(COO)	LIS_MATRIX_COO



```
C      int lis_matrix_get_type(LIS_MATRIX A, int *matrix_type)
Fortran subroutine lis_matrix_get_type(LIS_MATRIX A, integer matrix_type,
                                     integer ierr)
```

ierr	リターンコード
------	---------

```
C      int lis_matrix_set_blocksize(LIS_MATRIX A, int bnr, int bnc, int row[],
      int col[])

Fortran subroutine lis_matrix_set_blocksize(LIS_MATRIX A, integer bnr, integer bnc,
      integer row[], integer col[], integer ierr)
```

ierr	リターンコード
------	---------

### 6.2.13 lis\_matrix\_convert

```
C      int lis_matrix_convert(LIS_MATRIX Ain, LIS_MATRIX Aout)
Fortran subroutine lis_matrix_convert(LIS_MATRIX Ain, LIS_MATRIX Aout, integer ierr)
```

## 機能

行列  $A_{in}$  を指定の格納形式に変換した行列  $A_{out}$  を作成する.

入力

Ain 変換元の行列

## 出力

Aout 指定の格納形式に変換された行列

ierr	リターンコード
------	---------

注釈

変換する格納形式の指定は `lis_matrix_set_type` を用いて Aout に設定する. BSR, BSC, VBR のブロックサイズ等の情報はユーザが `lis_matrix_set_blocksize` を用いて Aout に設定する.

元の行列から指定の格納形式への変換で以下の表の となっている経路は直接変換され、それ以外は記載されている形式を経由してから指定の格納形式に変換される。また、表に記載されていない経路は CRS を経由してから指定の格納形式に変換される。

元 \ 先	CRS	CCS	MSR	DIA	ELL	JDS	BSR	BSC	VBR	DNS	COO
CRS								CCS			
COO				CRS	CRS	CRS	CRS	CCS	CRS	CRS	

### 6.2.14 lis\_matrix\_copy

```
C      int lis_matrix_copy(LIS_MATRIX Ain, LIS_MATRIX Aout)
Fortran subroutine lis_matrix_copy(LIS_MATRIX Ain, LIS_MATRIX Aout, integer ierr)
```

## 機能

行列の要素をコピーする.

入力

Ain コピー元の行列

## 出力

Aout                      コピー先の行列

ierr	リターンコード
------	---------

```
C      int lis_matrix_get_diagonal(LIS_MATRIX A, LIS_VECTOR d)
Fortran subroutine lis_matrix_get_diagonal(LIS_MATRIX A, LIS_VECTOR d, integer ierr)
```

行列  $A$  の対角部分をベクトル  $d$  にコピーする.

## A 行列

d 対角要素が格納されたベクトル

ierr	リターンコード
------	---------

### 6.2.16 lis\_matrix\_set\_crs

```
C      int lis_matrix_set_crs(int nnz, int ptr[], int index[], LIS_SCALAR value[],
                             LIS_MATRIX A)
Fortran subroutine lis_matrix_set_crs(integer nnz, integer row(), integer index(),
                                     LIS_SCALAR value(), LIS_MATRIX A, integer ierr)
```

#### 機能

ユーザ自身が作成した CRS 形式に必要な配列を行列  $A$  に関連付ける。

#### 入力

nnz	非零要素数
ptr, index, value	CRS 形式の配列
A	行列

#### 出力

A	関連付けられた行列
---	-----------

#### 注釈

lis\_matrix\_set\_crs を用いた後には必ず lis\_matrix\_assemble を呼び出さなければならない。

### 6.2.17 lis\_matrix\_set\_ccs

```
C      int lis_matrix_set_ccs(int nnz, int ptr[], int index[], LIS_SCALAR value[],
                             LIS_MATRIX A)
Fortran subroutine lis_matrix_set_ccs(integer nnz, integer row(), integer index(),
                                     LIS_SCALAR value(), LIS_MATRIX A, integer ierr)
```

#### 機能

ユーザ自身が作成した CCS 形式に必要な配列を行列  $A$  に関連付ける。

#### 入力

nnz	非零要素数
ptr, index, value	CCS 形式の配列
A	行列

#### 出力

A	関連付けられた行列
---	-----------

#### 注釈

lis\_matrix\_set\_ccs を用いた後には必ず lis\_matrix\_assemble を呼び出さなければならない。

### 6.2.18 lis\_matrix\_set\_msr

```
C      int lis_matrix_set_msr(int nnz, int ndz, int index[], LIS_SCALAR value[],
                             LIS_MATRIX A)
Fortran subroutine lis_matrix_set_msr(integer nnz, integer ndz, integer index(),
                                      LIS_SCALAR value(), LIS_MATRIX A, integer ierr)
```

#### 機能

ユーザ自身が作成した MSR 形式に必要な配列を行列  $A$  に関連付ける。

#### 入力

nnz	非零要素数
ndz	対角部分の零要素数
index, value	MSR 形式の配列
A	行列

#### 出力

A	関連付けられた行列
---	-----------

#### 注釈

lis\_matrix\_set\_msr を用いた後には必ず lis\_matrix\_assemble を呼び出さなければならない。

### 6.2.19 lis\_matrix\_set\_dia

```
C      int lis_matrix_set_dia(int nnd, int index[], LIS_SCALAR value[],
                             LIS_MATRIX A)
Fortran subroutine lis_matrix_set_dia(integer nnd, integer index(),
                                      LIS_SCALAR value(), LIS_MATRIX A, integer ierr)
```

#### 機能

ユーザ自身が作成した DIA 形式に必要な配列を行列  $A$  に関連付ける。

#### 入力

nnd	非零な対角の本数
index, value	DIA 形式の配列
A	行列

#### 出力

A	関連付けられた行列
---	-----------

#### 注釈

lis\_matrix\_set\_dia() を用いた後には必ず lis\_matrix\_assemble() を呼び出さなければならない。

### 6.2.20 lis\_matrix\_set\_ell

```
C      int lis_matrix_set_ell(int maxnzs, int index[], LIS_SCALAR value[],
                             LIS_MATRIX A)
Fortran subroutine lis_matrix_set_ell(integer maxnzs, integer index(),
                                      LIS_SCALAR value(), LIS_MATRIX A, integer ierr)
```

#### 機能

ユーザ自身が作成した ELL 形式に必要な配列を行列  $A$  に関連付ける。

#### 入力

maxnzs	各行の非零要素数の最大値
index, value	ELL 形式の配列
A	行列

#### 出力

A	関連付けられた行列
---	-----------

#### 注釈

lis\_matrix\_set\_ell を用いた後には必ず lis\_matrix\_assemble を呼び出さなければならない。

### 6.2.21 lis\_matrix\_set\_jds

```
C      int lis_matrix_set_jds(int nnz, int maxnzs, int perm[], int ptr[],
                             int index[], LIS_SCALAR value[], LIS_MATRIX A)
Fortran subroutine lis_matrix_set_jds(integer nnz, integer maxnzs, integer ptr(),
                                      integer index(), LIS_SCALAR value(), LIS_MATRIX A, integer ierr)
```

#### 機能

ユーザ自身が作成した JDS 形式に必要な配列を行列  $A$  に関連付ける。

#### 入力

nnz	非零要素数
maxnzs	各行の非零要素数の最大値
perm, ptr, index, value	JDS 形式の配列
A	行列

#### 出力

A	関連付けられた行列
---	-----------

#### 注釈

lis\_matrix\_set\_jds を用いた後には必ず lis\_matrix\_assemble を呼び出さなければならない。

### 6.2.22 lis\_matrix\_set\_bsr

```
C      int lis_matrix_set_bsr(int bnr, int bnc, int bnnz, int bptr[], int bindex[],
        LIS_SCALAR value[], LIS_MATRIX A)
Fortran subroutine lis_matrix_set_bsr(integer bnr, integer bnc, integer bnnz,
        integer bptr(), integer bindex(), LIS_SCALAR value(), LIS_MATRIX A,
        integer ierr)
```

#### 機能

ユーザ自身が作成した BSR 形式に必要な配列を行列  $A$  に関連付ける。

#### 入力

bnr	行ブロックサイズ
bnc	列ブロックサイズ
bnnz	非零ブロック数
bptr, bindex, value	BSR 形式の配列
A	行列

#### 出力

A	関連付けられた行列
---	-----------

#### 注釈

lis\_matrix\_set\_bsr を用いた後には必ず lis\_matrix\_assemble を呼び出さなければならない。

### 6.2.23 lis\_matrix\_set\_bsc

```
C      int lis_matrix_set_bsc(int bnr, int bnc, int bnnz, int bptr[], int bindex[],
                             LIS_SCALAR value[], LIS_MATRIX A)
Fortran subroutine lis_matrix_set_bsc(integer bnr, integer bnc, integer bnnz,
                                     integer bptr(), integer bindex(), LIS_SCALAR value(), LIS_MATRIX A,
                                     integer ierr)
```

#### 機能

ユーザ自身が作成した BSC 形式に必要な配列を行列  $A$  に関連付ける。

#### 入力

bnr	行ブロックサイズ
bnc	列ブロックサイズ
bnnz	非零ブロック数
bptr, bindex, value	BSC 形式の配列
A	行列

#### 出力

A	関連付けられた行列
---	-----------

#### 注釈

lis\_matrix\_set\_bsc を用いた後には必ず lis\_matrix\_assemble を呼び出さなければならない。



#### 6.2.24 lis\_matrix\_set\_vbr

```
C      int lis_matrix_set_vbr(int nnz, int nr, int nc, int bnnz, int row[],
                             int col[], int ptr[], int bptr[], int bindex[], LIS_SCALAR value[],
                             LIS_MATRIX A)

Fortran subroutine lis_matrix_set_vbr(integer nnz, integer nr, integer nc,
                                       integer bnnz, integer row(), integer col(), integer ptr(), integer bptr(),
                                       integer bindex(), LIS_SCALAR value(), LIS_MATRIX A, integer ierr)
```

##### 機能

ユーザ自身が作成した VBR 形式に必要な配列を行列 *A* に関連付ける。

##### 入力

nnz	非零ブロックの全要素数
nr	行ブロック数
nc	列ブロック数
bnnz	非零ブロック数
row, col, ptr, bptr, bindex, value	VBR 形式の配列
A	行列

##### 出力

A	関連付けられた行列
---	-----------

##### 注釈

lis\_matrix\_set\_vbr を用いた後には必ず lis\_matrix\_assemble を呼び出さなければならない。

### 6.2.25 lis\_matrix\_set\_coo

```
C      int lis_matrix_set_coo(int nnz, int row[], int col[], LIS_SCALAR value[],
                             LIS_MATRIX A)
Fortran subroutine lis_matrix_set_coo(integer nnz, integer row(), integer col(),
                                     LIS_SCALAR value(), LIS_MATRIX A, integer ierr)
```

#### 機能

ユーザ自身が作成した COO 形式に必要な配列を行列  $A$  に関連付ける。

#### 入力

nnz	非零要素数
row, col, value	COO 形式の配列
A	行列

#### 出力

A	関連付けられた行列
---	-----------

#### 注釈

lis\_matrix\_set\_coo を用いた後には必ず lis\_matrix\_assemble を呼び出さなければならない。

### 6.2.26 lis\_matrix\_set\_dns

```
C      int lis_matrix_set_dns(LIS_SCALAR value[], LIS_MATRIX A)
Fortran subroutine lis_matrix_set_dns(LIS_SCALAR value(), LIS_MATRIX A, integer ierr)
```

#### 機能

ユーザ自身が作成した DNS 形式に必要な配列を行列  $A$  に関連付ける。

#### 入力

value	DNS 形式の配列
A	行列

#### 出力

A	関連付けられた行列
---	-----------

#### 注釈

lis\_matrix\_set\_dns を用いた後には必ず lis\_matrix\_assemble を呼び出さなければならない。

## 6.3 ベクトルと行列の計算

### 6.3.1 lis\_vector\_scale

```
C      int lis_vector_scale(LIS_SCALAR alpha, LIS_VECTOR x)
Fortran subroutine lis_vector_scale(LIS_SCALAR alpha, LIS_VECTOR x, integer ierr)
```

#### 機能

ベクトルのすべての値を alpha 倍する.  $x \leftarrow \alpha x$

#### 入力

alpha	スカラ値
x	alpha 倍するベクトル

#### 出力

x	すべての要素が alpha 倍されたベクトル
ierr	リターンコード

### 6.3.2 lis\_vector\_dot

```
C      int lis_vector_dot(LIS_VECTOR x, LIS_VECTOR y, LIS_SCALAR *val)
Fortran subroutine lis_vector_dot(LIS_VECTOR x, LIS_VECTOR y, LIS_SCALAR val,
                                   integer ierr)
```

#### 機能

内積を計算する.  $val \leftarrow x^T y$

#### 入力

x	ベクトル
y	ベクトル

#### 出力

val	内積の値
ierr	リターンコード

### 6.3.3 lis\_vector\_nrm1

```
C      int lis_vector_nrm1(LIS_VECTOR x, LIS_REAL *val)
Fortran subroutine lis_vector_nrm1(LIS_VECTOR x, LIS_REAL val, integer ierr)
```

#### 機能

ベクトルの 1 ノルムを計算する.  $val \leftarrow \|x\|_1$

#### 入力

x                                      ベクトル

#### 出力

val                                    ベクトルの 1 ノルム

ierr                                   リターンコード

### 6.3.4 lis\_vector\_nrm2

```
C      int lis_vector_nrm2(LIS_VECTOR x, LIS_REAL *val)
Fortran subroutine lis_vector_nrm2(LIS_VECTOR x, LIS_REAL val, integer ierr)
```

#### 機能

ベクトルの 2 ノルムを計算する.  $val \leftarrow \|x\|_2$

#### 入力

x                                      ベクトル

#### 出力

val                                    ベクトルの 2 ノルム

ierr                                   リターンコード

### 6.3.5 lis\_vector\_nrmi

```
C      int lis_vector_nrmi(LIS_VECTOR x, LIS_REAL *val)
Fortran subroutine lis_vector_nrmi(LIS_VECTOR x, LIS_REAL val, integer ierr)
```

機能

ベクトルの無限大ノルムを計算する.  $val \leftarrow \|x\|_\infty$

入力

x ベクトル

出力

val ベクトルの無限大ノルム

ierr	リターンコード
------	---------

### 6.3.6 lis\_vector\_axpy

```
C      int lis_vector_axpy(LIS_SCALAR alpha, LIS_VECTOR x, LIS_VECTOR y)
Fortran subroutine lis_vector_axpy(LIS_SCALAR alpha, LIS_VECTOR x, LIS_VECTOR y,
                                   integer ierr)
```

#### 機能

$y \leftarrow \alpha x + y$  を計算する.

#### 入力

alpha	スカラ値
x, y	ベクトル

#### 出力

y	$\alpha x + y$ の計算結果 (ベクトル $y$ の値は上書きされる)
ierr	リターンコード

### 6.3.7 lis\_vector\_xpay

```
C      int lis_vector_xpay(LIS_VECTOR x, LIS_SCALAR alpha, LIS_VECTOR y)
Fortran subroutine lis_vector_xpay(LIS_VECTOR x, LIS_SCALAR alpha, LIS_VECTOR y,
                                   integer ierr)
```

#### 機能

$y \leftarrow x + \alpha y$  を計算する.

#### 入力

alpha	スカラ値
x, y	ベクトル

#### 出力

y	$x + \alpha y$ の計算結果 (ベクトル $y$ の値は上書きされる)
ierr	リターンコード

### 6.3.8 lis\_vector\_axpyz

```
C      int lis_vector_axpyz(LIS_SCALAR alpha, LIS_VECTOR x, LIS_VECTOR y,
                          LIS_VECTOR z)
Fortran subroutine lis_vector_axpyz(LIS_SCALAR alpha, LIS_VECTOR x, LIS_VECTOR y,
                                  LIS_VECTOR z, integer ierr)
```

#### 機能

$z \leftarrow \alpha x + y$  を計算する.

#### 入力

alpha	スカラ値
x, y	ベクトル

#### 出力

z	$x + \alpha y$ の計算結果
ierr	リターンコード

### 6.3.9 lis\_matrix\_scaling

```
C      int lis_matrix_scaling(LIS_MATRIX A, LIS_VECTOR b, LIS_VECTOR d, int action)
Fortran subroutine lis_matrix_scaling(LIS_MATRIX A, LIS_VECTOR b,
                                  LIS_VECTOR d, integer action, integer ierr)
```

#### 機能

行列のスケーリングを行う.

#### 入力

A	スケーリングを行う行列
b	スケーリングを行うベクトル
action	LIS_SCALE_JACOBI Jacobi スケーリング $D^{-1}Ax = D^{-1}b$ , ただし $D$ は $A = (a_{ij})$ の対角部分 LIS_SCALE_SYMM_DIAG 対角スケーリング $D^{-1/2}AD^{-1/2}x = D^{-1/2}b$ , ただし $D^{-1/2}$ は対角要素に $1/\sqrt{a_{ii}}$ を持つ対角行列

#### 出力

d	$D^{-1}$ または $D^{-1/2}$ の対角部分を格納したベクトル
ierr	リターンコード

### 6.3.10 lis\_matvec

```
C      void lis_matvec(LIS_MATRIX A, LIS_VECTOR x, LIS_VECTOR y)
Fortran subroutine lis_matvec(LIS_MATRIX A, LIS_VECTOR x, LIS_VECTOR y)
```

#### 機能

行列ベクトル積  $y \leftarrow Ax$  を行う.

#### 入力

A	行列
x	ベクトル

#### 出力

y	ベクトル
---	------

### 6.3.11 lis\_matvect

```
C      void lis_matvect(LIS_MATRIX A, LIS_VECTOR x, LIS_VECTOR y)
Fortran subroutine lis_matvect(LIS_MATRIX A, LIS_VECTOR x, LIS_VECTOR y)
```

#### 機能

転置行列ベクトル積  $y \leftarrow A^T x$  を行う.

#### 入力

A	行列
x	ベクトル

#### 出力

y	ベクトル
---	------



## 6.4 線型方程式の求解

### 6.4.1 lis\_solver\_create

```
C      int lis_solver_create(LIS_SOLVER *solver)
Fortran subroutine lis_solver_create(LIS_SOLVER solver, integer ierr)
```

#### 機能

ソルバ (線型方程式解法の情報を格納する構造体) を作成する.

#### 入力

なし

#### 出力

solver	ソルバ
ierr	リターンコード

#### 注釈

ソルバは線型方程式解法の情報を持つ.

### 6.4.2 lis\_solver\_destroy

```
C      int lis_solver_destroy(LIS_SOLVER solver)
Fortran subroutine lis_solver_destroy(LIS_SOLVER solver, integer ierr)
```

#### 機能

不要になったソルバをメモリから破棄する.

#### 入力

solver	メモリから破棄するソルバ
--------	--------------

#### 出力

ierr	リターンコード
------	---------

### 6.4.3 lis\_solver\_set\_option

```
C      int lis_solver_set_option(char *text, LIS_SOLVER solver)
Fortran subroutine lis_solver_set_option(character text, LIS_SOLVER solver,
      integer ierr)
```

#### 機能

線型方程式解法のオプションをソルバに設定する.

#### 入力

text	コマンドラインオプション
------	--------------

#### 出力

solver	ソルバ
ierr	リターンコード

#### 注釈

以下に指定可能なコマンドラインオプションを示す. `-i {cg|1}` は `-i cg` または `-i 1` を意味する.  
`-maxiter [1000]` は `-maxiter` のデフォルト値が 1000 であることを意味する.

線型方程式解法の指定 デフォルト: -i bicg

線型方程式解法	オプション	補助オプション
CG	-i {cg 1}	
BiCG	-i {bicg 2}	
CGS	-i {cgs 3}	
BiCGSTAB	-i {bicgstab 4}	
BiCGSTAB(l)	-i {bicgstabl 5}	-ell [2] l の値
GPBiCG	-i {gpbicg 6}	
TFQMR	-i {tfqmr 7}	
Orthomin(m)	-i {orthomin 8}	-restart [40] リスタート m の値
GMRES(m)	-i {gmres 9}	-restart [40] リスタート m の値
Jacobi	-i {jacobi 10}	
Gauss-Seidel	-i {gs 11}	
SOR	-i {sor 12}	-omega [1.9] 緩和係数 $\omega$ の値 ( $0 < \omega < 2$ )
BiCGSafe	-i {bicgsafe 13}	
CR	-i {cr 14}	
BiCR	-i {bicr 15}	
CRS	-i {crs 16}	
BiCRSTAB	-i {bicrstab 17}	
GPBiCR	-i {gpbicr 18}	
BiCRSafe	-i {bicrsafe 19}	
FGMRES(m)	-i {fgmres 20}	-restart [40] リスタート m の値
IDR(s)	-i {idrs 21}	-irestart [2] リスタート s の値
MINRES	-i {minres 22}	

前処理の指定 デフォルト: -p none

前処理	オプション	補助オプション	
なし	-p {none 0}		
Jacobi	-p {jacobi 1}		
ILU(k)	-p {ilu 2}	-ilu_fill [0]	フィルインレベル $k$
SSOR	-p {ssor 3}	-ssor_w [1.0]	緩和係数 $\omega$ ( $0 < \omega < 2$ )
Hybrid	-p {hybrid 4}	-hybrid_i [sor]	線型方程式解法
		-hybrid_maxiter [25]	最大反復回数
		-hybrid_tol [1.0e-3]	収束判定基準
		-hybrid_w [1.5]	SOR 法の緩和係数 $\omega$ ( $0 < \omega < 2$ )
		-hybrid_ell [2]	BiCGSTAB(l) 法の $l$ の値
		-hybrid_restart [40]	GMRES, Orthomin のリスタート値
I+S	-p {is 5}	-is_alpha [1.0]	$I + \alpha S^{(m)}$ 型前処理のパラメータ $\alpha$
		-is_m [3]	$I + \alpha S^{(m)}$ 型前処理のパラメータ $m$
SAINV	-p {sainv 6}	-sainv_drop [0.05]	ドロップ基準
SA-AMG	-p {saamg 7}	-saamg_unsym [false]	非対称版の選択
			(行列構造は対称とする)
		-saamg_theta [0.05 0.12]	ドロップ基準 $a_{ij}^2 \leq \theta^2  a_{ii}   a_{jj} $
			(対称 非対称)
Crout ILU	-p {iluc 8}	-iluc_drop [0.05]	ドロップ基準
		-iluc_rate [5.0]	最大フィルイン数の倍率
ILUT	-p {ilut 9}	-ilut_drop [0.05]	ドロップ基準
		-ilut_rate [5.0]	最大フィルイン数の倍率
Additive Schwarz	-adds true	-adds_iter [1]	繰り返し回数

その他のオプション

オプション	
-maxiter [1000]	最大反復回数
-tol [1.0e-12]	収束判定基準
-print [0]	残差の画面表示
	-print {none 0}      何もしない
	-print {mem 1}      収束履歴をメモリに保存する
	-print {out 2}      収束履歴を画面に表示する
	-print {all 3}      収束履歴をメモリに保存し画面に表示する
-scale [0]	スケーリングの選択. スケーリング結果は元の行列, ベクトルに上書きされる
	-scale {none 0}      スケーリングなし
	-scale {jacobi 1}      Jacobi スケーリング $D^{-1}Ax = D^{-1}b$ $D$ は $A = (a_{ij})$ の対角部分
	-scale {symm_diag 2} 対角スケーリング $D^{-1/2}AD^{-1/2}x = D^{-1/2}b$ $D^{-1/2}$ は対角要素に $1/\sqrt{a_{ii}}$ を持つ対角行列
-initx_zeros [true]	初期ベクトル $x_0$ の振舞い
	-initx_zeros {false 0}      与えられた値を使用
	-initx_zeros {true 1}      すべての要素を 0 にする
-omp_num_threads [t]	実行スレッド数 t は最大スレッド数
-storage [0]	行列格納形式
-storage_block [2]	BSR, BSC のブロックサイズ

演算精度 デフォルト: -f double

精度	オプション	補助オプション
倍精度	-f {double 0}	
4 倍精度	-f {quad 1}	

#### 6.4.4 lis\_solver\_set\_optionC

```
C      int lis_solver_set_optionC(LIS_SOLVER solver)
Fortran subroutine lis_solver_set_optionC(LIS_SOLVER solver, integer ierr)
```

##### 機能

ユーザプログラム実行時にコマンドラインで指定された線型方程式解法のオプションをソルバに設定する。

##### 入力

なし

##### 出力

solver	ソルバ
ierr	リターンコード

#### 6.4.5 lis\_solve

```
C      int lis_solve(LIS_MATRIX A, LIS_VECTOR b, LIS_VECTOR x, LIS_SOLVER solver)
Fortran subroutine lis_solve(LIS_MATRIX A, LIS_VECTOR b, LIS_VECTOR x,
                             LIS_SOLVER solver, integer ierr)
```

##### 機能

指定された解法で線型方程式  $Ax = b$  を解く. ソルバに与えられた出力は `lis_solver_get_iters`, `lis_solver_get_time`, `lis_solver_get_residualnorm` で取得する.

##### 入力

A	係数行列
b	右辺ベクトル
x	初期ベクトル
solver	ソルバ

##### 出力

x	近似解
solver	反復回数, 計算時間等の情報
ierr	リターンコード (0)

#### 6.4.6 lis\_solve\_kernel

```
C      int lis_solve_kernel(LIS_MATRIX A, LIS_VECTOR b, LIS_VECTOR x,
                          LIS_SOLVER solver, LIS_PRECON precon)
Fortran subroutine lis_solve_kernel(LIS_MATRIX A, LIS_VECTOR b, LIS_VECTOR x,
                                   LIS_SOLVER solver, LIS_PRECON precon, integer ierr)
```

##### 機能

指定された解法について, 外部で定義された前処理を用いて線型方程式  $Ax = b$  を解く. ソルバに与えられた出力は `lis_solver_get_iters`, `lis_solver_get_time`, `lis_solver_get_residualnorm` で取得する.

##### 入力

A	係数行列
b	右辺ベクトル
x	初期ベクトル
solver	ソルバ
precon	前処理

##### 出力

x	近似解
solver	反復回数, 計算時間等の情報
ierr	リターンコード (0)



#### 6.4.7 lis\_solver\_get\_status

```
C      int lis_solver_get_status(LIS_SOLVER solver, int *status)
Fortran subroutine lis_solver_get_status(LIS_SOLVER solver, integer status,
      integer ierr)
```

##### 機能

ソルバから状態を取得する.

##### 入力

solver	ソルバ
--------	-----

##### 出力

status	状態
ierr	リターンコード

#### 6.4.8 lis\_solver\_get\_iters

```
C      int lis_solver_get_iters(LIS_SOLVER solver, int *iters)
Fortran subroutine lis_solver_get_iters(LIS_SOLVER solver, integer iters,
      integer ierr)
```

##### 機能

ソルバから反復回数を取得する.

##### 入力

solver	ソルバ
--------	-----

##### 出力

iters	反復回数
ierr	リターンコード

#### 6.4.9 lis\_solver\_get\_itersex

```
C      int lis_solver_get_itersex(LIS_SOLVER solver, int *iters,
      int *iters_double, int *iters_quad)
Fortran subroutine lis_solver_get_itersex(LIS_SOLVER solver, integer iters,
      integer iters_double, integer iters_quad, integer ierr)
```

##### 機能

ソルバから反復回数を取得する.

##### 入力

solver	ソルバ
--------	-----

##### 出力

iters	総反復回数
iters_double	倍精度演算の反復回数
iters_quad	4 倍精度演算の反復回数
ierr	リターンコード

#### 6.4.10 lis\_solver\_get\_time

```
C      int lis_solver_get_time(LIS_SOLVER solver, double *times)
Fortran subroutine lis_solver_get_time(LIS_SOLVER solver, real*8 times,
      integer ierr)
```

##### 機能

ソルバから計算時間を取得する。

##### 入力

solver	ソルバ
--------	-----

##### 出力

times	経過時間
ierr	リターンコード

#### 6.4.11 lis\_solver\_get\_timeex

```
C      int lis_solver_get_timeex(LIS_SOLVER solver, double *times,
      double *itimes, double *ptimes, double *p_c_times, double *p_i_times)
Fortran subroutine lis_solver_get_timeex(LIS_SOLVER solver, real*8 times,
      real*8 itimes, real*8 ptimes, real*8 p_c_times, real*8 p_i_times,
      integer ierr)
```

##### 機能

ソルバから計算時間を取得する。

##### 入力

solver	ソルバ
--------	-----

##### 出力

times	itimes と ptimes の合計
itimes	線型方程式解法の経過時間
ptimes	前処理の経過時間
p_c_times	前処理行列作成の経過時間
p_i_times	線型方程式解法中の前処理の経過時間
ierr	リターンコード

#### 6.4.12 lis\_solver\_get\_residualnorm

```
C      int lis_solver_get_residualnorm(LIS_SOLVER solver, LIS_REAL *residual)
Fortran subroutine lis_solver_get_residualnorm(LIS_SOLVER solver,
      LIS_REAL residual, integer ierr)
```

##### 機能

ソルバから近似解  $x$  で再計算した  $b - Ax$  の 2 ノルムを取得する.

##### 入力

solver	ソルバ
--------	-----

##### 出力

residual	$b - Ax$ の 2 ノルム
ierr	リターンコード

#### 6.4.13 lis\_solver\_get\_rhistory

```
C      int lis_solver_get_rhistory(LIS_SOLVER solver, LIS_VECTOR v)
Fortran subroutine lis_solver_get_rhistory(LIS_SOLVER solver,
      LIS_VECTOR v, integer ierr)
```

##### 機能

ソルバから収束履歴を取得する.

##### 入力

なし

##### 出力

v	収束履歴が収められたベクトル
ierr	リターンコード

##### 注釈

ベクトル  $v$  はあらかじめ `lis_vector_create` 関数で作成しておかなければならない. ベクトル  $v$  の次数  $n$  が収束履歴の長さよりも小さい場合は収束履歴の最初から  $n$  個までを取得する.

```
C      int lis_solver_get_solver(LIS_SOLVER solver, int *nsol)
Fortran subroutine lis_solver_get_solver(LIS_SOLVER solver, integer nsol,
      integer ierr)
```

ソルバから選択されている線型方程式解法の番号を取得する。

solver	ソルバ
--------	-----

nsol 線型方程式解法の番号

ierr	リターンコード
------	---------

線型方程式解法の番号は以下の通りである.

解法	番号	解法	番号
CG	1	SOR	12
BiCG	2	BiCGSafe	13
CGS	3	CR	14
BiCGSTAB	4	BiCR	15
BiCGSTAB(l)	5	CRS	16
GPBiCG	6	BiCRSTAB	17
TFQMR	7	GPBiCR	18
Orthomin(m)	8	BiCRSafe	19
GMRES(m)	9	FGMRES(m)	20
Jacobi	10	IDR(s)	21
Gauss-Seidel	11	MINRES	22

#### 6.4.15 lis\_get\_solvername

```
C      int lis_get_solvername(int nsol, char *name)
Fortran subroutine lis_get_solvername(integer nsol, character name, integer ierr)
```

##### 機能

線型方程式解法の番号から解法名を取得する.

##### 入力

nsol	線型方程式解法の番号
------	------------

##### 出力

name	線型方程式解法名
ierr	リターンコード

## 6.5 固有値問題の求解

### 6.5.1 lis\_esolver\_create

```
C      int lis_esolver_create(LIS_ESOLVER *esolver)
Fortran subroutine lis_esolver_create(LIS_ESOLVER esolver, integer ierr)
```

#### 機能

ソルバ (固有値解法の情報を格納する構造体) を作成する.

#### 入力

なし

#### 出力

esolver	ソルバ
ierr	リターンコード

#### 注釈

ソルバは固有値解法の情報を持つ.

### 6.5.2 lis\_esolver\_destroy

```
C      int lis_esolver_destroy(LIS_ESOLVER esolver)
Fortran subroutine lis_esolver_destroy(LIS_ESOLVER esolver, integer ierr)
```

#### 機能

不要になったソルバをメモリから破棄する.

#### 入力

esolver	メモリから破棄するソルバ
---------	--------------

#### 出力

ierr	リターンコード
------	---------

```
C      int lis_esolver_set_option(char *text, LIS_ESOLVER esolver)
Fortran subroutine lis_esolver_set_option(character text, LIS_ESOLVER esolver,
      integer ierr)
```

固有値解法のオプションをソルバに設定する.

text	コマンドラインオプション
------	--------------

esolver	ソルバ
---------	-----

ierr	リターンコード
------	---------

以下に指定可能なコマンドラインオプションを示す. -e {pi|1}は-e pi または-e 1 を意味する.  
-emaxiter [1000] は-emaxiter のデフォルト値が1000であることを意味する.

固有値解法の指定 デフォルト: -e pi			
固有値解法	オプション	補助オプション	
Power Iteration	-e {pi} 1}		
Inverse Iteration	-e {ii} 2}	-i [bicg]	線型方程式解法
Approximate Inverse Iteration	-e {aii} 3}		
Rayleigh Quotient Iteration	-e {rqi} 4}	-i [bicg]	線型方程式解法
Subspace Iteration	-e {si} 5}	-ss [2]	部分空間の大きさ
		-m [0]	モード番号
Lanczos Iteration	-e {li} 6}	-ss [2]	部分空間の大きさ
		-m [0]	モード番号
Conjugate Gradient	-e {cg} 7}		
Conjugate Residual	-e {cr} 8}		



前処理の指定 デフォルト: -p ilu

前処理	オプション	補助オプション	
なし	-p {none 0}		
Jacobi	-p {jacobi 1}		
ILU(k)	-p {ilu 2}	-ilu_fill [0]	フィルインレベル $k$
SSOR	-p {ssor 3}	-ssor_w [1.0]	緩和係数 $\omega$ ( $0 < \omega < 2$ )
Hybrid	-p {hybrid 4}	-hybrid_i [sor]	線型方程式解法
		-hybrid_maxiter [25]	最大反復回数
		-hybrid_tol [1.0e-3]	収束判定基準
		-hybrid_w [1.5]	SOR 法の緩和係数 $\omega$ ( $0 < \omega < 2$ )
		-hybrid_ell [2]	BiCGSTAB(l) 法の $l$ の値
		-hybrid_restart [40]	GMRES, Orthomin のリスタート値
I+S	-p {is 5}	-is_alpha [1.0]	$I + \alpha S^{(m)}$ 型前処理のパラメータ $\alpha$
		-is_m [3]	$I + \alpha S^{(m)}$ 型前処理のパラメータ $m$
SAINV	-p {sainv 6}	-sainv_drop [0.05]	ドロップ基準
SA-AMG	-p {saamg 7}	-saamg_unsym [false]	非対称版の選択
			(行列構造は対称とする)
		-saamg_theta [0.05 0.12]	ドロップ基準 $a_{ij}^2 \leq \theta^2  a_{ii}   a_{jj} $
			(対称 非対称)
Crout ILU	-p {iluc 8}	-iluc_drop [0.05]	ドロップ基準
		-iluc_rate [5.0]	最大フィルイン数の倍率
ILUT	-p {ilut 9}	-ilut_drop [0.05]	ドロップ基準
		-ilut_rate [5.0]	最大フィルイン数の倍率
Additive Schwarz	-adds true	-adds_iter [1]	繰り返し回数

その他のオプション

オプション	
-emaxiter [1000]	最大反復回数
-etol [1.0e-12]	収束判定基準
-eprint [0]	残差の画面表示
	-eprint {none 0}      何もしない
	-eprint {mem 1}      収束履歴をメモリに保存する
	-eprint {out 2}      収束履歴を画面に表示する
	-eprint {all 3}      収束履歴をメモリに保存し画面に表示する
-ie [ii]	Lanczos Iteration, Subspace Iteration の内部で使用する固有値解法の指定
	-ie {pi 1}      Power Iteration (Subspace Iteration のみ)
	-ie {ii 2}      Inverse Iteration
	-ie {aii 3}      Approximate Inverse Iteration
	-ie {rqi 4}      Rayleigh Quotient Iteration
-shift [0.0]	固有値のシフト量
-initx_ones [true]	初期ベクトル $x_0$ の振舞い
	-initx_ones {false 0}      与えられた値を使用
	-initx_ones {true 1}      すべての要素を 1 にする
-omp_num_threads [t]	実行スレッド数
	t は最大スレッド数
-estorage [0]	行列格納形式
-estorage_block [2]	BSR, BSC のブロックサイズ

演算精度 デフォルト: -ef double

精度	オプション	補助オプション
倍精度	-ef {double 0}	
4 倍精度	-ef {quad 1}	

#### 6.5.4 lis\_esolver\_set\_optionC

```
C      int lis_esolver_set_optionC(LIS_ESOLVER esolver)
Fortran subroutine lis_esolver_set_optionC(LIS_ESOLVER esolver, integer ierr)
```

##### 機能

ユーザプログラム実行時にコマンドラインで指定された固有値解法のオプションをソルバに設定する.

##### 入力

なし

##### 出力

esolver	ソルバ
ierr	リターンコード

### 6.5.5 lis\_solve

```
C      int lis_solve(LIS_MATRIX A, LIS_VECTOR x,
                   LIS_REAL evalue, LIS_ESOLVER esolver)
Fortran subroutine lis_solve(LIS_MATRIX A, LIS_VECTOR x,
                             LIS_ESOLVER esolver, integer ierr)
```

#### 機能

指定された解法で固有値問題  $Ax = \lambda x$  を解く。ソルバに与えられた出力は `lis_esolver_get_iters`, `lis_esolver_get_time`, `lis_esolver_get_evalues`, `lis_esolver_get_evectors`, `lis_esolver_get_residualnorm` で取得する。

#### 入力

A	係数行列
x	初期ベクトル
esolver	ソルバ

#### 出力

evalue	-m[0] オプションで指定されたモードの近似固有値
x	近似固有値に対応する近似固有ベクトル
esolver	反復回数, 計算時間等の情報
ierr	リターンコード (0)

### 6.5.6 lis\_esolver\_get\_status

```
C      int lis_esolver_get_status(LIS_ESOLVER esolver, int *status)
Fortran subroutine lis_esolver_get_status(LIS_ESOLVER esolver, integer status,
                                           integer ierr)
```

#### 機能

ソルバから状態を取得する。

#### 入力

esolver	ソルバ
---------	-----

#### 出力

status	状態
ierr	リターンコード

### 6.5.7 lis\_esolver\_get\_iters

```
C      int lis_esolver_get_iters(LIS_ESOLVER esolver, int *iters)
Fortran subroutine lis_esolver_get_iters(LIS_ESOLVER esolver, integer iters,
      integer ierr)
```

#### 機能

ソルバから反復回数を取得する.

#### 入力

esolver	ソルバ
---------	-----

#### 出力

iters	反復回数
ierr	リターンコード

### 6.5.8 lis\_esolver\_get\_itersex

```
C      int lis_esolver_get_itersex(LIS_ESOLVER esolver, int *iters)
Fortran subroutine lis_esolver_get_itersex(LIS_ESOLVER esolver, integer iters,
      integer ierr)
```

#### 機能

ソルバから反復回数を取得する.

#### 入力

esolver	ソルバ
---------	-----

#### 出力

iters	総反復回数
iters_double	倍精度演算の反復回数
iters_quad	4 倍精度演算の反復回数
ierr	リターンコード

### 6.5.9 lis\_esolver\_get\_time

```
C      int lis_esolver_get_time(LIS_ESOLVER esolver, double *times)
Fortran subroutine lis_esolver_get_time(LIS_ESOLVER esolver, real*8 times,
                                         integer ierr)
```

#### 機能

ソルバから計算時間を取得する。

#### 入力

esolver	ソルバ
---------	-----

#### 出力

times	経過時間
ierr	リターンコード

### 6.5.10 lis\_esolver\_get\_timeex

```
C      int lis_esolver_get_timeex(LIS_ESOLVER esolver, double *times,
                                  double *itimes, double *ptimes, double *p_c_times, double *p_i_times)
Fortran subroutine lis_esolver_get_timeex(LIS_ESOLVER esolver, real*8 times,
                                          real*8 itimes, real*8 ptimes, real*8 p_c_times, real*8 p_i_times,
                                          integer ierr)
```

#### 機能

ソルバから計算時間を取得する。

#### 入力

esolver	ソルバ
---------	-----

#### 出力

times	固有値解法の経過時間
itimes	固有値解法中の線型方程式解法の経過時間
ptimes	固有値解法中の線型方程式解法前処理の経過時間
p_c_times	前処理行列作成の経過時間
p_i_times	線型方程式解法中の前処理の経過時間
ierr	リターンコード

### 6.5.11 lis\_esolver\_get\_residualnorm

```
C      int lis_esolver_get_residualnorm(LIS_ESOLVER esolver, LIS_REAL *residual)
Fortran subroutine lis_esolver_get_residualnorm(LIS_ESOLVER esolver,
        LIS_REAL residual, integer ierr)
```

#### 機能

ソルバから近似固有ベクトル  $x$  で再計算した  $(\lambda x - Ax)/\lambda$  の 2 ノルムを取得する。

#### 入力

esolver                      ソルバ

#### 出力

residual                     $(\lambda x - Ax)/\lambda$  の 2 ノルム

ierr                         リターンコード

### 6.5.12 lis\_esolver\_get\_rhistory

```
C      int lis_esolver_get_rhistory(LIS_ESOLVER esolver, LIS_VECTOR v)
Fortran subroutine lis_esolver_get_rhistory(LIS_ESOLVER esolver,
        LIS_VECTOR v, integer ierr)
```

#### 機能

収束履歴をベクトルに格納する。

#### 入力

なし

#### 出力

v                            収束履歴が収められたベクトル

ierr                         リターンコード

#### 注釈

ベクトル  $v$  はあらかじめ `lis_vector_create` 関数で作成しておかなければならない。ベクトル  $v$  の次数  $n$  が収束履歴の長さよりも小さい場合は収束履歴の最初から  $n$  個までを取得する。

```
C      int lis_esolver_get_evalues(LIS_ESOLVER esolver, LIS_VECTOR v)
Fortran subroutine lis_esolver_get_evalues(LIS_ESOLVER esolver,
      LIS_VECTOR v, integer ierr)
```

ソルバからすべての近似固有値を取得する.

esolver	ソルバ
出力	
v	近似固有値が納められたベクトル
ierr	リターンコード

ベクトル `v` はあらかじめ `lis_vector_create` 関数で作成しておかなければならない。

```
C      int lis_esolver_get_evecors(LIS_ESOLVER esolver, LIS_MATRIX A)
Fortran subroutine lis_esolver_get_evecors(LIS_ESOLVER esolver,
      LIS_MATRIX A, integer ierr)
```

ソルバからすべての近似固有ベクトルを取得し、行列 A に CRS 形式で格納する。

<code>esolver</code>	ソルバ
<code>出力</code>	
<code>A</code>	近似固有ベクトルが納められた行列
<code>ierr</code>	リターンコード

行列 A はあらかじめ `lis_matrix_create` 関数で作成しておかなければならない。



```
C      int lis_esolver_get_esolver(LIS_ESOLVER esolver, int *nsol)
Fortran subroutine lis_esolver_get_esolver(LIS_ESOLVER esolver, integer nsol,
      integer ierr)
```

ソルバから選択されている固有値解法の番号を取得する。

esolver	ソルバ
---------	-----

nsol	固有値解法の番号
------	----------

ierr	リターンコード
------	---------

固有値解法の番号は以下の通りである.

解法	番号
Power Iteration	1
Inverse Iteration	2
Approximate Inverse Iteration	3
Rayleigh Quotient Iteration	4
Subspace Iteration	5
Lanczos Iteration	6
Conjugate Gradient	7
Conjugate Residual	8

### 6.5.16 lis\_get\_esolvername

```
C      int lis_get_esolvername(int esolver, char *name)
Fortran subroutine lis_get_esolvername(integer esolver, character name,
      integer ierr)
```

#### 機能

固有値解法の番号から解法名を取得する。

#### 入力

nesol	固有値解法の番号
-------	----------

#### 出力

name	固有値解法名
ierr	リターンコード

## 6.6 ファイル入出力

### 6.6.1 lis\_input

```
C      int lis_input(LIS_MATRIX A, LIS_VECTOR b, LIS_VECTOR x, char *filename)
Fortran subroutine lis_input(LIS_MATRIX A, LIS_VECTOR b, LIS_VECTOR x,
                           character filename, integer ierr)
```

#### 機能

ファイルから行列, ベクトルデータを読み込む.

#### 入力

filename	読み込むファイルのファイル名
----------	----------------

#### 出力

A	指定された格納形式の行列
b	右辺ベクトル
x	解ベクトル
ierr	リターンコード

#### 注釈

対応しているファイル形式は以下のとおりである.

- MatrixMarket 形式 (ベクトルデータを読み込めるよう拡張)
- Harwell-Boeing 形式

これらのデータ構造は付録 A を参照せよ.

### 6.6.2 lis\_input\_vector

```
C      int lis_input_vector(LIS_VECTOR v, char *filename)
Fortran subroutine lis_input_vector(LIS_VECTOR v, character filename, integer ierr)
```

#### 機能

ファイルからベクトルデータを読み込む。

#### 入力

filename	読み込むファイルのファイル名
----------	----------------

#### 出力

v	ベクトル
ierr	リターンコード

#### 注釈

対応しているファイル形式は

- PLAIN 形式
- MM 形式

これらのデータ構造は付録 A を参照せよ。

### 6.6.3 lis\_input\_matrix

```
C      int lis_input_matrix(LIS_MATRIX A, char *filename)
Fortran subroutine lis_input_matrix(LIS_MATRIX A, character filename,
      integer ierr)
```

#### 機能

ファイルから行列データを読み込む。

#### 入力

filename	読み込むファイルのファイル名
----------	----------------

#### 出力

A	指定された格納形式の行列
---	--------------

ierr	リターンコード
------	---------

#### 注釈

対応しているファイル形式は以下のとおりである。

- MatrixMarket 形式
- Harwell-Boeing 形式

これらのデータ構造は付録 A を参照せよ。

#### 6.6.4 lis\_output

```
C      int lis_output(LIS_MATRIX A, LIS_VECTOR b, LIS_VECTOR x, int format,
                   char *filename)
Fortran subroutine lis_output(LIS_MATRIX A, LIS_VECTOR b, LIS_VECTOR x,
                             integer format, character filename, integer ierr)
```

##### 機能

行列, ベクトルデータをファイルに書き込む.

##### 入力

A	行列
b	右辺ベクトル. ファイルに書き込まないときは NULL
x	解ベクトル. ファイルに書き込まないときは NULL
format	ファイル形式 LIS_FMT_MM                      MatrixMarket 形式
filename	書き込むファイルのファイル名

##### 出力

ierr	リターンコード
------	---------

##### 注釈

ファイル形式のデータ構造は付録 A を参照せよ.

### 6.6.5 lis\_output\_vector

```
C      int lis_output_vector(LIS_VECTOR v, int format, char *filename)
Fortran subroutine lis_output_vector(LIS_VECTOR v, integer format,
      character filename, integer ierr)
```

#### 機能

ベクトルデータをファイルに書き込む。

#### 入力

v	ベクトル	
format	ファイル形式	
	LIS_FMT_PLAIN	PLAIN 形式
	LIS_FMT_MM	MM 形式
filename	書き込むファイルのファイル名	

#### 出力

ierr	リターンコード
------	---------

#### 注釈

ファイル形式のデータ構造は付録 A を参照せよ。

### 6.6.6 lis\_output\_matrix

```
C      int lis_output(LIS_MATRIX A, int format, char *filename)
Fortran subroutine lis_output(LIS_MATRIX A, integer format, character filename,
                             integer ierr)
```

#### 機能

行列データをファイルに書き込む.

#### 入力

A	行列
format	ファイル形式
	LIS_FMT_MM                      MatrixMarket 形式
filename	書き込むファイルのファイル名

#### 出力

ierr	リターンコード
------	---------



## 6.7 その他

### 6.7.1 lis\_initialize

```
C      int lis_initialize(int* argc, char** argv[])
Fortran subroutine lis_initialize(integer ierr)
```

#### 機能

MPI の初期化, コマンドライン引数の取得等の初期化処理を行う.

#### 入力

argc	コマンドライン引数の数
argv	コマンドライン引数

#### 出力

ierr	リターンコード
------	---------

### 6.7.2 lis\_finalize

```
C      void lis_finalize()
Fortran subroutine lis_finalize(integer ierr)
```

#### 機能

終了処理を行う.

#### 入力

なし

#### 出力

ierr	リターンコード
------	---------

```
C      double lis_wtime()
Fortran function lis_wtime()
```

処理時間を測定したい場合は、時間の測定を開始する直前と終了した直後の時間を `lis_wtime` により測定し、その差を求める。

```
C      void CHKERR(int err)
Fortran subroutine CHKERR(integer err)
```

エラーならば `lis_finalize` を実行した後プログラムを強制終了する。

## 参考文献

- [1] 藤野清次, 藤原牧, 吉田正浩. 準残差の最小化に基づく積型 BiCG 法. 日本計算工学会論文集, 2005.  
<http://save.k.u-tokyo.ac.jp/jsces/trans/trans2005/No20050028.pdf>.
- [2] 曾我部知広, 杉原正顕, 張紹良. 共役残差法の非対称行列への拡張. 日本応用数理学会論文誌, Vol. 15, No. 3, pp. 445–460, 2005.
- [3] 阿部邦美, 曾我部知広, 藤野清次, 張紹良. 非対称行列用共役残差法に基づく積型反復解法. 情報処理学会論文誌, Vol. 48, No. SIG8(ACS18), pp. 11–21, 2007.
- [4] 藤野清次, 尾上勇介. BiCR 法の残差をベースにした BiCRSafe 法の収束性評価. 情報処理学会研究報告, 2007-HPC-111, pp. 25–30, 2007.
- [5] Y. Saad. A Flexible Inner-outer Preconditioned GMRES Algorithm. SIAM J. Sci. Stat. Comput., Vol. 14, pp. 461–469, 1993.
- [6] Y. Saad. ILUT: a dual threshold incomplete  $LU$  factorization. Numerical Linear Algebra with Applications, Vol. 1, No. 4, pp. 387–402, 1994.
- [7] ITSOL: ITERATIVE SOLVERS package  
<http://www-users.cs.umn.edu/~saad/software/ITSOL/index.html>
- [8] N. Li, Y. Saad and E. Chow. Crout version of ILU for general sparse matrices. SIAM J. Sci. Comput., Vol. 25, pp. 716–728, 2003.
- [9] Toshiyuki Kohno, Hisashi Kotakemori and Hiroshi Niki. Improving the Modified Gauss-Seidel Method for Z-matrices. Linear Algebra and its Applications, Vol. 267, pp. 113–123, 1997.
- [10] A. Fujii, A. Nishida, and Y. Oyanagi. Evaluation of Parallel Aggregate Creation Orders : Smoothed Aggregation Algebraic Multigrid Method. High Performance Computational Science And Engineering, pp. 99–122, Springer, 2005.
- [11] 阿部邦美, 張紹良, 長谷川秀彦, 姫野龍太郎. SOR 法を用いた可変の前処理付き一般化共役残差法. 日本応用数理学会論文誌, Vol. 11, No. 4, pp. 157–170, 2001.
- [12] R. Bridson and W.-P. Tang. Refining an approximate inverse. J. Comput. Appl. Math., Vol. 123, pp. 293–306, 2000.
- [13] P. Sonnerfeld and M. B. van Gijzen. IDR(s): a family of simple and fast algorithms for solving large nonsymmetric systems of linear equations. SIAM J. Sci. Comput., Vol. 31, Issue 2, pp. 1035–1062, 2008.
- [14] A. Greenbaum. Iterative Methods for Solving Linear Systems. SIAM, 1997.
- [15] A. V. Knyazev. Toward the Optimal Preconditioned Eigensolver: Locally Optimal Block Preconditioned Conjugate Gradient Method. SIAM J. Sci. Comput., Vol. 23, No. 2, pp. 517–541, 2001.
- [16] A. Nishida. Experience in Developing an Open Source Scalable Software Infrastructure in Japan. Lecture Notes in Computer Science 6017, Springer, pp. 87–98, 2010.

- [17] E. Suetomi and H. Sekimoto. Conjugate gradient like methods and their application to eigenvalue problems for neutron diffusion equation. *Annals of Nuclear Energy*, Vol. 18, No. 4, pp. 205-227, 1991.
- [18] D. H. Bailey. A fortran-90 double-double library. <http://www.nersc.gov/~dhbailey/mpdist/mpdist.html>.
- [19] Y. Hida, X. S. Li and D. H. Bailey. Algorithms for quad-double precision floating point arithmetic. *Proceedings of the 15th Symposium on Computer Arithmetic*, pp. 155-162, 2001.
- [20] T. Dekker. A floating-point technique for extending the available precision. *Numerische Mathematik*, vol.18 pp. 224-242, 1971.
- [21] D. E. Knuth. *The Art of Computer Programming: Seminumerical Algorithms*, vol.2. Addison-Wesley, 1969.
- [22] D. H. Bailey. High-Precision Floating-Point Arithmetic in Scientific Computation. *Computing in Science and Engineering*, Volume 7, Issue 3, pp. 54-61, IEEE, 2005.
- [23] Intel Fortran Compiler User's Guide Vol I.
- [24] 小武守恒, 藤井昭宏, 長谷川秀彦, 西田晃. 反復法ライブラリ向け4倍精度演算の実装とSSE2を用いた高速化. *情報処理学会論文誌「コンピューティングシステム」*, Vol. 1, No. 1, pp. 73-84, 2008.
- [25] R. Barrett, et al. *Templates for the Solution of Linear Systems: Building Blocks for Iterative Methods*. SIAM, 1994.
- [26] Z. Bai, et al. *Templates for the Solution of Algebraic Eigenvalue Problems*. SIAM, 2000.
- [27] Y. Saad. SPARSKIT: a basic tool kit for sparse matrix computations, version 2, June 1994. <http://www.cs.umn.edu/~saad/software/SPARSKIT/sparskit.html>.
- [28] S. Balay, et al. PETSc users manual. Technical Report ANL-95/11, Argonne National Laboratory, August 2004.
- [29] R. S. Tuminaro, et al. Official Aztec user's guide, version 2.1. Technical Report SAND99-8801J, Sandia National Laboratories, November 1999.
- [30] R. B. Lehoucq, D. C. Sorensen, and C. Yang. *ARPACK Users' Guide: Solution of Large-scale Eigenvalue Problems with implicitly-restarted Arnoldi Methods*. SIAM, 1998.
- [31] R. Bramley and X. Wang. SPLIB: A library of iterative methods for sparse linear system. Technical report, Indiana University-Bloomington, 1995.
- [32] Matrix Market. <http://math.nist.gov/MatrixMarket>.

## A ファイル形式

本節では、本ライブラリで利用できるファイル形式について述べる。

### A.1 拡張 MatrixMarket 形式

MatrixMarket 形式 [32] は、ベクトルデータを格納できない。本ライブラリはベクトルを格納できるように拡張している。  $M \times N$  の行列  $A = (a_{ij})$  の非零要素数を  $L$  とする。  $a_{ij} = A(I, J)$  とする。ファイル構造は以下ようになる。

```
%%MatrixMarket matrix coordinate real general <-- ヘッダ
%
%                                <--+
%                                | 0 行以上のコメント行
%                                <--+
M N L B X                        <-- 行数 列数 非零数 (0 or 1) (0 or 1)
I1 J1 A(I1,J1)                  <--+
I2 J2 A(I2,J2)                  | 行番号 列番号 値
. . .                          | インデックスは 1-base
IL JL A(IL,JL)                  <--+
I1 B(I1)                        <--+
I2 B(I2)                        | B=1 の場合のみ存在する
. . .                          | 行番号 値
IM B(IM)                       <--+
I1 X(I1)                       <--+
I2 X(I2)                       | X=1 の場合のみ存在する
. . .                          | 行番号 値
IM X(IM)                       <--+
```

(A.1) 式の行列  $A$  とベクトル  $b$  に対する拡張 MatrixMarket ファイルは以下ようになる。

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & & \\ 1 & 2 & 1 & \\ & 1 & 2 & 1 \\ & & 1 & 2 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \quad (\text{A.1})$$

```
%%MatrixMarket matrix coordinate real general
4 4 10 1 0
1 2 1.00e+00
1 1 2.00e+00
2 3 1.00e+00
2 1 1.00e+00
2 2 2.00e+00
3 4 1.00e+00
3 2 1.00e+00
3 3 2.00e+00
4 4 2.00e+00
4 3 1.00e+00
1 0.00e+00
2 1.00e+00
3 2.00e+00
4 3.00e+00
```

## A.2 Harwell-Boeing 形式

Harwell-Boeing 形式は CCS 形式で行列を格納する. value を行列  $A$  の非零要素の値, index を非零要素の行番号, ptr を value と index の各列の開始位置を格納する配列とする. ファイル構造は以下のようになる.

```

1 行目 (A72,A8)
  1 - 72 Title
  73 - 80 Key
2 行目 (5I14)
  1 - 14 ヘッダを除く総行数
  15 - 28 ptr の行数
  29 - 42 index の行数
  43 - 56 value の行数
  57 - 70 右辺の行数
3 行目 (A3,11X,4I14)
  1 - 3 行列の種類
    1 列目: R Real matrix
          C Complex matrix (非サポート)
          P Pattern only (非サポート)
    2 列目: S Symmetric
          U Unsymmetric
          H Hermitian (非サポート)
          Z Skew symmetric (非サポート)
          R Rectangular (非サポート)
    3 列目: A Assembled
          E Elemental matrices (非サポート)

  4 - 14 空白
  15 - 28 行数
  29 - 42 列数
  43 - 56 非零要素数
  57 - 70 0
4 行目 (2A16,2A20)
  1 - 16 ptr の形式
  17 - 32 index の形式
  33 - 52 value の形式
  53 - 72 右辺の形式
5 行目 (A3,11X,2I14) 右辺が存在する場合
  1  右辺の種類
    F フルベクトル
    M 行列と同じ形式 (非サポート)
  2  初期値が与えられているならば G
  3  解が与えられているならば X
  4 - 14 空白
  15 - 28 右辺の数
  29 - 42 非零要素数

```

(A.1) 式の行列  $A$  とベクトル  $b$  に対する Harwell-Boeing ファイルは以下のようになる.

```

1-----10-----20-----30-----40-----50-----60-----70-----80
Harwell-Boeing format sample                                     Lis
          8          1          4          2
RUA          4          10          4
(11i7)      (13i6)      (3e26.18)      (3e26.18)
F          1          0
          1      3      6      9
          1      2      1      2      3      2      3      4      3      4

```

```

2.0000000000000000E+00  1.0000000000000000E+00  1.0000000000000000E+00
2.0000000000000000E+00  1.0000000000000000E+00  1.0000000000000000E+00
2.0000000000000000E+00  1.0000000000000000E+00  1.0000000000000000E+00
2.0000000000000000E+00
0.0000000000000000E+00  1.0000000000000000E+00  2.0000000000000000E+00
3.0000000000000000E+00

```

### A.3 ベクトル用拡張 MatrixMarket 形式

MatrixMarket 形式 [32] でベクトルデータを格納できるように拡張している. 次数  $N$  のベクトル  $b = (b_i)$  に対して  $b_i = B(I)$  とする. ファイル構造は以下のようになる.

```

%%MatrixMarket vector coordinate real general  <-- ヘッダ
%
%                                     | 0 行以上のコメント行
%
%                                     <--+
N                                     <-- 行数
I1 B(I1)                                <--+
I2 B(I2)                                | 行番号 値
. . .                                  | インデックスは 1-base
IN B(IN)                               <--+

```

(A.1) 式のベクトル  $b$  に対する拡張 MatrixMarket ファイルは以下のようになる.

```

%%MatrixMarket vector coordinate real general
4
1  0.00e+00
2  1.00e+00
3  2.00e+00
4  3.00e+00

```

### A.4 ベクトル用 PLAIN 形式

ベクトル用 PLAIN 形式はベクトルの値を始めから順番に書き出したものである. 次数  $N$  のベクトル  $b = (b_i)$  に対して  $b_i = B(I)$  とする. ファイル構造は以下のようになる.

```

B(1)                                     <--+
B(2)                                     | 必ず N 個
. . .                                   |
B(N)                                    <--+

```

(A.1) 式のベクトル  $b$  に対する PLAIN ファイルは以下のようになる.

```

0.00e+00
1.00e+00
2.00e+00
3.00e+00

```