

Lis ユーザマニュアル

バージョン 1.2.78



The Scalable Software Infrastructure Project

<http://www.ssisc.org/>

2012 年 7 月 10 日

Copyright (C) 2002-2012 The Scalable Software Infrastructure Project, supported by "Development of Software Infrastructure for Large Scale Scientific Simulation" Team, CREST, JST  
Akira Nishida, Research Institute for Information Technology, Kyushu University, 6-10-1, Hakozaki, Higashi-ku,  
Fukuoka 812-8581 Japan  
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE SCALABLE SOFTWARE INFRASTRUCTURE PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE SCALABLE SOFTWARE INFRASTRUCTURE PROJECT BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

# 目 次

0 バージョン 1.1 からの追加・変更点	1
1 はじめに	2
2 インストール	2
2.1 システム要件	3
2.2 アーカイブの展開	3
2.3 UNIX 及び互換システムの場合	3
2.3.1 ソースツリーの設定	3
2.3.2 実行ファイルの生成	6
2.3.3 インストール	7
2.4 Windows システムの場合	8
2.5 テストプログラム	8
2.5.1 test1	8
2.5.2 test2	8
2.5.3 test3	9
2.5.4 test4	9
2.5.5 test5	9
2.5.6 etest1	9
2.5.7 etest2	10
2.5.8 etest3	10
2.5.9 etest4	10
2.5.10 etest5	10
2.5.11 spmvtest1	11
2.5.12 spmvtest2	11
2.5.13 spmvtest3	11
2.5.14 spmvtest4	11
2.5.15 spmvtest5	12
2.6 制限事項	13
3 基本操作	14
3.1 初期化・終了処理	15
3.2 ベクトル操作	15
3.3 行列操作	18
3.4 線型方程式の求解	25
3.5 固有値問題の求解	29
3.6 サンプルプログラム	34
3.7 コンパイル・リンク	37
3.8 実行	39
4 4倍精度演算	40
4.1 4倍精度演算の使用	40

<b>5 行列格納形式</b>	<b>42</b>
5.1 Compressed Row Storage (CRS) . . . . .	42
5.1.1 行列の作り方 (逐次, マルチスレッド環境) . . . . .	42
5.1.2 行列の作り方 (マルチプロセス環境) . . . . .	43
5.1.3 関連する関数 . . . . .	43
5.2 Compressed Column Storage (CCS) . . . . .	44
5.2.1 行列の作り方 (逐次, マルチスレッド環境) . . . . .	44
5.2.2 行列の作り方 (マルチプロセス環境) . . . . .	45
5.2.3 関連する関数 . . . . .	45
5.3 Modified Compressed Sparse Row (MSR) . . . . .	46
5.3.1 行列の作り方 (逐次, マルチスレッド環境) . . . . .	46
5.3.2 行列の作り方 (マルチプロセス環境) . . . . .	47
5.3.3 関連する関数 . . . . .	47
5.4 Diagonal (DIA) . . . . .	48
5.4.1 行列の作り方 (逐次環境) . . . . .	48
5.4.2 行列の作り方 (マルチスレッド環境) . . . . .	49
5.4.3 行列の作り方 (マルチプロセス環境) . . . . .	50
5.4.4 関連する関数 . . . . .	50
5.5 Ellpack-Itpack Generalized Diagonal (ELL) . . . . .	51
5.5.1 行列の作り方 (逐次, マルチスレッド環境) . . . . .	51
5.5.2 行列の作り方 (マルチプロセス環境) . . . . .	52
5.5.3 関連する関数 . . . . .	52
5.6 Jagged Diagonal (JDS) . . . . .	53
5.6.1 行列の作り方 (逐次環境) . . . . .	54
5.6.2 行列の作り方 (マルチスレッド環境) . . . . .	55
5.6.3 行列の作り方 (マルチプロセス環境) . . . . .	56
5.6.4 関連する関数 . . . . .	56
5.7 Block Sparse Row (BSR) . . . . .	57
5.7.1 行列の作り方 (逐次, マルチスレッド環境) . . . . .	57
5.7.2 行列の作り方 (マルチプロセス環境) . . . . .	58
5.7.3 関連する関数 . . . . .	58
5.8 Block Sparse Column (BSC) . . . . .	59
5.8.1 行列の作り方 (逐次, マルチスレッド環境) . . . . .	59
5.8.2 行列の作り方 (マルチプロセス環境) . . . . .	60
5.8.3 関連する関数 . . . . .	60
5.9 Variable Block Row (VBR) . . . . .	61
5.9.1 行列の作り方 (逐次, マルチスレッド環境) . . . . .	61
5.9.2 行列の作り方 (マルチプロセス環境) . . . . .	62
5.9.3 関連する関数 . . . . .	63
5.10 Coordinate (COO) . . . . .	64
5.10.1 行列の作り方 (逐次, マルチスレッド環境) . . . . .	64
5.10.2 行列の作り方 (マルチプロセス環境) . . . . .	65

5.10.3 関連する関数	65
5.11 Dense (DNS)	66
5.11.1 行列の作り方 (逐次, マルチスレッド環境)	66
5.11.2 行列の作り方 (マルチプロセス環境)	67
5.11.3 関連する関数	67
<b>6 関数</b>	<b>68</b>
6.1 ベクトル操作	68
6.1.1 lis_vector_create	68
6.1.2 lis_vector_destroy	69
6.1.3 lis_vector_duplicate	69
6.1.4 lis_vector_set_size	70
6.1.5 lis_vector_get_size	71
6.1.6 lis_vector_get_range	71
6.1.7 lis_vector_set_value	72
6.1.8 lis_vector_get_value	72
6.1.9 lis_vector_set_values	73
6.1.10 lis_vector_get_values	74
6.1.11 lis_vector_scatter	75
6.1.12 lis_vector_gather	75
6.1.13 lis_vector_copy	76
6.1.14 lis_vector_set_all	76
6.1.15 lis_vector_is_null	77
6.2 行列操作	78
6.2.1 lis_matrix_create	78
6.2.2 lis_matrix_destroy	78
6.2.3 lis_matrix_duplicate	79
6.2.4 lis_matrix_malloc	79
6.2.5 lis_matrix_set_value	80
6.2.6 lis_matrix_assemble	80
6.2.7 lis_matrix_set_size	81
6.2.8 lis_matrix_get_size	82
6.2.9 lis_matrix_get_range	82
6.2.10 lis_matrix_set_type	83
6.2.11 lis_matrix_get_type	84
6.2.12 lis_matrix_set_blocksize	84
6.2.13 lis_matrix_convert	85
6.2.14 lis_matrix_copy	85
6.2.15 lis_matrix_get_diagonal	86
6.2.16 lis_matrix_set_crs	87
6.2.17 lis_matrix_set_ccs	87
6.2.18 lis_matrix_set_msr	88
6.2.19 lis_matrix_set_dia	88

6.2.20	lis_matrix_set_ell . . . . .	89
6.2.21	lis_matrix_set_jds . . . . .	89
6.2.22	lis_matrix_set_bsr . . . . .	90
6.2.23	lis_matrix_set_bsc . . . . .	91
6.2.24	lis_matrix_set_vbr . . . . .	92
6.2.25	lis_matrix_set_coo . . . . .	93
6.2.26	lis_matrix_set_dns . . . . .	93
6.3	ベクトルと行列の計算 . . . . .	94
6.3.1	lis_vector_scale . . . . .	94
6.3.2	lis_vector_dot . . . . .	94
6.3.3	lis_vector_nrm1 . . . . .	95
6.3.4	lis_vector_nrm2 . . . . .	95
6.3.5	lis_vector_nrmi . . . . .	96
6.3.6	lis_vector_axpy . . . . .	97
6.3.7	lis_vector_xpay . . . . .	97
6.3.8	lis_vector_axpyz . . . . .	98
6.3.9	lis_matrix_scaling . . . . .	98
6.3.10	lis_matvec . . . . .	99
6.3.11	lis_matvect . . . . .	99
6.4	線型方程式の求解 . . . . .	100
6.4.1	lis_solver_create . . . . .	100
6.4.2	lis_solver_destroy . . . . .	100
6.4.3	lis_solver_set_option . . . . .	101
6.4.4	lis_solver_set_optionC . . . . .	105
6.4.5	lis_solve . . . . .	106
6.4.6	lis_solve_kernel . . . . .	107
6.4.7	lis_solver_get_status . . . . .	108
6.4.8	lis_solver_get_iters . . . . .	109
6.4.9	lis_solver_get_itersex . . . . .	109
6.4.10	lis_solver_get_time . . . . .	110
6.4.11	lis_solver_get_timeex . . . . .	110
6.4.12	lis_solver_get_residualnorm . . . . .	111
6.4.13	lis_solver_get_rhistory . . . . .	111
6.4.14	lis_solver_get_solver . . . . .	112
6.4.15	lis_get_solvername . . . . .	113
6.5	固有値問題の求解 . . . . .	114
6.5.1	lis_esolver_create . . . . .	114
6.5.2	lis_esolver_destroy . . . . .	114
6.5.3	lis_esolver_set_option . . . . .	115
6.5.4	lis_esolver_set_optionC . . . . .	118
6.5.5	lis_esolve . . . . .	119
6.5.6	lis_esolver_get_status . . . . .	119

6.5.7	lis_esolver_get_iters . . . . .	120
6.5.8	lis_esolver_get_itersex . . . . .	120
6.5.9	lis_esolver_get_time . . . . .	121
6.5.10	lis_esolver_get_timeex . . . . .	121
6.5.11	lis_esolver_get_residualnorm . . . . .	122
6.5.12	lis_esolver_get_rhistory . . . . .	122
6.5.13	lis_esolver_get_evals . . . . .	123
6.5.14	lis_esolver_get_evecs . . . . .	123
6.5.15	lis_esolver_get_esolver . . . . .	124
6.5.16	lis_get_esolvername . . . . .	125
6.6	ファイル操作 . . . . .	126
6.6.1	lis_input . . . . .	126
6.6.2	lis_input_vector . . . . .	127
6.6.3	lis_input_matrix . . . . .	128
6.6.4	lis_output . . . . .	129
6.6.5	lis_output_vector . . . . .	130
6.6.6	lis_output_matrix . . . . .	131
6.7	その他 . . . . .	132
6.7.1	lis_initialize . . . . .	132
6.7.2	lis_finalize . . . . .	132
6.7.3	lis_wtime . . . . .	133
6.7.4	CHKERR . . . . .	133
	参考文献 . . . . .	134
A	ファイル形式 . . . . .	136
A.1	拡張 Matrix Market 形式 . . . . .	136
A.2	Harwell-Boeing 形式 . . . . .	137
A.3	ベクトル用拡張 Matrix Market 形式 . . . . .	138
A.4	ベクトル用 PLAIN 形式 . . . . .	138

## 0 バージョン 1.1 からの追加・変更点

1. 固有値解法を追加
2. 関数の仕様を一部変更
  - (a) `lis_output_residual_history()`, `lis_get_residual_history()` をそれぞれ  
`lis_solver_output_rhistory()`, `lis_solver_get_rhistory()` に変更
  - (b) Fortran インタフェース `lis_vector_set_value()`, `lis_vector_get_value()` の  
オリジンを 1 に変更
  - (c) Fortran インタフェース `lis_vector_set_size()` のオリジンを 1 に変更
  - (d) 演算精度に関するオプションの名称を `-precision` から `-f` に変更

## 1 はじめに

Lis (a Library of Iterative Solvers for linear systems) は、大規模実疎行列を係数とする線型方程式

$$Ax = b$$

及び標準固有値問題

$$Ax = \lambda x$$

を解くための並列反復法ライブラリである。対応する線型方程式解法、固有値解法の一覧を表 1-2、前処理を表 3 に示す。また行列格納形式の一覧を表 4 に示す。

表 1: 線型方程式解法

CG	CR
BiCG	BiCR[2]
CGS	CRS[3]
BiCGSTAB	BiCRSTAB[3]
GPBiCG	GPBiCR[3]
BiCGSafe[1]	BiCRSafe[4]
BiCGSTAB(l)	TFQMR
Jacobi	Orthomin(m)
Gauss-Seidel	GMRES(m)
SOR	FGMRES(m)[5]
IDR(s)[13]	MINRES[14]

表 2: 固有値解法

Power Iteration
Inverse Iteration
Approximate Inverse Iteration
Rayleigh Quotient Iteration
Subspace Iteration
Lanczos Iteration
CG[15, 16]
CR[17]

表 3: 前処理

Jacobi
SSOR
ILU(k)
ILUT[6, 7]
Crout ILU[8, 7]
I+S[9]
SA-AMG[10]
Hybrid[11]
SAINV[12]
Additive Schwarz
ユーザ定義

表 4: 格納形式

Compressed Row Storage	(CRS)
Compressed Column Storage	(CCS)
Modified Compressed Sparse Row	(MSR)
Diagonal	(DIA)
Ellpack-Itpack Generalized Diagonal	(ELL)
Jagged Diagonal	(JDS)
Block Sparse Row	(BSR)
Block Sparse Column	(BSC)
Variable Block Row	(VBR)
Dense	(DNS)
Coordinate	(COO)

## 2 インストール

本節では、インストール、テストの手順について述べる。なおここでは Linux クラスタ環境を想定している。

## 2.1 システム要件

Lis のインストールには C コンパイラが必要である。また、Fortran インタフェースを使用する場合は Fortran コンパイラ、AMG 前処理ルーチンを使用する場合は Fortran 90 コンパイラも必要である。並列計算環境では、OpenMP または MPI-1 を使用する。表 5 に主な動作確認環境を示す（表 7 も参照のこと）。

表 5: 主な動作確認環境

C コンパイラ (必須)	OS
Intel C/C++ Compiler 7.0, 8.0, 9.1, 10.1, 11.1, Intel C++ Composer XE	Linux Windows
IBM XL C/C++ V7.0, 9.0	AIX Linux
Sun WorkShop 6, Sun ONE Studio 7, Sun Studio 11, 12	Solaris
PGI C++ 6.0, 7.1, 10.5	Linux
gcc 3.3, 4.3	Linux Mac OS X Windows
Microsoft Visual C++ 2008, 2010	Windows
Fortran コンパイラ (オプション)	OS
Intel Fortran Compiler 8.1, 9.1, 10.1, 11.1, Intel Fortran Composer XE	Linux Windows
IBM XL Fortran V9.1, 11.1	AIX Linux
Sun WorkShop 6, Sun ONE Studio 7, Sun Studio 11, 12	Solaris
PGI Fortran 6.0, 7.1, 10.5	Linux
g77 3.3 gfortran 4.3, 4.4 g95 0.91	Linux Mac OS X Windows

## 2.2 アーカイブの展開

次のコマンドを入力して、アーカイブを展開する。（\$VERSION）はバージョンを示す。

```
>gunzip -c lis-($VERSION).tar.gz | tar xvf -
```

これにより、ディレクトリ lis-(\$VERSION) 下に図 1 に示すサブディレクトリが作成される。

## 2.3 UNIX 及び互換システムの場合

### 2.3.1 ソースツリーの設定

次のコマンドを入力してスクリプトを実行し、ソースツリーを設定する。

- デフォルトの設定を使用する場合 : `>./configure`
- インストール先を指定する場合 : `>./configure --prefix=<install-dir>`

指定できるオプションを表 6 に示す。表 7 に TARGET で指定できる主な計算機環境を示す。

```

lis-($VERSION)
  config
  | 設定ファイル
  include
  | ヘッダファイル
  src
  | ソースファイル
  test
  | テストプログラム
  win32
Windows システム用の設定ファイル

```

図 1: lis-(\$VERSION).tar.gz のファイル構成

表 6: 主な configure オプション (一覧は ./configure --help を参照)

--enable-omp	OpenMP を使用
--enable-mpi	MPI を使用
--enable-fortran	Fortran インタフェースを使用
--enable-saamg	SA-AMG 前処理を使用
--enable-quad	4 倍精度演算を使用
--enable-gprof	gprof を使用
--enable-shared	共有ライブラリを作成
--prefix=<install-dir>	インストール先を指定
TARGET=<target>	計算機環境を指定
CC=<c_compiler>	C コンパイラを指定
CFLAGS=<c_flags>	C コンパイラオプションを指定
FC=<fortran_compiler>	Fortran コンパイラを指定
FCFLAGS=<fc_flags>	Fortran コンパイラオプションを指定
LDFLAGS=<ld_flags>	リンクオプションを指定

表 7: TARGET の例 (一覧は configure を参照)

<target>	実行される configure スクリプト
cray_xt3	<pre>./configure CC=cc FC=ftn CFLAGS="-O3 -B -fantssse -tp k8-64" FCFLAGS="-O3 -fantssse -tp k8-64 -Mpreprocess" FCLDFLAGS="-Mnomain" ac_cv_sizeof_void_p=8 cross_compiling=yes --enable-mpi ax_f77_mangling="lower case, no underscore, extra underscore"</pre>
fujitsu_pq	<pre>./configure CC=fcc FC=frt ac_cv_sizeof_void_p=8 CFLAGS="-O3 -Kfast,ocl,preex" FFLAGS="-O3 -Kfast,ocl,preex -Cpp" FCFLAGS="-O3 -Kfast,ocl,preex -Cpp -Am" ax_f77_mangling="lower case, underscore, no extra underscore"</pre>
hitachi	<pre>./configure CC=cc FC=f90 FCLDFLAGS="-lf90s" ac_cv_sizeof_void_p=8 CFLAGS="-Os -noparallel" FCFLAGS="-Oss -noparallel" ax_f77_mangling="lower case, underscore, no extra underscore"</pre>
ibm_bgl	<pre>./configure CC=blrts_xlc FC=blrts_xlf90 CFLAGS="-O3 -qarch=440d -qtune=440 -qstrict -I/bgl/BlueLight/ppcfloor/bglsys/include" FFLAGS="-O3 -qarch=440d -qtune=440 -qsuffix=cpp=F -qfixed=72 -w -I/bgl/BlueLight/ppcfloor/bglsys/include" FCFLAGS="-O3 -qarch=440d -qtune=440 -qsuffix=cpp=F90 -w -I/bgl/BlueLight/ppcfloor/bglsys/include" ac_cv_sizeof_void_p=4 cross_compiling=yes --enable-mpi ax_f77_mangling="lower case, no underscore, no extra underscore"</pre>
nec_es	<pre>./configure CC=esmpic++ FC=esmpif90 AR=esar RANLIB=true ac_cv_sizeof_void_p=8 ax_vector_machine=yes cross_compiling=yes --enable-mpi --enable-omp ax_f77_mangling="lower case, no underscore, extra underscore"</pre>
nec_sx9_cross	<pre>./configure CC=sxmpic++ FC=sxmpif90 AR=sxar RANLIB=true ac_cv_sizeof_void_p=8 ax_vector_machine=yes cross_compiling=yes ax_f77_mangling="lower case, no underscore, extra underscore"</pre>

### 2.3.2 実行ファイルの生成

lis-(\$VERSION) ディレクトリにおいて次のコマンドを入力し, 実行ファイルを生成する.

>make

実行ファイルが正常に生成されたかどうかを確認するには, lis-(\$VERSION) ディレクトリにおいて次のコマンドを入力し, lis-(\$VERSION)/test ディレクトリに生成された実行ファイルを用いてテストを行う.

>make check

このテストでは, Matrix Market 形式のファイル test/testmat.mtx から行列, ベクトルデータを読み込み, 線型方程式  $Ax = b$  の解を test/sol.txt に, また収束履歴を test/res.txt に書き出す. 解の要素の値がすべて 1 ならば正常である. SGI Altix 3700 上での実行結果を以下に示す.

デフォルト —————

```
matrix order = 100 x 100 (460 nonzero entries)
initial vector x = 0
precision : double
solver     : BiCG 2
precon     : none
storage    : CRS
lis_solve : normal end

BiCG: number of iterations      = 15 (double = 15, quad = 0)
BiCG: elapsed time              = 5.178690e-03 sec.
BiCG: preconditioner           = 1.277685e-03 sec.
BiCG:      matrix creation     = 1.254797e-03 sec.
BiCG:      linear solver       = 3.901005e-03 sec.
BiCG: relative residual 2-norm = 6.327297e-15
```

```
--enable-omp --
max number of threads = 32
number of threads = 2
matrix order = 100 x 100 (460 nonzero entries)
initial vector x = 0
precision : double
solver     : BiCG 2
precon     : none
storage    : CRS
lis_solve : normal end

BiCG: number of iterations      = 15 (double = 15, quad = 0)
BiCG: elapsed time             = 8.960009e-03 sec.
BiCG: preconditioner          = 2.297878e-03 sec.
BiCG:      matrix creation     = 2.072096e-03 sec.
BiCG:      linear solver       = 6.662130e-03 sec.
BiCG: relative residual 2-norm = 6.221213e-15
```

```
--enable-mpi --
number of processes = 2
matrix order = 100 x 100 (460 nonzero entries)
initial vector x = 0
precision : double
solver     : BiCG 2
precon     : none
storage    : CRS
lis_solve : normal end

BiCG: number of iterations      = 15 (double = 15, quad = 0)
BiCG: elapsed time             = 2.911400e-03 sec.
BiCG: preconditioner          = 1.560780e-04 sec.
BiCG:      matrix creation     = 1.459997e-04 sec.
BiCG:      linear solver       = 2.755322e-03 sec.
BiCG: relative residual 2-norm = 6.221213e-15
```

### 2.3.3 インストール

lis-(\$VERSION) ディレクトリにおいて次のコマンドを入力し、インストール先のディレクトリにファイルを複製する。

```
>make install
```

```
$(INSTALLDIR)
```

```

include
|   lis_config.h lis.h lisf.h
lib
  liblis.a

```

`lis_config.h` はライブラリを生成する際に、また `lis.h` は C, `lisf.h` は Fortran でライブラリを使用する際に必要なヘッダファイルである。`liblis.a` は生成されたライブラリファイルである。

## 2.4 Windows システムの場合

`lis-($VERSION)/win32` ディレクトリにある Microsoft Visual Studio 用ソリューションファイルまたはプロジェクトファイルのうち、必要なものを使用する。`lis_with_fortran.sln` は Intel Visual Fortran Compiler, `lis_with_fortran_mpi.sln` は Visual Fortran 及び MPICH2 ライブラリを併用する場合のソリューションファイルである。ヘッダファイルは `lis-($VERSION)/include` ディレクトリに格納される。`lis_config_win32.h` はライブラリを生成する際に、また `lis.h` は C, `lisf.h` は Fortran でライブラリを使用する際に必要なヘッダファイルである。生成されたライブラリは `lis-($VERSION)/lib` ディレクトリに格納される。テストプログラムの実行ファイルは `lis-($VERSION)/test` ディレクトリに格納される。

## 2.5 テストプログラム

### 2.5.1 test1

`lis-($VERSION)/test` ディレクトリにおいて

$$>test1 \text{ matrix\_filename } \text{rhs\_setting} \text{ solution\_filename } \text{residual\_filename} \text{ [options]}$$

と入力すると、`matrix_filename` の示す行列データファイルから行列データを読み込み、線型方程式  $Ax = b$  を `options` で指定された解法で解く。また、解を `result_filename` に、収束履歴を `residual_filename` に書き出す。入力可能な行列データ形式は Matrix Market 形式である。`rhs_setting` は

0	行列データファイルに含まれている右辺ベクトルを用いる
1	$b = (1, \dots, 1)^T$ を用いる
2	$b = A \times (1, \dots, 1)^T$ を用いる
rhs_filename	右辺ベクトルのファイル名

が指定できる。`rhs_filename` は PLAIN 形式または Matrix Market 形式が使用できる。`test1f.F` は `test1.c` の Fortran 版である。

### 2.5.2 test2

`lis-($VERSION)/test` ディレクトリにおいて

$$>test2 \text{ m n } \text{matrix\_type} \text{ solution\_filename } \text{residual\_filename} \text{ [options]}$$

と入力すると、2 次元 Poisson 方程式を 5 点中心差分で離散化して得られる次数  $mn$  の 5 重対角行列を係数とする線型方程式  $Ax = b$  を、`matrix_type` で指定された行列格納形式、`options` で指定された解法で解く。また、解を `result_filename` に収束履歴を `residual_filename` に書き出す。ただし、線型方程式  $Ax = b$  の解ベクトルの値がすべて 1 となるように右辺ベクトル `b` を設定している。`m, n` は各次元の格子点数である。

### 2.5.3 test3

lis-(\$VERSION)/test ディレクトリにおいて

```
>test3 l m n matrix_type solution_filename residual_filename [options]
```

と入力すると, 3 次元 Poisson 方程式を 7 点中心差分で離散化して得られる次数  $lmn$  の 7 重対角行列を係数とする線型方程式  $Ax = b$  を, matrix\_type で指定された行列格納形式, options で指定された解法で解く. また, 解を result\_filename に収束履歴を residual\_filename に書き出す. ただし, 線型方程式  $Ax = b$  の解ベクトルの値がすべて 1 となるように右辺ベクトル  $b$  を設定している.  $l, m, n$  は各次元の格子点数である.

### 2.5.4 test4

線型方程式  $Ax = b$  を指定された解法で解き, 解を表示する. 行列  $A$  は次数 12 の 3 重対角行列

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & & & & \\ -1 & 2 & -1 & & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & & \\ & & -1 & 2 & -1 & \\ & & & -1 & 2 & \\ & & & & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

である. 右辺ベクトル  $b$  は解  $x$  がすべて 1 となるように設定している. test4f.F は test4.c の Fortran 版である.

### 2.5.5 test5

lis-(\$VERSION)/test ディレクトリにおいて

```
>test5 n gamma [options]
```

と入力すると, 線型方程式  $Ax = b$  を指定された解法で解き, 解を表示する. 行列  $A$  は次数  $n$  の Toepliz 行列

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & & & & \\ 0 & 2 & 1 & & & \\ \gamma & 0 & 2 & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & \gamma & 0 & 2 & 1 \\ & & & \gamma & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

である. 右辺ベクトル  $b$  は解  $x$  がすべて 1 となるように設定している.

### 2.5.6 etest1

lis-(\$VERSION)/test ディレクトリにおいて

```
>etest1 matrix_filename solution_filename residual_filename [options]
```

と入力すると, matrix\_filename の示す行列データファイルから行列データを読み込み, 固有値問題  $Ax = \lambda x$  を options で指定された解法で解いて, 指定されたモードの固有値を表示する. また, 固有値に対応する固有ベクトルを result\_filename に, 収束履歴を residual\_filename に書き出す. 入力可能な行列データ形式は Matrix Market 形式である. etest1f.F は etest1.c の Fortran 版である.

### 2.5.7 etest2

lis-(\$VERSION)/test ディレクトリにおいて

```
>etest2 m n matrix_type solution_filename residual_filename [options]
```

と入力すると, 2 次元 Helmholtz 方程式を 5 点中心差分で離散化して得られる次数  $mn$  の 5 重対角行列に関する固有値問題  $Ax = \lambda x$  を, matrix\_type で指定された行列格納形式, options で指定された解法で解き, 指定されたモードの固有値を表示する. また, 固有値に対応する固有ベクトルを result\_filename に, 収束履歴を residual\_filename に書き出す.  $m, n$  は各次元の格子点数である.

### 2.5.8 etest3

lis-(\$VERSION)/test ディレクトリにおいて

```
>etest3 l m n matrix_type solution_filename residual_filename [options]
```

と入力すると, 3 次元 Helmholtz 方程式を 7 点中心差分で離散化して得られる次数  $lmn$  の 7 重対角行列に関する固有値問題  $Ax = \lambda x$  を, matrix\_type で指定された行列格納形式, options で指定された解法で解き, 指定されたモードの固有値を表示する. また, 固有値に対応する固有ベクトルを result\_filename に, 収束履歴を residual\_filename に書き出す.  $l, m, n$  は各次元の格子点数である.

### 2.5.9 etest4

lis-(\$VERSION)/test ディレクトリにおいて

```
>etest4 n [options]
```

と入力すると, 固有値問題  $Ax = \lambda x$  を指定された解法で解き, 指定されたモードの固有値を表示する. 行列  $A$  は次数  $n$  の 3 重対角行列

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & & & \\ -1 & 2 & -1 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & -1 & 2 & -1 \\ & & & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

である. etest4f.F は etest4.c の Fortran 版である.

### 2.5.10 etest5

lis-(\$VERSION)/test ディレクトリにおいて

```
>etest5 evalue_filename evector_filename
```

と入力すると, 固有値問題  $Ax = \lambda x$  を Subspace Iteration により解き, 絶対値最小のものから順に 2 個の固有値を evalue\_filename に, 対応する固有ベクトルを evector\_filename に拡張 Matrix Market 形式(付録 A を参照)で書き出す. 行列  $A$  は次数 12 の 3 重対角行列

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & & & & \\ -1 & 2 & -1 & & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & & \\ & & -1 & 2 & -1 & \\ & & & -1 & 2 & \\ & & & & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

である。

### 2.5.11 spmvtest1

lis-(\$VERSION)/test ディレクトリにおいて

>spmvtest1 n iter

と入力すると, 1 次元 Poisson 方程式を 3 点中心差分で離散化して得られる次数  $n$  の 3 重対角係数行列

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & & \\ -1 & 2 & -1 & \\ & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & -1 & 2 & -1 \\ & & & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

とベクトル  $(1, \dots, 1)^T$  との積を, 実行可能な行列格納形式について  $iter$  で指定された回数実行し, FLOPS 値を算出する。

### 2.5.12 spmvtest2

lis-(\$VERSION)/test ディレクトリにおいて

>spmvtest2 m n iter

と入力すると, 2 次元 Poisson 方程式を 5 点中心差分で離散化して得られる次数  $mn$  の 5 重対角係数行列とベクトル  $(1, \dots, 1)^T$  との積を, 実行可能な行列格納形式について  $iter$  で指定された回数実行し, FLOPS 値を算出する.  $m, n$  は各次元の格子点数である。

### 2.5.13 spmvtest3

lis-(\$VERSION)/test ディレクトリにおいて

>spmvtest3 l m n iter

と入力すると, 3 次元 Poisson 方程式を 7 点中心差分で離散化して得られる次数  $lmn$  の 7 重対角係数行列とベクトル  $(1, \dots, 1)^T$  との積を, 実行可能な行列格納形式について  $iter$  で指定された回数実行し, FLOPS 値を算出する.  $l, m, n$  は各次元の格子点数である。

### 2.5.14 spmvtest4

lis-(\$VERSION)/test ディレクトリにおいて

>spmvtest4 matrix\_filename\_list iter [block]

と入力すると, `matrix_filename_list` の示す行列データファイルリストから行列データを読み込み, 各行列とベクトル  $(1, \dots, 1)^T$  との積を実行可能な行列格納形式について  $iter$  で指定された回数実行し, FLOPS 値を算出する. 必要なら `block` で BSR, BSC 形式のブロックサイズを指定する。

### 2.5.15 spmvtest5

```
lis-($VERSION)/test ディレクトリにおいて  
>spmvtest5 matrix_filename matrix_type iter [block]  
と入力すると, matrix_filename の示す行列データファイルから行列データを読み込み, 行列とベクトル  
 $(1, \dots, 1)^T$  との積を行列格納形式 matrix_type について iter で指定された回数実行し, FLOPS 値を算出  
する. 必要なら block で BSR, BSC 形式のブロックサイズを指定する.
```

## 2.6 制限事項

現在のバージョンには以下の制限がある.

- 前処理

- Jacobi, SSOR 以外の前処理が選択され, かつ行列 A が CRS 形式でない場合, 前処理作成時に CRS 形式の行列 A が作成される.
- 線型方程式解法として BiCG 法が選択された場合, SA-AMG 前処理は使用できない.
- SA-AMG 前処理はマルチスレッド環境では使用できない.
- SAINV 前処理の前処理行列作成部分は逐次実行される.

- 4 倍精度演算

- 線型方程式解法のうち, Jacobi, Gauss-Seidel, SOR, IDR(s) 法では使用できない.
- 固有値解法のうち, CG, CR 法では使用できない.
- Hybrid 前処理での内部反復解法のうち, Jacobi, Gauss-Seidel, SOR 法では使用できない.
- I+S, SA-AMG 前処理では使用できない.

- 行列格納形式

- マルチプロセス環境において必要な配列を直接定義する場合は, CRS 形式で作成しなければならない. 目的の格納形式を使用するには, lis\_matrix\_convert を使用して CRS 形式から変換する.

### 3 基本操作

本節では、ライブラリの使用方法について述べる。プログラムでは以下の処理を行う必要がある。

- 初期化処理
- 行列の作成
- ベクトルの作成
- ソルバ（解法の情報を格納する構造体）の作成
- 行列、ベクトルへの値の代入
- 解法の設定
- 求解
- 終了処理

また、プログラムの先頭には以下の `include` 文を記述しておかなければならない。

- C        `#include "lis.h"`
- Fortran `#include "lispf.h"`

`lis.h` と `lispf.h` は\$(INSTALLDIR)/include に存在する。

### 3.1 初期化・終了処理

初期化、終了処理は以下のように記述する。初期化処理はプログラムの最初に、終了処理は最後に実行しなければならない。

C

```
1: #include "lis.h"
2: int main(int argc, char* argv[])
3: {
4:     lis_initialize(&argc, &argv);
5:     ...
6:     lis_finalize();
7: }
```

Fortran

```
1: #include "lisf.h"
2:      call lis_initialize(ierr)
3:      ...
4:      call lis_finalize(ierr)
```

#### 初期化処理

初期化処理を行うには関数

- C      `lis_initialize(int* argc, char** argv[])`
- Fortran subroutine `lis_initialize(integer ierr)`

を用いる。この関数は、MPI の初期化、コマンドライン引数の取得等の初期化処理を行う。

#### 終了処理

終了処理を行うには関数

- C      `int lis_finalize()`
- Fortran subroutine `lis_finalize(integer ierr)`

を用いる。

### 3.2 ベクトル操作

ベクトル  $v$  の次数を  $global\_n$  とする。ベクトル  $v$  を  $nprocs$  個のプロセスで行ブロック分割する場合の各部分ベクトルの行数を  $local\_n$  とする。 $global\_n$  が  $nprocs$  で割り切れる場合は  $local\_n = global\_n / nprocs$  となる。例えば、ベクトル  $v$  を (3.1) 式のように 2 プロセスで行ブロック分割する場合、 $global\_n$  と  $local\_n$  はそれぞれ 4 と 2 となる。

$$v = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \text{PE0} \\ \text{PE1} \end{array} \quad (3.1)$$

(3.1) 式のベクトル  $v$  を作成する場合、逐次、マルチスレッド環境ではベクトル  $v$  そのものを、マルチプロセス環境では各プロセスにプロセス数で行ブロック分割した部分ベクトルを作成する。

ベクトル  $v$  を作成するプログラムは以下のように記述する。ただし、マルチプロセス環境のプロセス数は 2 とする。

C (逐次、マルチスレッド環境) —————

```
1: int          i,n;
2: LIS_VECTOR   v;
3: n = 4;
4: lis_vector_create(0,&v);
5: lis_vector_set_size(v,0,n); /* or lis_vector_set_size(v,n,0); */
6:
7: for(i=0;i<n;i++)
8: {
9:     lis_vector_set_value(LIS_INS_VALUE,i,(double)i,v);
10: }
```

C (マルチプロセス環境) —————

```
1: int          i,n,is,ie;           /*or int i,ln,is,ie;           */
2: LIS_VECTOR   v;                 /*    ln = 2;                 */
3: n = 4;                         /*    lis_vector_set_size(v,ln,0); */
4: lis_vector_create(MPI_COMM_WORLD,&v); /*    */
5: lis_vector_set_size(v,0,n);      /*    lis_vector_set_size(v,ln,0); */
6: lis_vector_get_range(v,&is,&ie); /*    */
7: for(i=is;i<ie;i++)             /*    */
8: {
9:     lis_vector_set_value(LIS_INS_VALUE,i,(double)i,v);
10: }
```

Fortran (逐次、マルチスレッド環境) —————

```
1: integer      i,n
2: LIS_VECTOR   v
3: n = 4
4: call lis_vector_create(0,v,ier)
5: call lis_vector_set_size(v,0,n,ier)
6:
7: do i=1,n
8:     call lis_vector_set_value(LIS_INS_VALUE,i,DBLE(i),v,ier)
10: enddo
```

Fortran (マルチプロセス環境) —————

```
1: integer      i,n,is,ie
2: LIS_VECTOR   v
3: n = 4
4: call lis_vector_create(MPI_COMM_WORLD,v,ier)
5: call lis_vector_set_size(v,0,n,ier)
6: call lis_vector_get_range(v,is,ie,ier)
7: do i=is,ie-1
8:     call lis_vector_set_value(LIS_INS_VALUE,i,DBLE(i),v,ier);
9: enddo
```

## 変数宣言

第 2 行のように

```
LIS_VECTOR v;
```

と宣言する。

## ベクトルの作成

ベクトル  $v$  の作成には関数

- C      `int lis_vector_create(LIS_Comm comm, LIS_VECTOR *vec)`
- Fortran subroutine `lis_vector_create(LIS_Comm comm, LIS_VECTOR vec, integer ierr)`

を用いる。`comm` には MPI コミュニケータを指定する。逐次、マルチスレッド環境では `comm` の値は無視される。

## 次数の設定

次数の設定には関数

- C      `int lis_vector_set_size(LIS_VECTOR vec, int local_n, int global_n)`
- Fortran subroutine `lis_vector_set_size(LIS_VECTOR vec, integer local_n, integer global_n, integer ierr)`

を用いる。`local_n` か `global_n` のどちらか一方を与えなければならない。

逐次、マルチスレッド環境では `local_n` は `global_n` に等しい。したがって、`lis_vector_set_size(v,n,0)` と `lis_vector_set_size(v,0,n)` は、いずれも次数  $n$  のベクトルを作成する。

マルチプロセス環境においては、`lis_vector_set_size(v,n,0)` は各プロセス上に次数  $n$  の部分ベクトルを作成する。一方、`lis_vector_set_size(v,0,n)` は各プロセス  $p$  上に次数  $m_p$  の部分ベクトルを作成する。 $m_p$  はライブラリ側で決定される。

## 値の代入

ベクトル  $v$  の第  $i$  行に値を代入するには関数

- C      `int lis_vector_set_value(int flag, int i, LIS_SCALAR value, LIS_VECTOR v)`
- Fortran subroutine `lis_vector_set_value(int flag, int i, LIS_SCALAR value, LIS_VECTOR v, integer ierr)`

を用いる。マルチプロセス環境では、部分ベクトルの第  $i$  行ではなく、全体ベクトルの第  $i$  行を指定する。`flag` には

`LIS_INS_VALUE` 挿入:  $v(i) = value$

`LIS_ADD_VALUE` 加算代入:  $v(i) = v(i) + value$

のどちらかを指定する。

## ベクトルの複製

既存のベクトルと同じ情報を持つベクトルを作成するには関数

- C        int lis\_vector\_duplicate(LIS\_VECTOR vin, LIS\_VECTOR \*vout)
- Fortran subroutine lis\_vector\_duplicate(LIS\_VECTOR vin, LIS\_VECTOR vout, integer ierr)

を用いる。第1引数 LIS\_VECTOR vin は LIS\_MATRIX を指定することも可能である。この関数はベクトルの要素の値は複製しない。値も複製する場合は、この関数の後に

- C        int lis\_vector\_copy(LIS\_VECTOR vsrc, LIS\_VECTOR vdst)
- Fortran subroutine lis\_vector\_copy(LIS\_VECTOR vsrc, LIS\_VECTOR vdst, integer ierr)

を呼び出す。

### ベクトルの破棄

不要になったベクトルをメモリから破棄するには

- C        int lis\_vector\_destroy(LIS\_VECTOR v)
- Fortran subroutine lis\_vector\_destroy(LIS\_VECTOR vec, integer ierr)

を用いる。

## 3.3 行列操作

係数行列  $A$  の次数を  $global\_n \times global\_n$  とする。行列  $A$  を  $nprocs$  個のプロセスで行ブロック分割する場合の各ブロックの行数を  $local\_n$  とする。 $global\_n$  が  $nprocs$  で割り切れる場合は  $local\_n = global\_n / nprocs$  となる。例えば、行列  $A$  を (3.2) 式のように 2 個のプロセスで行ブロック分割する場合、 $global\_n$  と  $local\_n$  はそれぞれ 4 と 2 となる。

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ & 1 & 2 & 1 \\ & & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{matrix} PE0 \\ \\ PE1 \end{matrix} \quad (3.2)$$

目的の格納形式の行列を作成するには以下の 3 つの方法がある。

方法 1: ライブラリ関数を用いて目的の格納形式の配列を定義する場合

(3.2) 式の行列  $A$  を CRS 形式で作成する場合、逐次、マルチスレッド環境では行列  $A$  そのものを、マルチプロセス環境では各プロセスにプロセス数で行ブロック分割した部分行列を作成する。

行列  $A$  を CRS 形式で作成するプログラムは以下のように記述する。ただし、マルチプロセス環境のプロセス数は 2 とする。

C (逐次, マルチスレッド環境) —————

```
1: int          i,n;
2: LIS_MATRIX   A;
3: n = 4;
4: lis_matrix_create(0,&A);
5: lis_matrix_set_size(A,0,n); /* or lis_matrix_set_size(A,n,0); */
6: for(i=0;i<n;i++) {
7:     if( i>0 ) lis_matrix_set_value(LIS_INS_VALUE,i,i-1,1.0,A);
8:     if( i<n-1 ) lis_matrix_set_value(LIS_INS_VALUE,i,i+1,1.0,A);
9:     lis_matrix_set_value(LIS_INS_VALUE,i,i,2.0,A);
10: }
11: lis_matrix_set_type(A,LIS_MATRIX_CRS);
12: lis_matrix_assemble(A);
```

C (マルチプロセス環境) —————

```
1: int          i,n,gn,is,ie;
2: LIS_MATRIX   A;
3: gn = 4;                                /* or n=2 */
4: lis_matrix_create(MPI_COMM_WORLD,&A);
5: lis_matrix_set_size(A,0,gn);             /*      lis_matrix_set_size(A,n,0); */
6: lis_matrix_get_size(A,&n,&gn);
7: lis_matrix_get_range(A,&is,&ie);
8: for(i=is;i<ie;i++) {
9:     if( i>0 ) lis_matrix_set_value(LIS_INS_VALUE,i,i-1,1.0,A);
10:    if( i<gn-1 ) lis_matrix_set_value(LIS_INS_VALUE,i,i+1,1.0,A);
11:    lis_matrix_set_value(LIS_INS_VALUE,i,i,2.0,A);
12: }
13: lis_matrix_set_type(A,LIS_MATRIX_CRS);
14: lis_matrix_assemble(A);
```

Fortran (逐次, マルチスレッド環境) —————

```
1: integer      i,n
2: LIS_MATRIX   A
3: n = 4
4: call lis_matrix_create(0,A,ierr)
5: call lis_matrix_set_size(A,0,n,ierr)
6: do i=1,n
7:     if( i>1 ) call lis_matrix_set_value(LIS_INS_VALUE,i,i-1,1.0d0,A,ierr)
8:     if( i<n ) call lis_matrix_set_value(LIS_INS_VALUE,i,i+1,1.0d0,A,ierr)
9:     call lis_matrix_set_value(LIS_INS_VALUE,i,i,2.0d0,A,ierr)
10: enddo
11: call lis_matrix_set_type(A,LIS_MATRIX_CRS,ierr)
12: call lis_matrix_assemble(A,ierr)
```

### Fortran (マルチプロセス環境)

```
1: integer      i,n,gn,is,ie
2: LIS_MATRIX   A
3: gn = 4
4: call lis_matrix_create(MPI_COMM_WORLD,A,ierr)
5: call lis_matrix_set_size(A,0,gn,ierr)
6: call lis_matrix_get_size(A,n,gn,ierr)
7: call lis_matrix_get_range(A,is,ie,ierr)
8: do i=is,ie-1
9:     if( i>1 ) call lis_matrix_set_value(LIS_INS_VALUE,i,i-1,1.0d0,A,ierr)
10:    if( i<gn ) call lis_matrix_set_value(LIS_INS_VALUE,i,i+1,1.0d0,A,ierr)
11:    call lis_matrix_set_value(LIS_INS_VALUE,i,i,2.0d0,A,ierr)
12: enddo
13: call lis_matrix_set_type(A,LIS_MATRIX CRS,ierr)
14: call lis_matrix_assemble(A,ierr)
```

### 変数宣言

第2行のように

LIS\_MATRIX A;

と宣言する。

### 行列の作成

行列  $A$  の作成には関数

- C      int lis\_matrix\_create(LIS\_Comm comm, LIS\_MATRIX \*A)
- Fortran subroutine lis\_matrix\_create(LIS\_Comm comm, LIS\_MATRIX A, integer ierr)

を用いる。comm には MPI コミュニケータを指定する。逐次、マルチスレッド環境では、comm の値は無視される。

### 次数の設定

次数の設定には関数

- C      int lis\_matrix\_set\_size(LIS\_MATRIX A, int local\_n, int global\_n)
- Fortran subroutine lis\_matrix\_set\_size(LIS\_MATRIX A, integer local\_n, integer global\_n, integer ierr)

を用いる。 $local\_n$  か  $global\_n$  のどちらか一方を与えなければならない。

逐次、マルチスレッド環境では  $local\_n$  は  $global\_n$  に等しい。したがって、 $lis\_matrix\_set\_size(A,n,0)$  と  $lis\_matrix\_set\_size(A,0,n)$  は、いずれも次数  $n \times n$  の行列を作成する。

マルチプロセス環境においては、 $lis\_matrix\_set\_size(A,n,0)$  は各プロセス上に次数  $n \times N$  の部分行列を作成する。N は  $n$  の総和である。

一方、 $lis\_matrix\_set\_size(A,0,n)$  は各プロセス  $p$  上に次数  $m_p \times n$  の部分行列を作成する。 $m_p$  はライブラリ側で決定される。

### 値の代入

行列  $A$  の第  $i$  行第  $j$  列に値を代入するには関数

- C        `int lis_matrix_set_value(int flag, int i, int j, LIS_SCALAR value, LIS_MATRIX A)`
- Fortran subroutine `lis_matrix_set_value(integer flag, integer i, integer j, LIS_SCALAR value, LIS_MATRIX A, integer ierr)`

を用いる。マルチプロセス環境では、全体行列の第  $i$  行第  $j$  列を指定する。flag には

`LIS_INS_VALUE` 挿入:  $A(i, j) = value$

`LIS_ADD_VALUE` 加算代入:  $A(i, j) = A(i, j) + value$

のどちらかを指定する。

### 行列格納形式の設定

行列の格納形式を設定するには関数

- C        `int lis_matrix_set_type(LIS_MATRIX A, int matrix_type)`
- Fortran subroutine `lis_matrix_set_type(LIS_MATRIX A, int matrix_type, integer ierr)`

を用いる。行列作成時に  $A$  の `matrix_type` は `LIS_MATRIX_CRS` となっている。以下に対応する格納形式を示す。

格納形式		<code>matrix_type</code>
Compressed Row Storage	(CRS)	{ <code>LIS_MATRIX_CRS</code>  1}
Compressed Column Storage	(CCS)	{ <code>LIS_MATRIX_CCS</code>  2}
Modified Compressed Sparse Row	(MSR)	{ <code>LIS_MATRIX_MSR</code>  3}
Diagonal	(DIA)	{ <code>LIS_MATRIX_DIA</code>  4}
Ellpack-Itpack Generalized Diagonal	(ELL)	{ <code>LIS_MATRIX_ELL</code>  5}
Jagged Diagonal	(JDS)	{ <code>LIS_MATRIX_JDS</code>  6}
Block Sparse Row	(BSR)	{ <code>LIS_MATRIX_BSR</code>  7}
Block Sparse Column	(BSC)	{ <code>LIS_MATRIX_BSC</code>  8}
Variable Block Row	(VBR)	{ <code>LIS_MATRIX_VBR</code>  9}
Dense	(DNS)	{ <code>LIS_MATRIX_DNS</code>  10}
Coordinate	(COO)	{ <code>LIS_MATRIX_COO</code>  11}

### 行列の組み立て

行列の要素と格納形式を設定した後、関数

- C        `int lis_matrix_assemble(LIS_MATRIX A)`
- Fortran subroutine `lis_matrix_assemble(LIS_MATRIX A, integer ierr)`

を呼び出す。`lis_matrix_assemble` は `lis_matrix_set_type` で指定された格納形式に組み立てられる。

### 行列の破棄

不要になった行列をメモリから破棄するには

- C        int lis\_matrix\_destroy(LIS\_MATRIX A)
- Fortran subroutine lis\_matrix\_destroy(LIS\_MATRIX A, integer ierr)

を用いる。

### 方法 2: 目的の格納形式の配列を直接定義する場合

(3.2) 式の行列  $A$  を CRS 形式で作成する場合、逐次、マルチスレッド環境では行列  $A$  そのものを、マルチプロセス環境では各プロセスにプロセス数で行ブロック分割した部分行列を作成する。

行列  $A$  を CRS 形式で作成するプログラムは以下のように記述する。ただし、マルチプロセス環境のプロセス数は 2 とする。

C (逐次、マルチスレッド環境) —————

```

1: int          i,k,n,nnz;
2: int          *ptr,*index;
3: LIS_SCALAR   *value;
4: LIS_MATRIX   A;
5: n = 4; nnz = 10; k = 0;
6: lis_matrix_malloc_crs(n,nnz,&ptr,&index,&value);
7: lis_matrix_create(0,&A);
8: lis_matrix_set_size(A,0,n); /* or lis_matrix_set_size(A,n,0); */
9:
10: for(i=0;i<n;i++)
11: {
12:     if( i>0 ) {index[k] = i-1; value[k] = 1; k++;}
13:     index[k] = i; value[k] = 2; k++;
14:     if( i<n-1 ) {index[k] = i+1; value[k] = 1; k++;}
15:     ptr[i+1] = k;
16: }
17: ptr[0] = 0;
18: lis_matrix_set_crs(nnz,ptr,index,value,A);
19: lis_matrix_assemble(A);

```

### C (マルチプロセス環境) —————

```
1: int          i,k,n,nnz,is,ie;
2: int          *ptr,*index;
3: LIS_SCALAR   *value;
4: LIS_MATRIX   A;
5: n = 2; nnz = 5; k = 0;
6: lis_matrix_malloc_crs(n,nnz,&ptr,&index,&value);
7: lis_matrix_create(MPI_COMM_WORLD,&A);
8: lis_matrix_set_size(A,n,0);
9: lis_matrix_get_range(A,&is,&ie);
10: for(i=is;i<ie;i++)
11: {
12:     if( i>0 ) {index[k] = i-1; value[k] = 1; k++;}
13:     index[k] = i; value[k] = 2; k++;
14:     if( i<n-1 ) {index[k] = i+1; value[k] = 1; k++;}
15:     ptr[i-is+1] = k;
16: }
17: ptr[0] = 0;
18: lis_matrix_set_crs(nnz,ptr,index,value,A);
19: lis_matrix_assemble(A);
```

### 配列の関連付け

CRS 形式の配列をライブラリが扱えるよう行列  $A$  に関連付けるには、関数

- C      `int lis_matrix_set_crs(int nnz, int row[], int index[], LIS_SCALAR value[], LIS_MATRIX A)`
- Fortran subroutine `lis_matrix_set_crs(integer nnz, integer row(), integer index(), LIS_SCALAR value(), LIS_MATRIX A, integer ierr)`

を用いる。その他の格納形式については第 5 節を参照せよ。

### 方法 3: 外部ファイルから行列、ベクトルデータを読み込む場合

外部ファイルから (3.2) 式の行列  $A$  を CRS 形式で読み込む場合のプログラムは以下のように記述する。

### C (逐次、マルチスレッド、マルチプロセス環境) —————

```
1: LIS_MATRIX   A;
3: lis_matrix_create(LIS_COMM_WORLD,&A);
6: lis_matrix_set_type(A,LIS_MATRIX_CRS);
7: lis_input_matrix(A,"matvec mtx");
```

### Fortran (逐次、マルチスレッド、マルチプロセス環境) —————

```
1: LIS_MATRIX   A
3: call lis_matrix_create(LIS_COMM_WORLD,A,ierr)
6: call lis_matrix_set_type(A,LIS_MATRIX_CRS,ierr)
7: call lis_input_matrix(A,'matvec mtx',ierr)
```

Matrix Market 形式による外部ファイル `matvec mtx` の記述例を以下に示す。

```
%%MatrixMarket matrix coordinate real general
4 4 10 1 0
1 2 1.0e+00
```

```

1 1 2.0e+00
2 3 1.0e+00
2 1 1.0e+00
2 2 2.0e+00
3 4 1.0e+00
3 2 1.0e+00
3 3 2.0e+00
4 4 2.0e+00
4 3 1.0e+00

```

外部ファイルから (3.2) 式の行列  $A$  を CRS 形式で、また (3.1) 式のベクトル  $b$  を読み込む場合のプログラムは以下のように記述する。

#### C (逐次, マルチスレッド, マルチプロセス環境)

```

1: LIS_MATRIX      A;
2: LIS_VECTOR      b,x;
3: lis_matrix_create(LIS_COMM_WORLD,&A);
4: lis_vector_create(LIS_COMM_WORLD,&b);
5: lis_vector_create(LIS_COMM_WORLD,&x);
6: lis_matrix_set_type(A,LIS_MATRIX_CRS);
7: lis_input(A,b,x,"matvec mtx");

```

#### Fortran (逐次, マルチスレッド, マルチプロセス環境)

```

1: LIS_MATRIX      A
2: LIS_VECTOR      b,x
3: call lis_matrix_create(LIS_COMM_WORLD,A,ierr)
4: call lis_vector_create(LIS_COMM_WORLD,b,ierr)
5: call lis_vector_create(LIS_COMM_WORLD,x,ierr)
6: call lis_matrix_set_type(A,LIS_MATRIX_CRS,ierr)
7: call lis_input(A,b,x,'matvec mtx',ierr)

```

拡張 Matrix Market 形式による外部ファイル matvec.mtx の記述例を以下に示す (付録 A を参照)。

```

%%MatrixMarket matrix coordinate real general
4 4 10 1 0
1 2 1.0e+00
1 1 2.0e+00
2 3 1.0e+00
2 1 1.0e+00
2 2 2.0e+00
3 4 1.0e+00
3 2 1.0e+00
3 3 2.0e+00
4 4 2.0e+00
4 3 1.0e+00
1 0.0e+00
2 1.0e+00
3 2.0e+00
4 3.0e+00

```

#### 外部ファイルからの読み込み

外部ファイルから行列  $A$  のデータを読み込むには、関数

- C      int lis\_input\_matrix(LIS\_MATRIX A, char \*filename)

- Fortran subroutine lis\_input\_matrix(LIS\_MATRIX A,  
character filename, integer ierr)

を用いる. filename にはファイルパスを指定する. 対応するファイル形式は以下の通りである (ファイル形式については付録 A を参照).

- Matrix Market 形式
- Harwell-Boeing 形式

外部ファイルから行列 A とベクトル b, x のデータを読み込むには、関数

- C        int lis\_input(LIS\_MATRIX A, LIS\_VECTOR b, LIS\_VECTOR x, char \*filename)
- Fortran subroutine lis\_input(LIS\_MATRIX A, LIS\_VECTOR b, LIS\_VECTOR x,  
character filename, integer ierr)

を用いる. filename にはファイルパスを指定する. 対応するファイル形式は以下の通りである (ファイル形式については付録 A を参照).

- 拡張 Matrix Market 形式 (ベクトルデータに対応)
- Harwell-Boeing 形式

### 3.4 線型方程式の求解

線型方程式  $Ax = b$  を指定された解法で解くプログラムは以下のように記述する.

— C (逐次, マルチスレッド, マルチプロセス環境) —

```

1: LIS_MATRIX A;
2: LIS_VECTOR b,x;
3: LIS_SOLVER solver;
4:
5: /* 行列とベクトルの作成 */
6:
7: lis_solver_create(&solver);
8: lis_solver_set_option("-i bicg -p none",solver);
9: lis_solver_set_option("-tol 1.0e-12",solver);
10: lis_solve(A,b,x,solver);

```

— Fortran (逐次, マルチスレッド, マルチプロセス環境) —

```

1: LIS_MATRIX A
2: LIS_VECTOR b,x
3: LIS_SOLVER solver
4:
5: /* 行列とベクトルの作成 */
6:
7: call lis_solver_create(solver,ierr)
8: call lis_solver_set_option('i bicg -p none',solver,ierr)
9: call lis_solver_set_option('tol 1.0e-12',solver,ierr)
10: call lis_solve(A,b,x,solver,ierr)

```

ソルバの作成

ソルバ (線型方程式解法の情報を格納する構造体) を作成するには関数

- C      `int lis_solver_create(LIS_SOLVER *solver)`
- Fortran subroutine `lis_solver_create(LIS_SOLVER solver, integer ierr)`

を用いる。

#### オプションの設定

線型方程式解法をソルバに設定するには関数

- C      `int lis_solver_set_option(char *text, LIS_SOLVER solver)`
- Fortran subroutine `lis_solver_set_option(character text, LIS_SOLVER solver, integer ierr)`

または

- C      `int lis_solver_set_optionC(LIS_SOLVER solver)`
- Fortran subroutine `lis_solver_set_optionC(LIS_SOLVER solver, integer ierr)`

を用いる。`lis_solver_set_optionC` はユーザプログラム実行時にコマンドラインで指定されたオプションをソルバに設定する関数である。

以下に指定可能なコマンドラインオプションを示す。-i {cg|1} は -i cg または -i 1 を意味する。  
-maxiter [1000] は -maxiter のデフォルト値が 1000 であることを意味する。

線型方程式解法の指定 デフォルト: -i bicg

線型方程式解法	オプション	補助オプション
CG	-i {cg 1}	
BiCG	-i {bicg 2}	
CGS	-i {cgs 3}	
BiCGSTAB	-i {bicgstab 4}	
BiCGSTAB(l)	-i {bicgstabl 5} -ell [2]	次数 $l$
GPBiCG	-i {gpbicg 6}	
TFQMR	-i {tfqmr 7}	
Orthomin(m)	-i {orthomin 8}	-restart [40] リスタート値 $m$
GMRES(m)	-i {gmres 9}	-restart [40] リスタート値 $m$
Jacobi	-i {jacobi 10}	
Gauss-Seidel	-i {gs 11}	
SOR	-i {sor 12}	-omega [1.9] 緩和係数 $\omega$ ( $0 < \omega < 2$ )
BiCGSafe	-i {bicgsafe 13}	
CR	-i {cr 14}	
BiCR	-i {bicr 15}	
CRS	-i {crs 16}	
BiCRSTAB	-i {bicrstab 17}	
GPBiCR	-i {gpbicr 18}	
BiCRSafe	-i {bicrsafe 19}	
FGMRES(m)	-i {fgmres 20}	-restart [40] リスタート値 $m$
IDR(s)	-i {idrs 21}	-irestart [2] リスタート値 $s$
MINRES	-i {minres 22}	

前処理の指定 デフォルト: -p none

前処理	オプション	補助オプション
なし	-p {none 0}	
Jacobi	-p {jacobi 1}	
ILU(k)	-p {ilu 2}      -ilu_fill [0]	フィルインレベル $k$
SSOR	-p {ssor 3}      -ssor_w [1.0]	緩和係数 $\omega$ ( $0 < \omega < 2$ )
Hybrid	-p {hybrid 4}      -hybrid_i [sor] -hybrid_maxiter [25] -hybrid_tol [1.0e-3] -hybrid_w [1.5] -hybrid_ell [2] -hybrid_restart [40]	線型方程式解法 最大反復回数 収束判定基準 SOR の緩和係数 $\omega$ ( $0 < \omega < 2$ ) BiCGSTAB( $l$ ) の次数 $l$ GMRES(m), Orthomin(m) の リストアート値 $m$
I+S	-p {is 5}      -is_alpha [1.0] -is_m [3]	$I + \alpha S^{(m)}$ 型前処理のパラメータ $\alpha$ $I + \alpha S^{(m)}$ 型前処理のパラメータ $m$
SAINV	-p {sainv 6}	ドロップ基準
SA-AMG	-p {saamg 7}      -saamg_unsym [false] -saamg_theta [0.05 0.12]	非対称版の選択 (行列構造は対称とする) ドロップ基準 $a_{ij}^2 \leq \theta^2  a_{ii}   a_{jj} $ (対称 非対称)
Crout ILU	-p {iluc 8}      -iluc_drop [0.05] -iluc_rate [5.0]	ドロップ基準 最大フィルイン数の倍率
ILUT	-p {ilut 9}      -ilut_drop [0.05] -ilut_rate [5.0]	ドロップ基準 最大フィルイン数の倍率
Additive Schwarz	-adds true      -adds_iter [1]	繰り返し回数

## その他のオプション

オプション	
-maxiter [1000]	最大反復回数
-tol [1.0e-12]	収束判定基準
-print [0]	残差の画面表示 -print {none 0} 何もしない -print {mem 1} 収束履歴をメモリに保存する -print {out 2} 収束履歴を画面に表示する -print {all 3} 収束履歴をメモリに保存し画面に表示する
-scale [0]	スケーリングの選択. 結果は元の行列, ベクトルに上書きされる -scale {none 0} スケーリングなし -scale {jacobi 1} Jacobi スケーリング $D^{-1}Ax = D^{-1}b$ ( $D$ は $A = (a_{ij})$ の対角部分) -scale {symm_diag 2} 対角スケーリング $D^{-1/2}AD^{-1/2}x = D^{-1/2}b$ ( $D^{-1/2}$ は対角要素の値が $1/\sqrt{a_{ii}}$ である対角行列)
-initx_zeros [true]	初期ベクトル $x_0$ の振舞い -initx_zeros {false 0} 与えられた値を使用 -initx_zeros {true 1} すべての要素の値を 0 にする
-omp_num_threads [t]	実行スレッド数 ( $t$ は最大スレッド数)
-storage [0]	行列格納形式
-storage_block [2]	BSR, BSC 形式のブロックサイズ

演算精度の指定 デフォルト: -f double		
精度	オプション	補助オプション
倍精度	-f {double 0}	
4 倍精度	-f {quad 1}	

### 求解

線型方程式  $Ax = b$  を解くには, 関数

- C      `int lis_solve(LIS_MATRIX A, LIS_VECTOR b, LIS_VECTOR x, LIS_SOLVER solver)`
- Fortran subroutine `lis_solve(LIS_MATRIX A, LIS_VECTOR b, LIS_VECTOR x, LIS_SOLVER solver, integer ierr)`

を用いる。

### 3.5 固有値問題の求解

固有値問題  $Ax = \lambda x$  を指定の解法で解くプログラムは以下のように記述する.

### C (逐次, マルチスレッド, マルチプロセス環境)

```
1: LIS_MATRIX A;
2: LIS_VECTOR x;
3: LIS_REAL evalue;
4: LIS_ESOLVER esolver;
5:
6: /* 行列とベクトルの作成 */
7:
8: lis_esolver_create(&esolver);
9: lis_esolver_set_option("-e ii -i bicg -p none",esolver);
10: lis_esolver_set_option("-etol 1.0e-12 -tol 1.0e-12",esolver);
11: lis_esolve(A,x,evalue,esolver);
```

### Fortran (逐次, マルチスレッド, マルチプロセス環境)

```
1: LIS_MATRIX A
2: LIS_VECTOR x
3: LIS_REAL evalue
4: LIS_ESOLVER esolver
5:
6: /* 行列とベクトルの作成 */
7:
8: call lis_esolver_create(esolver,ierr)
9: call lis_esolver_set_option(' -e ii -i bicg -p none',esolver,ierr)
10: call lis_esolver_set_option(' -etol 1.0e-12 -tol 1.0e-12',esolver,ierr)
11: call lis_esolve(A,x,evalue,esolver,ierr)
```

## ソルバの作成

ソルバ (固有値解法の情報を格納する構造体) を作成するには関数

- C      int lis\_esolver\_create(LIS\_ESOLVER \*esolver)
- Fortran subroutine lis\_esolver\_create(LIS\_ESOLVER esolver, integer ierr)

を用いる。

## オプションの設定

固有値解法をソルバに設定するには関数

- C      int lis\_esolver\_set\_option(char \*text, LIS\_ESOLVER esolver)
- Fortran subroutine lis\_esolver\_set\_option(character text, LIS\_ESOLVER esolver, integer ierr)

または

- C      int lis\_esolver\_set\_optionC(LIS\_ESOLVER esolver)
- Fortran subroutine lis\_esolver\_set\_optionC(LIS\_ESOLVER esolver, integer ierr)

を用いる。lis\_esolver\_set\_optionC はユーザプログラム実行時にコマンドラインで指定されたオプションをソルバに設定する関数である。

## オプションの設定

固有値解法をソルバに設定するには関数

- C        int lis\_esolver\_set\_option(char \*text, LIS\_ESOLVER esolver)
- Fortran subroutine lis\_esolver\_set\_option(character text, LIS\_ESOLVER esolver, integer ierr)

または

- C        int lis\_esolver\_set\_optionC(LIS\_ESOLVER esolver)
- Fortran subroutine lis\_esolver\_set\_optionC(LIS\_ESOLVER esolver, integer ierr)

を用いる。lis\_esolver\_set\_optionC はユーザプログラム実行時にコマンドラインで指定されたオプションをソルバに設定する関数である。

以下に指定可能なコマンドラインオプションを示す。-e {pi|1} は -e pi または -e 1 を意味する。  
-emaxiter [1000] は -emaxiter のデフォルト値が 1000 であることを意味する。

固有値解法の指定 デフォルト: -e pi

固有値解法	オプション	補助オプション
Power Iteration	-e {pi 1}	
Inverse Iteration	-e {ii 2}	-i [bicg] 線型方程式解法
Approximate Inverse Iteration	-e {aii 3}	
Rayleigh Quotient Iteration	-e {rqi 4}	-i [bicg] 線型方程式解法
Subspace Iteration	-e {si 5}	-ss [2] 部分空間の大きさ -m [0] モード番号
Lanczos Iteration	-e {li 6}	-ss [2] 部分空間の大きさ -m [0] モード番号
CG	-e {cg 7}	
CR	-e {cr 8}	

前処理の指定 デフォルト: -p ilu

前処理	オプション	補助オプション
なし	-p {none 0}	
Jacobi	-p {jacobi 1}	
ILU(k)	-p {ilu 2}      -ilu_fill [0]	フィルインレベル $k$
SSOR	-p {ssor 3}      -ssor_w [1.0]	緩和係数 $\omega$ ( $0 < \omega < 2$ )
Hybrid	-p {hybrid 4}      -hybrid_i [sor] -hybrid_maxiter [25] -hybrid_tol [1.0e-3] -hybrid_w [1.5] -hybrid_ell [2] -hybrid_restart [40]	線型方程式解法 最大反復回数 収束判定基準 SOR の緩和係数 $\omega$ ( $0 < \omega < 2$ ) BiCGSTAB(l) の次数 $l$ GMRES(m), Orthomin(m) の リストアート値 $m$
I+S	-p {is 5}      -is_alpha [1.0] -is_m [3]	$I + \alpha S^{(m)}$ 型前処理のパラメータ $\alpha$ $I + \alpha S^{(m)}$ 型前処理のパラメータ $m$
SAINV	-p {sainv 6}	ドロップ基準
SA-AMG	-p {saamg 7}      -saamg_unsym [false] -saamg_theta [0.05 0.12]	非対称版の選択 (行列構造は対称とする) ドロップ基準 $a_{ij}^2 \leq \theta^2  a_{ii}   a_{jj} $ (対称 非対称)
crout ILU	-p {iluc 8}      -iluc_drop [0.05] -iluc_rate [5.0]	ドロップ基準 最大フィルイン数の倍率
ILUT	-p {ilut 9}      -ilut_drop [0.05] -ilut_rate [5.0]	ドロップ基準 最大フィルイン数の倍率
Additive Schwarz	-adds true      -adds_iter [1]	繰り返し回数

## その他のオプション

---

オプション	
-emaxiter [1000]	最大反復回数
-etol [1.0e-12]	収束判定基準
-eprint [0]	残差の画面表示 -eprint {none 0} 何もない -eprint {mem 1} 収束履歴をメモリに保存する -eprint {out 2} 収束履歴を画面に表示する -eprint {all 3} 収束履歴をメモリに保存し画面に表示する
-ie [ii]	Lanczos Iteration, Subspace Iteration の内部で使用する固有値解法の指定 -ie {pi 1} Power Iteration (Subspace Iteration のみ) -ie {ii 2} Inverse Iteration -ie {aii 3} Approximate Inverse Iteration -ie {rqi 4} Rayleigh Quotient Iteration
-shift [0.0]	固有値のシフト量
-initx_ones [true]	初期ベクトル $x_0$ の振舞い -initx_ones {false 0} 与えられた値を使用 -initx_ones {true 1} すべての要素の値を 1 にする
-omp_num_threads [t]	実行スレッド数 t は最大スレッド数
-estorage [0]	行列格納形式
-estorage_block [2]	BSR, BSC 形式のブロックサイズ

演算精度の指定 デフォルト: -ef double

精度	オプション	補助オプション
倍精度	-ef {double 0}	
4 倍精度	-ef {quad 1}	

## 求解

固有値問題  $Ax = \lambda x$  を解くには関数

- C      `int lis_esolve(LIS_MATRIX A, LIS_VECTOR x,  
LIS_REAL eval, LIS_ESOLVER esolver)`
- Fortran subroutine `lis_esolve(LIS_MATRIX A, LIS_VECTOR x,  
LIS_ESOLVER esolver, integer ierr)`

を用いる。

## 3.6 サンプルプログラム

線型方程式  $Ax = b$  を指定された解法で解き、その解を表示するプログラムを以下に示す。  
行列  $A$  は次数 12 の 3 重対角行列

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & & & & \\ -1 & 2 & -1 & & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & & \\ & & -1 & 2 & -1 & \\ & & & -1 & 2 & \\ & & & & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

である。右辺ベクトル  $b$  は解  $x$  がすべて 1 となるように設定している。

このプログラムは `lis-($VERSION)/test` ディレクトリにある。

テストプログラム: test4.c

```
1: #include <stdio.h>
2: #include "lis.h"
3: main(int argc, char *argv[])
4: {
5:     int i,n,gn,is,ie,iter;
6:     LIS_MATRIX A;
7:     LIS_VECTOR b,x,u;
8:     LIS_SOLVER solver;
9:     n = 12;
10:    lis_initialize(&argc,&argv);
11:    lis_matrix_create(LIS_COMM_WORLD,&A);
12:    lis_matrix_set_size(A,0,n);
13:    lis_matrix_get_size(A,&n,&gn)
14:    lis_matrix_get_range(A,&is,&ie)
15:    for(i=is;i<ie;i++)
16:    {
17:        if( i>0 ) lis_matrix_set_value(LIS_INS_VALUE,i,i-1,-1.0,A);
18:        if( i<gn-1 ) lis_matrix_set_value(LIS_INS_VALUE,i,i+1,-1.0,A);
19:        lis_matrix_set_value(LIS_INS_VALUE,i,i,2.0,A);
20:    }
21:    lis_matrix_set_type(A,LIS_MATRIX_CRS);
22:    lis_matrix_assemble(A);
23:
24:    lis_vector_duplicate(A,&u);
25:    lis_vector_duplicate(A,&b);
26:    lis_vector_duplicate(A,&x);
27:    lis_vector_set_all(1.0,u);
28:    lis_matvec(A,u,b);
29:
30:    lis_solver_create(&solver);
31:    lis_solver_set_optionC(solver);
32:    lis_solve(A,b,x,solver);
33:    lis_solver_get_iters(solver,&iter);
34:    printf("iter = %d\n",iter);
35:    lis_vector_print(x);
36:    lis_matrix_destroy(A);
37:    lis_vector_destroy(u);
38:    lis_vector_destroy(b);
39:    lis_vector_destroy(x);
40:    lis_solver_destroy(solver);
41:    lis_finalize();
42:    return 0;
43: }
```

— テストプログラム: test4f.F —

```
1:      implicit none
2:
3:#include "lisf.h"
4:
5:      integer          i,n,gn,is,ie,iter,ierr
6:      LIS_MATRIX       A
7:      LIS_VECTOR       b,x,u
8:      LIS_SOLVER       solver
9:      n = 12
10:     call lis_initialize(ierr)
11:     call lis_matrix_create(LIS_COMM_WORLD,A,ierr)
12:     call lis_matrix_set_size(A,0,n,ierr)
13:     call lis_matrix_get_size(A,n,gn,ierr)
14:     call lis_matrix_get_range(A,is,ie,ierr)
15:     do i=is,ie-1
16:        if( i>1 ) call lis_matrix_set_value(LIS_INS_VALUE,i,i-1,-1.0d0,
17: .                           A,ierr)
18: .        if( i<gn ) call lis_matrix_set_value(LIS_INS_VALUE,i,i+1,-1.0d0,
19: .                           A,ierr)
20: .        call lis_matrix_set_value(LIS_INS_VALUE,i,i,2.0d0,A,ierr)
21:     enddo
22:     call lis_matrix_set_type(A,LIS_MATRIX_CRS,ierr)
23:     call lis_matrix_assemble(A,ierr)
24:
25:     call lis_vector_duplicate(A,u,ierr)
26:     call lis_vector_duplicate(A,b,ierr)
27:     call lis_vector_duplicate(A,x,ierr)
28:     call lis_vector_set_all(1.0d0,u,ierr)
29:     call lis_matvec(A,u,b,ierr)
30:
31:     call lis_solver_create(solver,ierr)
32:     call lis_solver_set_optionC(solver,ierr)
33:     call lis_solve(A,b,x,solver,ierr)
34:     call lis_solver_get_iters(solver,iter,ierr)
35:     write(*,*) 'iter = ',iter
36:     call lis_vector_print(x,ierr)
37:     call lis_matrix_destroy(A,ierr)
38:     call lis_vector_destroy(b,ierr)
39:     call lis_vector_destroy(x,ierr)
40:     call lis_vector_destroy(u,ierr)
41:     call lis_solver_destroy(solver,ierr)
42:     call lis_finalize(ierr)
43:
44:     stop
45:   end
```

### 3.7 コンパイル・リンク

test4.c のユーザプログラムをコンパイル、リンクする方法について述べる。lis-(\$VERSION)/test ディレクトリにあるテストプログラム test4.c を SGI Altix 3700 上の Intel C/C++ Compiler 8.1 (icc), Intel Fortran Compiler 8.1 (ifort) でコンパイルする場合の例を以下に示す。SA-AMG 前処理には Fortran90 で記述されたコードが含まれるため、SA-AMG 前処理を使用する場合には Fortran90 コンパイラでリンクしなければならない。また、マルチプロセス環境では USE\_MPI マクロを指定しなければならない。

#### 逐次環境

```
コンパイル  
>icc -c -I$(INSTALLDIR)/include test4.c  
リンク  
>icc -o test4 test4.o -llis  
リンク (--enable-saamg)  
>ifort -nofor_main -o test4 test4.o -llis
```

#### マルチスレッド環境

```
コンパイル  
>icc -c -openmp -I$(INSTALLDIR)/include test4.c  
リンク  
>icc -openmp -o test4 test4.o -llis  
リンク (--enable-saamg)  
>ifort -nofor_main -openmp -o test4 test4.o -llis
```

#### マルチプロセス環境

```
コンパイル  
>icc -c -DUSE_MPI -I$(INSTALLDIR)/include test4.c  
リンク  
>icc -o test4 test4.o -llis -lmpi  
リンク (--enable-saamg)  
>ifort -nofor_main -o test4 test4.o -llis -lmpi
```

#### マルチスレッド・マルチプロセス環境

```
コンパイル  
>icc -c -openmp -DUSE_MPI -I$(INSTALLDIR)/include test4.c  
リンク  
>icc -openmp -o test4 test4.o -llis -lmpi  
リンク (--enable-saamg)  
>ifort -nofor_main -openmp -o test4 test4.o -llis -lmpi
```

次に, test4f.F のユーザプログラムをコンパイル, リンクする方法について述べる. lis-(\$VERSION)/test ディレクトリにあるテストプログラム test4f.F を SGI Altix 3700 上の Intel Fortran Compiler 8.1 (ifort) でコンパイルする場合の例を以下に示す. Fortran のユーザプログラムには#include 文が用いられているため, プリプロセッサを使用するようコンパイラオプションを指定しなければならない. ifort の場合のオプションは-fpp である.

逐次環境

```
コンパイル  
>ifort -c -fpp -I$(INSTALLDIR)/include test4f.F  
リンク  
>ifort -o test4 test4.o -llis
```

マルチスレッド環境

```
コンパイル  
>ifort -c -fpp -openmp -I$(INSTALLDIR)/include test4f.F  
リンク  
>ifort -openmp -o test4 test4.o -llis
```

マルチプロセス環境

```
コンパイル  
>ifort -c -fpp -DUSE_MPI -I$(INSTALLDIR)/include test4f.F  
リンク  
>ifort -o test4 test4.o -llis -lmpi
```

マルチスレッド・マルチプロセス環境

```
コンパイル  
>ifort -c -fpp -openmp -DUSE_MPI -I$(INSTALLDIR)/include test4f.F  
リンク  
>ifort -openmp -o test4 test4.o -llis -lmpi
```

### 3.8 実行

lis-(\$VERSION)/test ディレクトリにあるテストプログラム test4 または test4f を SGI Altix 3700 上のそれぞれの環境で

逐次環境

```
>./test4 -i bicgstab
```

マルチスレッド環境

```
>env OMP_NUM_THREADS=2 ./test4 -i bicgstab
```

マルチプロセス環境

```
>mpirun -np 2 ./test4 -i bicgstab
```

マルチスレッド・マルチプロセス環境

```
>mpirun -np 2 env OMP_NUM_THREADS=2 ./test4 -i bicgstab
```

と入力して実行すると、以下のように表示される。

```
initial vector x = 0
precision : double
solver     : BiCGSTAB 4
precon     : none
storage    : CRS
lis_solve : normal end

iter = 6
  0  1.000000e-00
  1  1.000000e+00
  2  1.000000e-00
  3  1.000000e+00
  4  1.000000e-00
  5  1.000000e+00
  6  1.000000e+00
  7  1.000000e-00
  8  1.000000e+00
  9  1.000000e-00
 10  1.000000e+00
 11  1.000000e-00
```

## 4 4 倍精度演算

反復法の計算では、丸め誤差の影響によって収束が停滞することがある。本ライブラリでは、倍精度浮動小数点数を 2 個用いた”double-double”[18, 19] 型の 4 倍精度演算を用いることにより、収束を改善することが可能である。double-double 型演算では、浮動小数  $a$  を  $a = a.hi + a.lo$ ,  $\frac{1}{2}\text{ulp}(a.hi) \geq |a.lo|$  (上位  $a.hi$  と下位  $a.lo$  は倍精度浮動小数) により定義し、Dekker[20] と Knuth[21] のアルゴリズムに基づいて倍精度の四則演算の組み合わせにより 4 倍精度演算を実現している。double-double 型の演算は一般に Fortran の 4 倍精度演算より高速である [22] が、Fortran の表現形式 [23] では仮数部が 112 ビットであるのに対して、倍精度浮動小数を 2 個使用しているため、仮数部が 104 ビットとなり、8 ビット少ない。また、指数部は倍精度浮動小数と同じ 11 ビットである。

本ライブラリでは、入力として与えられる行列、ベクトル、及び出力の解は倍精度としている。ユーザプログラムは 4 倍精度変数を直接扱うことではなく、オプションとして 4 倍精度演算を使用するかどうかを指定するだけでよい。なお、Intel 系のアーキテクチャに対しては Streaming SIMD Extensions (SSE) 命令、IBM 系のアーキテクチャに対しては Fused Multiply-Add (FMA) 命令を用いて高速化を行っている [24]。




図 2: double-double 精度のビット数

### 4.1 4 倍精度演算の使用

Toepliz 行列

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & & & \\ 0 & 2 & 1 & & \\ \gamma & 0 & 2 & 1 & \\ \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & \gamma & 0 & 2 & 1 \\ & & \gamma & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

に対する線型方程式  $Ax = b$  を指定された解法で解き、解を表示するテストプログラムが `test5.c` である。右辺ベクトル  $b$  は解  $x$  がすべて 1 となるように設定している。 $n$  は行列  $A$  の次数である。`test5` において、

### 倍精度の場合

```
>./test5 200 2.0 -f double
```

または

```
>./test5 200 2.0
```

と入力して実行すると、以下の結果が得られる。

```
n = 200, gamma = 2.000000
initial vector x = 0
precision : double
solver     : BiCG 2
precon     : none
storage    : CRS
lis_solve : LIS_MAXITER(code=4)

BiCG: number of iterations      = 1001 (double = 1001, quad = 0)
BiCG: elapsed time            = 2.044368e-02 sec.
BiCG: preconditioner          = 4.768372e-06 sec.
BiCG: matrix creation         = 4.768372e-06 sec.
BiCG: linear solver           = 2.043891e-02 sec.
BiCG: relative residual 2-norm = 8.917591e+01
```

### 4 倍精度の場合

```
>./test5 200 2.0 -f quad
```

と入力して実行すると、以下の結果が得られる。

```
n = 200, gamma = 2.000000
initial vector x = 0
precision : quad
solver     : BiCG 2
precon     : none
storage    : CRS
lis_solve : normal end

BiCG: number of iterations      = 230 (double = 230, quad = 0)
BiCG: elapsed time            = 2.267408e-02 sec.
BiCG: preconditioner          = 4.549026e-04 sec.
BiCG: matrix creation         = 5.006790e-06 sec.
BiCG: linear solver           = 2.221918e-02 sec.
BiCG: relative residual 2-norm = 6.499145e-11
```

## 5 行列格納形式

本節では、ライブラリで使用できる行列の格納形式について述べる。行列の行(列)番号は0から始まるものとする。次数  $n \times n$  の行列  $A = (a_{ij})$  の非零要素数を  $nnz$  とする。

### 5.1 Compressed Row Storage (CRS)

CRS 形式では、データを 3 つの配列 (`ptr`, `index`, `value`) に格納する。

- 長さ  $nnz$  の倍精度配列 `value` は、行列  $A$  の非零要素の値を行方向に沿って格納する。
- 長さ  $nnz$  の整数配列 `index` は、配列 `value` に格納された非零要素の列番号を格納する。
- 長さ  $n + 1$  の整数配列 `ptr` は、配列 `value` と `index` の各行の開始位置を格納する。

#### 5.1.1 行列の作り方 (逐次、マルチスレッド環境)

行列  $A$  の CRS 形式での格納方法を図 3 に示す。この行列を CRS 形式で作成する場合、プログラムは以下のように記述する。




図 3: CRS 形式のデータ構造 (逐次、マルチスレッド環境)

#### 逐次、マルチスレッド環境

```

1: int          n,nnz;
2: int          *ptr,*index;
3: LIS_SCALAR   *value;
4: LIS_MATRIX   A;
5: n = 4; nnz = 8;
6: ptr  = (int *)malloc( (n+1)*sizeof(int) );
7: index = (int *)malloc( nnz*sizeof(int) );
8: value = (LIS_SCALAR *)malloc( nnz*sizeof(LIS_SCALAR) );
9: lis_matrix_create(0,&A);
10: lis_matrix_set_size(A,0,n);
11:
12: ptr[0] = 0; ptr[1] = 1; ptr[2] = 3; ptr[3] = 5; ptr[4] = 8;
13: index[0] = 0; index[1] = 0; index[2] = 1; index[3] = 1;
14: index[4] = 2; index[5] = 0; index[6] = 2; index[7] = 3;
15: value[0] = 11; value[1] = 21; value[2] = 22; value[3] = 32;
16: value[4] = 33; value[5] = 41; value[6] = 43; value[7] = 44;
17:
18: lis_matrix_set_crs(nnz,ptr,index,value,A);
19: lis_matrix_assemble(A);

```

### 5.1.2 行列の作り方 (マルチプロセス環境)

2 プロセス上への行列  $A$  の CRS 形式での格納方法を図 4 に示す。2 プロセス上にこの行列を CRS 形式で作成する場合、プログラムは以下のように記述する。




図 4: CRS 形式のデータ構造 (マルチプロセス環境)

### マルチプロセス環境

```

1: int          i,k,n,nnz,my_rank;
2: int          *ptr,*index;
3: LIS_SCALAR   *value;
4: LIS_MATRIX   A;
5: MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD,&my_rank);
6: if( my_rank==0 ) {n = 2; nnz = 3;}
7: else           {n = 2; nnz = 5;}
8: ptr    = (int *)malloc( (n+1)*sizeof(int) );
9: index  = (int *)malloc( nnz*sizeof(int) );
10: value  = (LIS_SCALAR *)malloc( nnz*sizeof(LIS_SCALAR) );
11: lis_matrix_create(MPI_COMM_WORLD,&A);
12: lis_matrix_set_size(A,n,0);
13: if( my_rank==0 ) {
14:     ptr[0] = 0; ptr[1] = 1; ptr[2] = 3;
15:     index[0] = 0; index[1] = 0; index[2] = 1;
16:     value[0] = 11; value[1] = 21; value[2] = 22; }
17: else {
18:     ptr[0] = 0; ptr[1] = 2; ptr[2] = 5;
19:     index[0] = 1; index[1] = 2; index[2] = 0; index[3] = 2; index[4] = 3;
20:     value[0] = 32; value[1] = 33; value[2] = 41; value[3] = 43; value[4] = 44; }
21: lis_matrix_set_crs(nnz,ptr,index,value,A);
22: lis_matrix_assemble(A);

```

### 5.1.3 関連する関数

#### 配列の関連付け

CRS 形式の配列を行列  $A$  に関連付けるには関数

- C      `int lis_matrix_set_crs(int nnz, int row[], int index[], LIS_SCALAR value[], LIS_MATRIX A)`
- Fortran subroutine `lis_matrix_set_crs(integer nnz, integer row(), integer index(), LIS_SCALAR value(), LIS_MATRIX A, integer ierr)`

を用いる。

## 5.2 Compressed Column Storage (CCS)

CCS 形式では、データを 3 つの配列 (`ptr`, `index`, `value`) に格納する。

- 長さ  $nnz$  の倍精度配列 `value` は、行列  $A$  の非零要素の値を列方向に沿って格納する。
- 長さ  $nnz$  の整数配列 `index` は、配列 `value` に格納された非零要素の行番号を格納する。
- 長さ  $n + 1$  の整数配列 `ptr` は、配列 `value` と `index` の各列の開始位置を格納する。

### 5.2.1 行列の作り方 (逐次、マルチスレッド環境)

行列  $A$  の CCS 形式での格納方法を図 5 に示す。この行列を CCS 形式で作成する場合、プログラムは以下のように記述する。




図 5: CCS 形式のデータ構造 (逐次、マルチスレッド環境)

#### 逐次、マルチスレッド環境

```

1: int          n,nnz;
2: int          *ptr,*index;
3: LIS_SCALAR   *value;
4: LIS_MATRIX    A;
5: n = 4; nnz = 8;
6: ptr  = (int *)malloc( (n+1)*sizeof(int) );
7: index = (int *)malloc( nnz*sizeof(int) );
8: value = (LIS_SCALAR *)malloc( nnz*sizeof(LIS_SCALAR) );
9: lis_matrix_create(0,&A);
10: lis_matrix_set_size(A,0,n);
11:
12: ptr[0] = 0; ptr[1] = 3; ptr[2] = 5; ptr[3] = 7; ptr[4] = 8;
13: index[0] = 0; index[1] = 1; index[2] = 3; index[3] = 1;
14: index[4] = 2; index[5] = 2; index[6] = 3; index[7] = 3;
15: value[0] = 11; value[1] = 21; value[2] = 41; value[3] = 22;
16: value[4] = 32; value[5] = 33; value[6] = 43; value[7] = 44;
17:
18: lis_matrix_set_ccs(nnz,ptr,index,value,A);
19: lis_matrix_assemble(A);

```

### 5.2.2 行列の作り方 (マルチプロセス環境)

2 プロセス上への行列  $A$  の CCS 形式での格納方法を図 6 に示す。2 プロセス上にこの行列を CCS 形式で作成する場合、プログラムは以下のように記述する。




図 6: CCS 形式のデータ構造 (マルチプロセス環境)

#### マルチプロセス環境

```

1: int          i,k,n,nnz,my_rank;
2: int          *ptr,*index;
3: LIS_SCALAR   *value;
4: LIS_MATRIX   A;
5: MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD,&my_rank);
6: if( my_rank==0 ) {n = 2; nnz = 3;}
7: else           {n = 2; nnz = 5;}
8: ptr    = (int *)malloc( (n+1)*sizeof(int) );
9: index  = (int *)malloc( nnz*sizeof(int) );
10: value  = (LIS_SCALAR *)malloc( nnz*sizeof(LIS_SCALAR) );
11: lis_matrix_create(MPI_COMM_WORLD,&A);
12: lis_matrix_set_size(A,n,0);
13: if( my_rank==0 ) {
14:     ptr[0] = 0; ptr[1] = 3; ptr[2] = 5;
15:     index[0] = 0; index[1] = 1; index[2] = 3; index[3] = 1; index[4] = 2;
16:     value[0] = 11; value[1] = 21; value[2] = 41; value[3] = 22; value[4] = 32}
17: else {
18:     ptr[0] = 0; ptr[1] = 2; ptr[2] = 3;
19:     index[0] = 2; index[1] = 3; index[2] = 3;
20:     value[0] = 33; value[1] = 43; value[2] = 44; }
21: lis_matrix_set_ccs(nnz,ptr,index,value,A);
22: lis_matrix_assemble(A);

```

### 5.2.3 関連する関数

#### 配列の関連付け

CCS 形式の配列を行列  $A$  に関連付けるには関数

- C        `int lis_matrix_set_ccs(int nnz, int row[], int index[], LIS_SCALAR value[], LIS_MATRIX A)`
- Fortran subroutine `lis_matrix_set_ccs(integer nnz, integer row(), integer index(), LIS_SCALAR value(), LIS_MATRIX A, integer ierr)`

を用いる。

### 5.3 Modified Compressed Sparse Row (MSR)

MSR 形式では、データを 2 つの配列 (*index*, *value*) に格納する。*ndz* を対角部分の零要素数とする。

- 長さ  $nnz + ndz + 1$  の倍精度配列 *value* は、第  $n$  要素までは行列  $A$  の対角部分を格納する。第  $n + 1$  要素は使用しない。第  $n + 2$  要素からは行列  $A$  の対角以外の非零要素の値を行方向に沿って格納する。
- 長さ  $nnz + ndz + 1$  の整数配列 *index* は、第  $n + 1$  要素までは行列  $A$  の非対角部分の各行の開始位置を格納する。第  $n + 2$  要素からは行列  $A$  の非対角部分の配列 *value* に格納された非零要素の列番号を格納する。

#### 5.3.1 行列の作り方 (逐次、マルチスレッド環境)

行列  $A$  の MSR 形式での格納方法を図 7 に示す。この行列を MSR 形式で作成する場合、プログラムは以下のように記述する。




図 7: MSR 形式のデータ構造 (逐次、マルチスレッド環境)

逐次、マルチスレッド環境 —

```

1: int          n,nnz,ndz;
2: int          *index;
3: LIS_SCALAR   *value;
4: LIS_MATRIX    A;
5: n = 4; nnz = 8; ndz = 0;
6: index = (int *)malloc( (nnz+ndz+1)*sizeof(int) );
7: value = (LIS_SCALAR *)malloc( (nnz+ndz+1)*sizeof(LIS_SCALAR) );
8: lis_matrix_create(0,&A);
9: lis_matrix_set_size(A,0,n);
10:
11: index[0] = 5; index[1] = 5; index[2] = 6; index[3] = 7;
12: index[4] = 9; index[5] = 0; index[6] = 1; index[7] = 0; index[8] = 2;
13: value[0] = 11; value[1] = 22; value[2] = 33; value[3] = 44;
14: value[4] = 0; value[5] = 21; value[6] = 32; value[7] = 41; value[8] = 43;
15:
16: lis_matrix_set_msr(nnz,ndz,index,value,A);
17: lis_matrix_assemble(A);

```

### 5.3.2 行列の作り方 (マルチプロセス環境)

2 プロセス上への行列  $A$  の MSR 形式での格納方法を図 8 に示す。2 プロセス上にこの行列を MSR 形式で作成する場合、プログラムは以下のように記述する。




図 8: MSR 形式のデータ構造 (マルチプロセス環境)

#### マルチプロセス環境

```

1: int          i,k,n,nnz,ndz,my_rank;
2: int          *index;
3: LIS_SCALAR   *value;
4: LIS_MATRIX    A;
5: MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD,&my_rank);
6: if( my_rank==0 ) {n = 2; nnz = 3; ndz = 0;}
7: else           {n = 2; nnz = 5; ndz = 0;}
8: index = (int *)malloc( (nnz+ndz+1)*sizeof(int) );
9: value = (LIS_SCALAR *)malloc( (nnz+ndz+1)*sizeof(LIS_SCALAR) );
10: lis_matrix_create(MPI_COMM_WORLD,&A);
11: lis_matrix_set_size(A,n,0);
12: if( my_rank==0 ) {
13:     index[0] = 3; index[1] = 3; index[2] = 4; index[3] = 0;
14:     value[0] = 11; value[1] = 22; value[2] = 0; value[3] = 21;
15: } else {
16:     index[0] = 3; index[1] = 4; index[2] = 6; index[3] = 1;
17:     index[4] = 0; index[5] = 2;
18:     value[0] = 33; value[1] = 44; value[2] = 0; value[3] = 32;
19:     value[4] = 41; value[5] = 43;
20: lis_matrix_set_msr(nnz,ndz,index,value,A);
21: lis_matrix_assemble(A);

```

### 5.3.3 関連する関数

#### 配列の関連付け

MSR 形式の配列を行列  $A$  に関連付けるには関数

- C 

```
int lis_matrix_set_msr(int nnz, int ndz, int index[], LIS_SCALAR value[], LIS_MATRIX A)
```
- Fortran subroutine 

```
lis_matrix_set_msr(integer nnz, integer ndz, integer index(), LIS_SCALAR value(), LIS_MATRIX A, integer ierr)
```

を用いる。

## 5.4 Diagonal (DIA)

DIA 形式では、データを 2 つの配列 (index, value) に格納する。nnd を行列 A の非零な対角要素の本数とする。

- 長さ  $nnd \times n$  の倍精度配列 value は、行列 A の非零な対角要素の値を格納する。
- 長さ  $nnd$  の整数配列 index は、主対角要素から各対角要素へのオフセットを格納する。

マルチスレッド環境では以下のように修正を行っている。

データを 2 つの配列 (index, value) に格納する。nprocs をスレッド数とする。nnd<sub>p</sub> を行列 A を行ブロック分割した部分行列の非零な対角の本数とする。maxnnd を nnd<sub>p</sub> の値の最大値とする。

- 長さ  $maxnnd \times n$  の倍精度配列 value は、行列 A を行ブロック分割した部分行列の非零な対角要素の値を格納する。
- 長さ  $nprocs \times maxnnd$  の整数配列 index は、主対角要素から各対角要素へのオフセットを格納する。

### 5.4.1 行列の作り方 (逐次環境)

行列 A の DIA 形式での格納方法を図 9 に示す。この行列を DIA 形式で作成する場合、プログラムは以下のように記述する。

$$A = \begin{pmatrix} 11 & & & \\ 21 & 22 & & \\ & 32 & 33 & \\ 41 & & 43 & 44 \end{pmatrix} \quad \begin{array}{|c|c|c|} \hline -3 & -1 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 \\ \hline 41 & 21 & 32 \\ \hline 43 & 11 & 22 \\ \hline 33 & 44 & \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{A.index} \\ \text{A.value} \end{array}$$

図 9: DIA 形式のデータ構造 (逐次環境)

逐次環境

```

1: int          n,nnd;
2: int          *index;
3: LIS_SCALAR   *value;
4: LIS_MATRIX    A;
5: n = 4; nnd = 3;
6: index = (int *)malloc( nnd*sizeof(int) );
7: value = (LIS_SCALAR *)malloc( n*nnd*sizeof(LIS_SCALAR) );
8: lis_matrix_create(0,&A);
9: lis_matrix_set_size(A,0,n);
10:
11: index[0] = -3; index[1] = -1; index[2] = 0;
12: value[0] = 0; value[1] = 0; value[2] = 0; value[3] = 41;
13: value[4] = 0; value[5] = 21; value[6] = 32; value[7] = 43;
14: value[8] = 11; value[9] = 22; value[10]= 33; value[11]= 44;
15:
16: lis_matrix_set_dia(nnd,index,value,A);
17: lis_matrix_assemble(A);

```

### 5.4.2 行列の作り方 (マルチスレッド環境)

2スレッド上への行列  $A$  の DIA 形式での格納方法を図 10 に示す。2スレッド上にこの行列を DIA 形式で作成する場合、プログラムは以下のように記述する。

-1	0	-3	-1	0	A.index
0	21	11	22		0 41 32 43 33 44 A.value

図 10: DIA 形式のデータ構造 (マルチスレッド環境)

#### マルチスレッド環境

```
1: int          n,maxnnd,nprocs;
2: int          *index;
3: LIS_SCALAR   *value;
4: LIS_MATRIX    A;
5: n = 4; maxnnd = 3; nprocs = 2;
6: index = (int *)malloc( maxnnd*sizeof(int) );
7: value = (LIS_SCALAR *)malloc( n*maxnnd*sizeof(LIS_SCALAR) );
8: lis_matrix_create(0,&A);
9: lis_matrix_set_size(A,0,n);
10:
11: index[0] = -1; index[1] = 0; index[2] = 0; index[3] = -3; index[4] = -1; index[5] = 0;
12: value[0] = 0; value[1] = 21; value[2] = 11; value[3] = 22; value[4] = 0; value[5] = 0;
13: value[6] = 0; value[7] = 41; value[8] = 32; value[9] = 43; value[10]= 33; value[11]= 44;
14:
15: lis_matrix_set_dia(maxnnd,index,value,A);
16: lis_matrix_assemble(A);
```

### 5.4.3 行列の作り方 (マルチプロセス環境)

2 プロセス上への行列  $A$  の DIA 形式での格納方法を図 11 に示す。2 プロセス上にこの行列を DIA 形式で作成する場合、プログラムは以下のように記述する。

		A.index
PE0	PE1	A.value

図 11: DIA 形式のデータ構造 (マルチプロセス環境)

#### マルチプロセス環境

```

1: int          i,n,nnd,my_rank;
2: int          *index;
3: LIS_SCALAR   *value;
4: LIS_MATRIX   A;
5: MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD,&my_rank);
6: if( my_rank==0 ) {n = 2; nnd = 2;}
7: else           {n = 2; nnd = 3;}
8: index = (int *)malloc( nnd*sizeof(int) );
9: value = (LIS_SCALAR *)malloc( n*nnd*sizeof(LIS_SCALAR) );
10: lis_matrix_create(MPI_COMM_WORLD,&A);
11: lis_matrix_set_size(A,n,0);
12: if( my_rank==0 ) {
13:     index[0] = -1; index[1] =  0;
14:     value[0] =  0; value[1] = 21; value[2] = 11; value[3] = 22;
15: } else {
16:     index[0] = -3; index[1] = -1; index[2] =  0;
17:     value[0] =  0; value[1] = 41; value[2] = 32; value[3] = 43; value[4] = 33;
18:     value[5] = 44;
19: lis_matrix_set_dia(nnd,index,value,A);
20: lis_matrix_assemble(A);

```

### 5.4.4 関連する関数

#### 配列の関連付け

DIA 形式の配列を行列  $A$  に関連付けるには関数

- C      `int lis_matrix_set_dia(int nnd, int index[], LIS_SCALAR value[], LIS_MATRIX A)`
- Fortran subroutine `lis_matrix_set_dia(integer nnd, integer index(), LIS_SCALAR value(), LIS_MATRIX A, integer ierr)`

を用いる。

## 5.5 Ellpack-Itpack Generalized Diagonal (ELL)

ELL 形式では、データを 2 つの配列 (index, value) に格納する。maxnzs を行列 A の各行での非零要素数の最大値とする。

- 長さ  $\text{maxnzs} \times n$  の倍精度配列 value は、行列 A の各行の非零要素の値を列方向に沿って格納する。  
最初の列は各行の最初の非零要素からなる。ただし、格納する非零要素がない場合は 0 を格納する。
- 長さ  $\text{maxnzs} \times n$  の整数配列 index は、配列 value に格納された非零要素の列番号を格納する。ただし、第  $i$  行の非零要素数を  $nnz$  とすると  $\text{index}[nnz \times +i]$  にはその行番号  $i$  を格納する。

### 5.5.1 行列の作り方 (逐次、マルチスレッド環境)

行列 A の ELL 形式での格納方法を図 12 に示す。この行列を ELL 形式で作成する場合、プログラムは以下のように記述する。

$$A = \begin{pmatrix} 11 & & \\ 21 & 22 & \\ & 32 & 33 \\ & 41 & & 43 & 44 \end{pmatrix} \quad \begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|} \hline & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 & 1 & 2 & 3 \\ \hline 11 & 21 & 32 & 41 & 0 & 22 & 33 & 43 & 0 & 0 & 0 & 44 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{A.index} \\ \text{A.value} \end{array}$$

図 12: ELL 形式のデータ構造 (逐次、マルチスレッド環境)

#### 逐次、マルチスレッド環境

```

1: int          n,maxnzs;
2: int          *index;
3: LIS_SCALAR   *value;
4: LIS_MATRIX    A;
5: n = 4; maxnzs = 3;
6: index = (int *)malloc( n*maxnzs*sizeof(int) );
7: value = (LIS_SCALAR *)malloc( n*maxnzs*sizeof(LIS_SCALAR) );
8: lis_matrix_create(0,&A);
9: lis_matrix_set_size(A,0,n);
10:
11: index[0] = 0; index[1] = 0; index[2] = 1; index[3] = 0; index[4] = 0; index[5] = 1;
12: index[6] = 2; index[7] = 2; index[8] = 0; index[9] = 1; index[10]= 2; index[11]= 3;
13: value[0] = 11; value[1] = 21; value[2] = 32; value[3] = 41; value[4] = 0; value[5] = 22;
14: value[6] = 33; value[7] = 43; value[8] = 0; value[9] = 0; value[10]= 0; value[11]= 44;
15:
16: lis_matrix_set_ell(maxnzs,index,value,A);
17: lis_matrix_assemble(A);

```

### 5.5.2 行列の作り方 (マルチプロセス環境)

2 プロセス上への行列  $A$  の ELL 形式での格納方法を図 13 に示す。2 プロセス上にこの行列を ELL 形式で作成する場合、プログラムは以下のように記述する。


	A.index A.value
---	--------------------

図 13: ELL 形式のデータ構造 (マルチプロセス環境)

#### マルチプロセス環境

```

1: int          i,n,maxnzs,my_rank;
2: int          *index;
3: LIS_SCALAR   *value;
4: LIS_MATRIX   A;
5: MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD,&my_rank);
6: if( my_rank==0 ) {n = 2; maxnzs = 2;}
7: else           {n = 2; maxnzs = 3;}
8: index = (int *)malloc( n*maxnzs*sizeof(int) );
9: value = (LIS_SCALAR *)malloc( n*maxnzs*sizeof(LIS_SCALAR) );
10: lis_matrix_create(MPI_COMM_WORLD,&A);
11: lis_matrix_set_size(A,n,0);
12: if( my_rank==0 ) {
13:     index[0] = 0; index[1] = 0; index[2] = 0; index[3] = 1;
14:     value[0] = 11; value[1] = 21; value[2] = 0; value[3] = 22;}
15: else {
16:     index[0] = 1; index[1] = 0; index[2] = 2; index[3] = 2; index[4] = 2;
17:     index[5] = 3;
18:     value[0] = 32; value[1] = 41; value[2] = 33; value[3] = 43; value[4] = 0;
19:     value[5] = 44;}
20: lis_matrix_set_ell(maxnzs,index,value,A);
21: lis_matrix_assemble(A);

```

### 5.5.3 関連する関数

#### 配列の関連付け

ELL 形式の配列を行列  $A$  に関連付けるには関数

- C      `int lis_matrix_set_ell(int maxnzs, int index[], LIS_SCALAR value[], LIS_MATRIX A)`
- Fortran subroutine `lis_matrix_set_ell(integer maxnzs, integer index(), LIS_SCALAR value(), LIS_MATRIX A, integer ierr)`

を用いる。

## 5.6 Jagged Diagonal (JDS)

JDS 形式では、最初に各行の非零要素数の大きい順に行の並び替えを行い、各行の非零要素を列方向に沿って格納する。JDS 形式では、データを 4 つの配列 (`perm`, `ptr`, `index`, `value`) に格納する。 $maxnzs$  を行列  $A$  の各行での非零要素数の最大値とする。

- 長さ  $n$  の整数配列 `perm` は、並び替えた行番号を格納する。
- 長さ  $nnz$  の倍精度配列 `value` は、並び替えられた行列  $A$  の鋸歯状対角要素の値を格納する。最初の鋸歯状対角要素は各行の第 1 非零要素からなる。次の鋸歯状対角要素は各行の第 2 非零要素からなる。これを順次繰り返していく。
- 長さ  $nnz$  の整数配列 `index` は、配列 `value` に格納された非零要素の列番号を格納する。
- 長さ  $maxnzs + 1$  の整数配列 `ptr` は、各鋸歯状対角要素の開始位置を格納する。

マルチスレッド環境では以下のように修正を行っている。

データを 4 つの配列 (`perm`, `ptr`, `index`, `value`) に格納する。 $nprocs$  をスレッド数とする。 $maxnzs_p$  を行列  $A$  を行ブロック分割した部分行列の各行での非零要素数の最大値とする。 $maxmaxnzs$  は配列  $maxnzs_p$  の値の最大値である。

- 長さ  $n$  の整数配列 `perm` は、行列  $A$  を行ブロック分割した部分行列を並び替えた行番号を格納する。
- 長さ  $nnz$  の倍精度配列 `value` は、並び替えられた行列  $A$  の鋸歯状対角要素の値を格納する。最初の鋸歯状対角要素は各行の第 1 非零要素からなる。次の鋸歯状対角要素は各行の第 2 非零要素からなる。これを順次繰り返していく。
- 長さ  $nnz$  の整数配列 `index` は、配列 `value` に格納された非零要素の列番号を格納する。
- 長さ  $nprocs \times (maxmaxnzs + 1)$  の整数配列 `ptr` は、行列  $A$  を行ブロック分割した部分行列の各鋸歯状対角要素の開始位置を格納する。

### 5.6.1 行列の作り方 (逐次環境)

行列  $A$  の JDS 形式での格納方法を図 14 に示す。この行列を JDS 形式で作成する場合、プログラムは以下のように記述する。




図 14: JDS 形式のデータ構造 (逐次環境)

#### 逐次環境

```

1: int          n,nnz,maxnzs;
2: int          *perm,*ptr,*index;
3: LIS_SCALAR   *value;
4: LIS_MATRIX    A;
5: n = 4; nnz = 8; maxnzs = 3;
6: perm = (int *)malloc( n*sizeof(int) );
7: ptr   = (int *)malloc( (maxnzs+1)*sizeof(int) );
8: index = (int *)malloc( nnz*sizeof(int) );
9: value = (LIS_SCALAR *)malloc( nnz*sizeof(LIS_SCALAR) );
10: lis_matrix_create(0,&A);
11: lis_matrix_set_size(A,0,n);
12:
13: perm[0] = 3; perm[1] = 1; perm[2] = 2; perm[3] = 0;
14: ptr[0]  = 0; ptr[1]  = 4; ptr[2]  = 7; ptr[3]  = 8;
15: index[0] = 0; index[1] = 0; index[2] = 1; index[3] = 0;
16: index[4] = 2; index[5] = 1; index[6] = 2; index[7] = 3;
17: value[0] = 41; value[1] = 21; value[2] = 32; value[3] = 11;
18: value[4] = 43; value[5] = 22; value[6] = 33; value[7] = 44;
19:
20: lis_matrix_set_jds(nnz,maxnzs,perm,ptr,index,value,A);
21: lis_matrix_assemble(A);

```

### 5.6.2 行列の作り方 (マルチスレッド環境)

2スレッド上への行列  $A$  の JDS 形式での格納方法を図 15 に示す。2スレッド上にこの行列を JDS 形式で作成する場合、プログラムは以下のように記述する。




図 15: JDS 形式のデータ構造 (マルチスレッド環境)

#### マルチスレッド環境

```

1: int          n,nnz,maxmaxnzs,nprocs;
2: int          *perm,*ptr,*index;
3: LIS_SCALAR   *value;
4: LIS_MATRIX    A;
5: n = 4; nnz = 8; maxmaxnzs = 3; nprocs = 2;
6: perm = (int *)malloc( n*sizeof(int) );
7: ptr = (int *)malloc( nprocs*(maxmaxnzs+1)*sizeof(int) );
8: index = (int *)malloc( nnz*sizeof(int) );
9: value = (LIS_SCALAR *)malloc( nnz*sizeof(LIS_SCALAR) );
10: lis_matrix_create(0,&A);
11: lis_matrix_set_size(A,0,n);
12:
13: perm[0] = 1; perm[1] = 0; perm[2] = 3; perm[3] = 2;
14: ptr[0] = 0; ptr[1] = 2; ptr[2] = 3; ptr[3] = 0;
15: ptr[4] = 3; ptr[5] = 5; ptr[6] = 7; ptr[7] = 8;
16: index[0] = 0; index[1] = 0; index[2] = 1; index[3] = 0;
17: index[4] = 1; index[5] = 2; index[6] = 2; index[7] = 3;
18: value[0] = 21; value[1] = 11; value[2] = 22; value[3] = 41;
19: value[4] = 32; value[5] = 43; value[6] = 33; value[7] = 44;
20:
21: lis_matrix_set_jds(nnz,maxmaxnzs,perm,ptr,index,value,A);
22: lis_matrix_assemble(A);

```

### 5.6.3 行列の作り方 (マルチプロセス環境)

2 プロセス上への行列  $A$  の JDS 形式での格納方法を図 16 に示す。2 プロセス上にこの行列を JDS 形式で作成する場合、プログラムは以下のように記述する。




図 16: JDS 形式のデータ構造 (マルチプロセス環境)

#### マルチプロセス環境

```

1: int          i,n,nnz,maxnzs,my_rank;
2: int          *perm,*ptr,*index;
3: LIS_SCALAR   *value;
4: LIS_MATRIX    A;
5: MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD,&my_rank);
6: if( my_rank==0 ) {n = 2; nnz = 3; maxnzs = 2;}
7: else           {n = 2; nnz = 5; maxnzs = 3;}
8: perm  = (int *)malloc( n*sizeof(int) );
9: ptr   = (int *)malloc( (maxnzs+1)*sizeof(int) );
10: index = (int *)malloc( nnz*sizeof(int) );
11: value = (LIS_SCALAR *)malloc( nnz*sizeof(LIS_SCALAR) );
12: lis_matrix_create(MPI_COMM_WORLD,&A);
13: lis_matrix_set_size(A,n,0);
14: if( my_rank==0 ) {
15:     perm[0] = 1; perm[1] = 0;
16:     ptr[0]  = 0; ptr[1]  = 2; ptr[2]  = 3;
17:     index[0] = 0; index[1] = 0; index[2] = 1;
18:     value[0] = 21; value[1] = 11; value[2] = 22;
19: } else {
20:     perm[0] = 3; perm[1] = 2;
21:     ptr[0]  = 0; ptr[1]  = 2; ptr[2]  = 4; ptr[3]  = 5;
22:     index[0] = 0; index[1] = 1; index[2] = 2; index[3] = 2; index[4] = 3;
23:     value[0] = 41; value[1] = 32; value[2] = 43; value[3] = 33; value[4] = 44;
24: lis_matrix_set_jds(nnz,maxnzs,perm,ptr,index,value,A);
25: lis_matrix_assemble(A);

```

### 5.6.4 関連する関数

#### 配列の関連付け

JDS 形式の配列を行列  $A$  に関連付けるには関数

- C        `int lis_matrix_set_jds(int nnz, int maxnzs, int perm[], int ptr[], int index[], LIS_SCALAR value[], LIS_MATRIX A)`

- Fortran subroutine lis\_matrix\_set\_jds(integer nnz, integer maxnzs, integer ptr(), integer index(), LIS\_SCALAR value(), LIS\_MATRIX A, integer ierr)

を用いる。

## 5.7 Block Sparse Row (BSR)

BSR 形式では、行列を  $r \times c$  の大きさの部分行列（ブロックと呼ぶ）に分解する。BSR 形式では、CRS 形式と同様の手順で非零ブロック（少なくとも 1 つの非零要素が存在する）を格納する。 $nr = n/r$ ,  $nnzb$  を  $A$  の非零ブロック数とする。BSR 形式では、データを 3 つの配列 (`bptr`, `bindex`, `value`) に格納する。

- 長さ  $nnzb \times r \times c$  の倍精度配列 `value` は、非零ブロックの全要素の値を格納する。
- 長さ  $nnzb$  の整数配列 `bindex` は、非零ブロックのブロック列番号を格納する。
- 長さ  $nr + 1$  の整数配列 `bptr` は、配列 `bindex` のブロック行の開始位置を格納する。

### 5.7.1 行列の作り方 (逐次, マルチスレッド環境)

行列  $A$  の BSR 形式での格納方法を図 17 に示す。この行列を BSR 形式で作成する場合、プログラムは以下のように記述する。




図 17: BSR 形式のデータ構造 (逐次, マルチスレッド環境)

逐次, マルチスレッド環境 —

```

1: int          n,bnr,bnc,nr,nc,bnnz;
2: int          *bptr,*bindex;
3: LIS_SCALAR   *value;
4: LIS_MATRIX    A;
5: n = 4; bnr = 2; bnc = 2; bnnz = 3; nr = (n-1)/bnr+1; nc = (n-1)/bnc+1;
6: bptr = (int *)malloc( (nr+1)*sizeof(int) );
7: bindex = (int *)malloc( bnnz*sizeof(int) );
8: value = (LIS_SCALAR *)malloc( bnr*bnc*bnnz*sizeof(LIS_SCALAR) );
9: lis_matrix_create(0,&A);
10: lis_matrix_set_size(A,0,n);
11:
12: bptr[0] = 0; bptr[1] = 1; bptr[2] = 3;
13: bindex[0] = 0; bindex[1] = 0; bindex[2] = 1;
14: value[0] = 11; value[1] = 21; value[2] = 0; value[3] = 22;
15: value[4] = 0; value[5] = 41; value[6] = 32; value[7] = 0;
16: value[8] = 33; value[9] = 43; value[10]= 0; value[11]= 44;
17:
18: lis_matrix_set_bsr(bnr,bnc,bnnz,bptr,bindex,value,A);
19: lis_matrix_assemble(A);

```

### 5.7.2 行列の作り方 (マルチプロセス環境)

2 プロセス上への行列  $A$  の BSR 形式での格納方法を図 18 に示す。2 プロセス上にこの行列を BSR 形式で作成する場合、プログラムは以下のように記述する。




図 18: BSR 形式のデータ構造 (マルチプロセス環境)

#### マルチプロセス環境

```

1: int          n, bnr, bnc, nr, nc, bnnz, my_rank;
2: int          *bptr, *bindex;
3: LIS_SCALAR   *value;
4: LIS_MATRIX    A;
5: MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &my_rank);
6: if( my_rank==0 ) {n = 2; bnr = 2; bnc = 2; bnnz = 1; nr = (n-1)/bnr+1; nc = (n-1)/bnc+1;}
7: else           {n = 2; bnr = 2; bnc = 2; bnnz = 2; nr = (n-1)/bnr+1; nc = (n-1)/bnc+1;}
8: bptr  = (int *)malloc( (nr+1)*sizeof(int) );
9: bindex = (int *)malloc( bnnz*sizeof(int) );
10: value  = (LIS_SCALAR *)malloc( bnr*bnc*bnnz*sizeof(LIS_SCALAR) );
11: lis_matrix_create(MPI_COMM_WORLD, &A);
12: lis_matrix_set_size(A, n, 0);
13: if( my_rank==0 ) {
14:     bptr[0] = 0; bptr[1] = 1;
15:     bindex[0] = 0;
16:     value[0]  = 11; value[1] = 21; value[2] = 0; value[3] = 22; }
17: else {
18:     bptr[0] = 0; bptr[1] = 2;
19:     bindex[0] = 0; bindex[1] = 1;
20:     value[0]  = 0; value[1] = 41; value[2] = 32; value[3] = 0;
21:     value[4]  = 33; value[5] = 43; value[6] = 0; value[7] = 44; }
22: lis_matrix_set_bsr(bnr, bnc, bnnz, bptr, bindex, value, A);
23: lis_matrix_assemble(A);

```

### 5.7.3 関連する関数

#### 配列の関連付け

BSR 形式の配列を行列  $A$  に関連付けるには関数

- C        `int lis_matrix_set_bsr(int bnr, int bnc, int bnnz, int bptr[], int bindex[], LIS_SCALAR value[], LIS_MATRIX A)`
- Fortran subroutine `lis_matrix_set_bsr(integer bnr, integer bnc, integer bnnz, integer bptr(), integer bindex(), LIS_SCALAR value(), LIS_MATRIX A, integer ierr)`

を用いる。

## 5.8 Block Sparse Column (BSC)

BSC 形式では、行列を  $r \times c$  の大きさの部分行列（ブロックと呼ぶ）に分解する。BSC 形式では、CCS 形式と同様の手順で非零ブロック（少なくとも 1 つの非零要素が存在する）を格納する。 $nc = n/c$ ,  $nnzb$  を  $A$  の非零ブロック数とする。BSC 形式では、データを 3 つの配列 (`bptr`, `bindex`, `value`) に格納する。

- 長さ  $nnzb \times r \times c$  の倍精度配列 `value` は、非零ブロックの全要素の値を格納する。
- 長さ  $nnzb$  の整数配列 `bindex` は、非零ブロックのブロック行番号を格納する。
- 長さ  $nc + 1$  の整数配列 `bptr` は、配列 `bindex` のブロック列の開始位置を格納する。

### 5.8.1 行列の作り方 (逐次, マルチスレッド環境)

行列  $A$  の BSC 形式での格納方法を図 19 に示す。この行列を BSC 形式で作成する場合、プログラムは以下のように記述する。

$$A = \left( \begin{array}{cc|c} 11 & & \\ 21 & 22 & \\ \hline & 32 & 33 \\ 41 & & 43 \end{array} \right) \quad \begin{array}{c} \boxed{0 \ 1 \ 3} \\ \downarrow \downarrow \\ \boxed{0 \ 1 \ 1} \\ \boxed{11 \ 21 \ 0 \ 22 \ 0 \ 41 \ 32 \ 0 \ 33 \ 43 \ 0 \ 44} \end{array} \quad \begin{array}{l} A.bptr \\ A.bindex \\ A.value \end{array}$$

図 19: BSC 形式のデータ構造 (逐次, マルチスレッド環境)

#### 逐次, マルチスレッド環境

```

1: int          n, bnr, bnc, nr, nc, bnnz;
2: int          *bptr, *bindex;
3: LIS_SCALAR   *value;
4: LIS_MATRIX    A;
5: n = 4; bnr = 2; bnc = 2; bnnz = 3; nr = (n-1)/bnr+1; nc = (n-1)/bnc+1;
6: bptr = (int *)malloc( (nc+1)*sizeof(int) );
7: bindex = (int *)malloc( bnnz*sizeof(int) );
8: value = (LIS_SCALAR *)malloc( bnr*bnc*bnnz*sizeof(LIS_SCALAR) );
9: lis_matrix_create(0,&A);
10: lis_matrix_set_size(A,0,n);
11:
12: bptr[0] = 0; bptr[1] = 1; bptr[2] = 3;
13: bindex[0] = 0; bindex[1] = 1; bindex[2] = 1;
14: value[0] = 11; value[1] = 21; value[2] = 0; value[3] = 22;
15: value[4] = 0; value[5] = 41; value[6] = 32; value[7] = 0;
16: value[8] = 33; value[9] = 43; value[10]= 0; value[11]= 44;
17:
18: lis_matrix_set_bsc(bnr,bnc,bnnz,bptr,bindex,value,A);
19: lis_matrix_assemble(A);

```

### 5.8.2 行列の作り方 (マルチプロセス環境)

2 プロセス上への行列  $A$  の BSC 形式での格納方法を図 20 に示す。2 プロセス上にこの行列を BSC 形式で作成する場合、プログラムは以下のように記述する。




図 20: BSC 形式のデータ構造 (マルチプロセス環境)

#### マルチプロセス環境

```

1: int          n, bnr, bnc, nr, nc, bnnz, my_rank;
2: int          *bptr, *bindex;
3: LIS_SCALAR   *value;
4: LIS_MATRIX    A;
5: MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &my_rank);
6: if( my_rank==0 ) {n = 2; bnr = 2; bnc = 2; bnnz = 2; nr = (n-1)/bnr+1; nc = (n-1)/bnc+1;}
7: else           {n = 2; bnr = 2; bnc = 2; bnnz = 1; nr = (n-1)/bnr+1; nc = (n-1)/bnc+1;}
8: bptr  = (int *)malloc( (nr+1)*sizeof(int) );
9: bindex = (int *)malloc( bnnz*sizeof(int) );
10: value  = (LIS_SCALAR *)malloc( bnr*bnc*bnnz*sizeof(LIS_SCALAR) );
11: lis_matrix_create(MPI_COMM_WORLD, &A);
12: lis_matrix_set_size(A, n, 0);
13: if( my_rank==0 ) {
14:     bptr[0] = 0; bptr[1] = 2;
15:     bindex[0] = 0; bindex[1] = 1;
16:     value[0]  = 11; value[1]  = 21; value[2]  = 0; value[3]  = 22;
17:     value[4]  = 0; value[5]  = 41; value[6]  = 32; value[7]  = 0;
18: } else {
19:     bptr[0] = 0; bptr[1] = 1;
20:     bindex[0] = 1;
21:     value[0]  = 33; value[1]  = 43; value[2]  = 0; value[3]  = 44;
22: lis_matrix_set_bsc(bnr, bnc, bnnz, bptr, bindex, value, A);
23: lis_matrix_assemble(A);

```

### 5.8.3 関連する関数

#### 配列の関連付け

BSC 形式の配列を行列  $A$  に関連付けるには関数

- C        `int lis_matrix_set_bsc(int bnr, int bnc, int bnnz, int bptr[], int bindex[], LIS_SCALAR value[], LIS_MATRIX A)`
- Fortran subroutine `lis_matrix_set_bsc(integer bnr, integer bnc, integer bnnz, integer bptr(), integer bindex(), LIS_SCALAR value(), LIS_MATRIX A, integer ierr)`

を用いる。

## 5.9 Variable Block Row (VBR)

VBR 形式は BSR 形式を一般化したものである。行と列の分割位置は配列 (row, col) で与えられる。VBR 形式では、CRS 形式と同様の手順で非零ブロック（少なくとも 1 つの非零要素が存在する）を格納する。nr, nc をそれぞれ行分割数、列分割数とする。nnzb を  $A$  の非零ブロック数、nnz を非零ブロックの全要素数とする。VBR 形式では、データを 6 つの配列 (bptra, bindex, row, col, ptr, value) に格納する。

- 長さ  $nr + 1$  の整数配列 row は、ブロック行の開始行番号を格納する。
- 長さ  $nc + 1$  の整数配列 col は、ブロック列の開始列番号を格納する。
- 長さ  $nnzb$  の整数配列 bindex は、非零ブロックのブロック列番号を格納する。
- 長さ  $nr + 1$  の整数配列 bptra は、配列 bindex のブロック行の開始位置を格納する。
- 長さ  $nnz$  の倍精度配列 value は、非零ブロックの全要素の値を格納する。
- 長さ  $nnzb + 1$  の整数配列 ptr は、配列 value の非零ブロックの開始位置を格納する。

### 5.9.1 行列の作り方 (逐次, マルチスレッド環境)

行列  $A$  の VBR 形式での格納方法を図 21 に示す。この行列を VBR 形式で作成する場合、プログラムは以下のように記述する。




図 21: VBR 形式のデータ構造 (逐次, マルチスレッド環境)

逐次、マルチスレッド環境

```

1: int          n,nnz,nr,nc,bnnz;
2: int          *row,*col,*ptr,*bptr,*bindex;
3: LIS_SCALAR   *value;
4: LIS_MATRIX    A;
5: n = 4; nnz = 11; bnnz = 6; nr = 3; nc = 3;
6: bptr = (int *)malloc( (nr+1)*sizeof(int) );
7: row = (int *)malloc( (nr+1)*sizeof(int) );
8: col = (int *)malloc( (nc+1)*sizeof(int) );
9: ptr = (int *)malloc( (bnnz+1)*sizeof(int) );
10: bindex = (int *)malloc( bnnz*sizeof(int) );
11: value = (LIS_SCALAR *)malloc( nnz*sizeof(LIS_SCALAR) );
12: lis_matrix_create(0,&A);
13: lis_matrix_set_size(A,0,n);
14:
15: bptr[0] = 0; bptr[1] = 1; bptr[2] = 3; bptr[3] = 6;
16: row[0] = 0; row[1] = 1; row[2] = 3; row[3] = 4;
17: col[0] = 0; col[1] = 1; col[2] = 3; col[3] = 4;
18: bindex[0] = 0; bindex[1] = 0; bindex[2] = 1; bindex[3] = 0;
19: bindex[4] = 1; bindex[5] = 2;
20: ptr[0] = 0; ptr[1] = 1; ptr[2] = 3; ptr[3] = 7;
21: ptr[4] = 8; ptr[5] = 10; ptr[6] = 11;
22: value[0] = 11; value[1] = 21; value[2] = 0; value[3] = 22;
23: value[4] = 32; value[5] = 0; value[6] = 33; value[7] = 41;
24: value[8] = 0; value[9] = 43; value[10] = 44;
25:
26: lis_matrix_set_vbr(nnz,nr,nc,bnnz,row,col,ptr,bptr,bindex,value,A);
27: lis_matrix_assemble(A);

```

### 5.9.2 行列の作り方 (マルチプロセス環境)

2 プロセス上への行列  $A$  の VBR 形式での格納方法を図 22 に示す。2 プロセス上にこの行列を VBR 形式で作成する場合、プログラムは以下のように記述する。




図 22: VBR 形式のデータ構造 (逐次、マルチスレッド環境)

## マルチプロセス環境

```
1: int          n,nnz,nr,nc,bnnz,my_rank;
2: int          *row,*col,*ptr,*bptr,*bindex;
3: LIS_SCALAR   *value;
4: LIS_MATRIX   A;
5: MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD,&my_rank);
6: if( my_rank==0 ) {n = 2; nnz = 7; bnnz = 3; nr = 2; nc = 3;}
7: else           {n = 2; nnz = 4; bnnz = 3; nr = 1; nc = 3;}
8: bptr    = (int *)malloc( (nr+1)*sizeof(int) );
9: row     = (int *)malloc( (nr+1)*sizeof(int) );
10: col    = (int *)malloc( (nc+1)*sizeof(int) );
11: ptr     = (int *)malloc( (bnnz+1)*sizeof(int) );
12: bindex = (int *)malloc( bnnz*sizeof(int) );
13: value   = (LIS_SCALAR *)malloc( nnz*sizeof(LIS_SCALAR) );
14: lis_matrix_create(MPI_COMM_WORLD,&A);
15: lis_matrix_set_size(A,n,0);
16: if( my_rank==0 ) {
17:     bptr[0] = 0; bptr[1] = 1; bptr[2] = 3;
18:     row[0]  = 0; row[1]  = 1; row[2]  = 3;
19:     col[0]  = 0; col[1]  = 1; col[2]  = 3; col[3] = 4;
20:     bindex[0] = 0; bindex[1] = 0; bindex[2] = 1;
21:     ptr[0]   = 0; ptr[1]   = 1; ptr[2]   = 3; ptr[3]   = 7;
22:     value[0] = 11; value[1] = 21; value[2] = 0; value[3] = 22;
23:     value[4] = 32; value[5] = 0; value[6] = 33;}
24: else {
25:     bptr[0] = 0; bptr[1] = 3;
26:     row[0]  = 3; row[1]  = 4;
27:     col[0]  = 0; col[1]  = 1; col[2]  = 3; col[3] = 4;
28:     bindex[0] = 0; bindex[1] = 1; bindex[2] = 2;
29:     ptr[0]   = 0; ptr[1]   = 1; ptr[2]   = 3; ptr[3]   = 4;
30:     value[0] = 41; value[1] = 0; value[2] = 43; value[3] = 44;}
31: lis_matrix_set_vbr(nnz,nr,nc,bnnz,row,col,ptr,bptr,bindex,value,A);
32: lis_matrix_assemble(A);
```

### 5.9.3 関連する関数

#### 配列の関連付け

VBR 形式の配列を行列  $A$  に関連付けるには関数

- C      `int lis_matrix_set_vbr(int nnz, int nr, int nc, int bnnz, int row[], int col[], int ptr[], int bptr[], int bindex[], LIS_SCALAR value[], LIS_MATRIX A)`
- Fortran subroutine `lis_matrix_set_vbr(integer nnz, integer nr, integer nc, integer bnnz, integer row(), integer col(), integer ptr(), integer bptr(), integer bindex(), LIS_SCALAR value(), LIS_MATRIX A, integer ierr)`

を用いる。

## 5.10 Coordinate (COO)

COO 形式では、データを 3 つの配列 (row, col, value) に格納する。

- 長さ  $nnz$  の倍精度配列 value は、非零要素の値を格納する。
- 長さ  $nnz$  の整数配列 row は、非零要素の行番号を格納する。
- 長さ  $nnz$  の整数配列 col は、非零要素の列番号を格納する。

### 5.10.1 行列の作り方 (逐次、マルチスレッド環境)

行列  $A$  の COO 形式での格納方法を図 23 に示す。この行列を COO 形式で作成する場合、プログラムは以下のように記述する。

$$A = \begin{pmatrix} 11 & & \\ 21 & 22 & \\ & 32 & 33 \\ 41 & & 43 & 44 \end{pmatrix} \quad \begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|} \hline 0 & 1 & 3 & 1 & 2 & 2 & 3 & 3 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 2 & 2 & 3 \\ \hline 11 & 21 & 41 & 22 & 32 & 33 & 43 & 44 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{l} A.\text{row} \\ A.\text{col} \\ A.\text{value} \end{array}$$

図 23: COO 形式のデータ構造 (逐次、マルチスレッド環境)

逐次、マルチスレッド環境

```

1: int          n,nnz;
2: int          *row,*col;
3: LIS_SCALAR   *value;
4: LIS_MATRIX    A;
5: n = 4; nnz = 8;
6: row  = (int *)malloc( nnz*sizeof(int) );
7: col  = (int *)malloc( nnz*sizeof(int) );
8: value = (LIS_SCALAR *)malloc( nnz*sizeof(LIS_SCALAR) );
9: lis_matrix_create(0,&A);
10: lis_matrix_set_size(A,0,n);
11:
12: row[0] = 0; row[1] = 1; row[2] = 3; row[3] = 1;
13: row[4] = 2; row[5] = 2; row[6] = 3; row[7] = 3;
14: col[0] = 0; col[1] = 0; col[2] = 0; col[3] = 1;
15: col[4] = 1; col[5] = 2; col[6] = 2; col[7] = 3;
16: value[0] = 11; value[1] = 21; value[2] = 41; value[3] = 22;
17: value[4] = 32; value[5] = 33; value[6] = 43; value[7] = 44;
18:
19: lis_matrix_set_coo(nnz,row,col,value,A);
20: lis_matrix_assemble(A);

```

### 5.10.2 行列の作り方 (マルチプロセス環境)

2 プロセス上への行列  $A$  の COO 形式での格納方法を図 24 に示す。2 プロセス上にこの行列を COO 形式で作成する場合、プログラムは以下のように記述する。




図 24: COO 形式のデータ構造 (マルチプロセス環境)

#### マルチプロセス環境

```

1: int          n,nnz,my_rank;
2: int          *row,*col;
3: LIS_SCALAR   *value;
4: LIS_MATRIX   A;
5: MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD,&my_rank);
6: if( my_rank==0 ) {n = 2; nnz = 3;}
7: else           {n = 2; nnz = 5;}
8: row    = (int *)malloc( nnz*sizeof(int) );
9: col    = (int *)malloc( nnz*sizeof(int) );
10: value = (LIS_SCALAR *)malloc( nnz*sizeof(LIS_SCALAR) );
11: lis_matrix_create(MPI_COMM_WORLD,&A);
12: lis_matrix_set_size(A,n,0);
13: if( my_rank==0 ) {
14:     row[0] = 0; row[1] = 1; row[2] = 1;
15:     col[0] = 0; col[1] = 0; col[2] = 1;
16:     value[0] = 11; value[1] = 21; value[2] = 22;
17: } else {
18:     row[0] = 3; row[1] = 2; row[2] = 2; row[3] = 3; row[4] = 3;
19:     col[0] = 0; col[1] = 1; col[2] = 2; col[3] = 2; col[4] = 3;
20:     value[0] = 41; value[1] = 32; value[2] = 33; value[3] = 43; value[4] = 44;
21: lis_matrix_set_coo(nnz,row,col,value,A);
22: lis_matrix_assemble(A);

```

### 5.10.3 関連する関数

#### 配列の関連付け

COO 形式の配列を行列  $A$  に関連付けるには関数

- C        `int lis_matrix_set_coo(int nnz, int row[], int col[], LIS_SCALAR value[], LIS_MATRIX A)`
- Fortran subroutine `lis_matrix_set_coo(integer nnz, integer row(), integer col(), LIS_SCALAR value(), LIS_MATRIX A, integer ierr)`

を用いる。

## 5.11 Dense (DNS)

DNS 形式では、データを 1 つの配列 (value) に格納する。

- 長さ  $n \times n$  の倍精度配列 value は、列優先で要素の値を格納する。

### 5.11.1 行列の作り方 (逐次、マルチスレッド環境)

行列  $A$  の DNS 形式での格納方法を図 25 に示す。この行列を DNS 形式で作成する場合、プログラムは以下のように記述する。

$$A = \begin{pmatrix} 11 & & & \\ 21 & 22 & & \\ & 32 & 33 & \\ 41 & & 43 & 44 \end{pmatrix} \quad \boxed{\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|} \hline 11 & 21 & 0 & 41 & 0 & 22 & 32 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 33 & 43 & 0 & 0 & 0 & 44 \\ \hline \end{array}} \quad A.\text{Value}$$

図 25: DNS 形式のデータ構造 (逐次、マルチスレッド環境)

逐次、マルチスレッド環境

```
1: int          n;
2: LIS_SCALAR   *value;
3: LIS_MATRIX    A;
4: n = 4;
5: value = (LIS_SCALAR *)malloc( n*n*sizeof(LIS_SCALAR) );
6: lis_matrix_create(0,&A);
7: lis_matrix_set_size(A,0,n);
8:
9: value[0] = 11; value[1] = 21; value[2] = 0; value[3] = 41;
10: value[4] = 0; value[5] = 22; value[6] = 32; value[7] = 0;
11: value[8] = 0; value[9] = 0; value[10]= 33; value[11]= 43;
12: value[12]= 0; value[13]= 0; value[14]= 0; value[15]= 44;
13:
14: lis_matrix_set_dns(value,A);
15: lis_matrix_assemble(A);
```

### 5.11.2 行列の作り方 (マルチプロセス環境)

2 プロセス上への行列  $A$  の DNS 形式での格納方法を図 26 に示す。2 プロセス上にこの行列を DNS 形式で作成する場合、プログラムは以下のように記述する。

<table border="1"> <tr><td>11</td><td>21</td><td>0</td><td>22</td></tr> <tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> </table>	11	21	0	22	0	0	0	0	<table border="1"> <tr><td>0</td><td>41</td><td>32</td><td>0</td></tr> <tr><td>33</td><td>43</td><td>0</td><td>44</td></tr> </table>	0	41	32	0	33	43	0	44	A.Value
11	21	0	22															
0	0	0	0															
0	41	32	0															
33	43	0	44															
PE0	PE1																	

図 26: DNS 形式のデータ構造 (マルチプロセス環境)

#### マルチプロセス環境

```

1: int          n,my_rank;
2: LIS_SCALAR   *value;
3: LIS_MATRIX    A;
4: MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD,&my_rank);
5: if( my_rank==0 ) {n = 2;}
6: else           {n = 2;}
7: value = (LIS_SCALAR *)malloc( n*n*sizeof(LIS_SCALAR) );
8: lis_matrix_create(MPI_COMM_WORLD,&A);
9: lis_matrix_set_size(A,n,0);
10: if( my_rank==0 ) {
11:     value[0] = 11; value[1] = 21; value[2] = 0; value[3] = 22;
12:     value[4] = 0; value[5] = 0; value[6] = 0; value[7] = 0;
13: } else {
14:     value[0] = 0; value[1] = 41; value[2] = 32; value[3] = 0;
15:     value[4] = 33; value[5] = 43; value[6] = 0; value[7] = 44;
16: lis_matrix_set_dns(value,A);
17: lis_matrix_assemble(A);

```

### 5.11.3 関連する関数

#### 配列の関連付け

DNS 形式の配列を行列  $A$  に関連付けるには関数

- C      `int lis_matrix_set_dns(LIS_SCALAR value[], LIS_MATRIX A)`
- Fortran subroutine `lis_matrix_set_dns(LIS_SCALAR value(), LIS_MATRIX A, integer ierr)`

を用いる。

## 6 関数

本節では、ユーザが使用できる関数について述べる。関数の解説は C を基準に記述している。配列の要素番号は、C では 0 から、Fortran では 1 から始まるものとする。なお、C での各関数の戻り値、Fortran での ierr の値は以下のようになっている。

### 戻り値

LIS_SUCCESS(0)	正常終了
LIS_ILL_OPTION(1)	オプション不正
LIS_BREAKDOWN(2)	ブレイクダウン
LIS_OUT_OF_MEMORY(3)	メモリ不足
LIS_MAXITER(4)	最大反復回数超過
LIS_NOT_IMPLEMENTED(5)	未実装
LIS_ERR_FILE_IO(6)	ファイル I/O エラー

### 6.1 ベクトル操作

ベクトル  $v$  の次数を  $global\_n$  とする。ベクトル  $v$  を  $nprocs$  個のプロセスで行ブロック分割する場合の各ブロックの行数を  $local\_n$  とする。 $global\_n$  をグローバルな次数、 $local\_n$  をローカルな次数と呼ぶ。

#### 6.1.1 lis\_vector\_create

```
C      int lis_vector_create(LIS_Comm comm, LIS_VECTOR *vec)
Fortran subroutine lis_vector_create(LIS_Comm comm, LIS_VECTOR vec, integer ierr)
```

##### 機能

ベクトルを作成する。

##### 入力

LIS_Comm	MPI コミュニケータ
----------	-------------

##### 出力

vec	ベクトル
ierr	リターンコード

##### 注釈

逐次、マルチスレッド環境では、comm の値は無視される。

### 6.1.2 lis\_vector\_destroy

```
C      int lis_vector_destroy(LIS_VECTOR vec)
Fortran subroutine lis_vector_destroy(LIS_VECTOR vec, integer ierr)
```

#### 機能

不要になったベクトルをメモリから破棄する。

#### 入力

vec メモリから破棄するベクトル

#### 出力

ierr リターンコード

### 6.1.3 lis\_vector\_duplicate

```
C      int lis_vector_duplicate(void *vin, LIS_VECTOR *vout)
Fortran subroutine lis_vector_duplicate(LIS_VECTOR vin, LIS_VECTOR vout,
integer ierr)
```

#### 機能

既存のベクトルまたは行列と同じ情報を持つベクトルを作成する。

#### 入力

vin 複製元のベクトルまたは行列

#### 出力

vout 複製先のベクトル

ierr リターンコード

#### 注釈

vin には LIS\_VECTOR または LIS\_MATRIX を指定することが可能である。関数 lis\_vector\_duplicate は要素の値は複製せず、メモリ領域のみ確保する。値も複製する場合は、この関数の後に関数 lis\_vector\_copy を呼び出す。

#### 6.1.4 lis\_vector\_set\_size

```
C     int lis_vector_set_size(LIS_VECTOR vec, int local_n, int global_n)
Fortran subroutine lis_vector_set_size(LIS_VECTOR vec, integer local_n,
integer global_n, integer ierr)
```

##### 機能

ベクトルの次数を設定する。

##### 入力

vec	ベクトル
local_n	ベクトルのローカルな次数
global_n	ベクトルのグローバルな次数

##### 出力

ierr	リターンコード
------	---------

##### 注釈

*local\_n* か *global\_n* のどちらか一方を与えなければならない。

逐次, マルチスレッド環境では *local\_n* は *global\_n* に等しい。したがって, `lis_vector_set_size(v,n,0)` と `lis_vector_set_size(v,0,n)` は, いずれも次数 *n* のベクトルを作成する。

マルチプロセス環境においては, `lis_vector_set_size(v,n,0)` は各プロセス上に次数 *n* の部分ベクトルを作成する。一方, `lis_vector_set_size(v,0,n)` は各プロセス *p* 上に次数 *m\_p* の部分ベクトルを作成する。*m\_p* はライブラリ側で決定される。

### 6.1.5 lis\_vector\_get\_size

```
C      int lis_vector_get_size(LIS_VECTOR v, int *local_n, int *global_n)
Fortran subroutine lis_vector_get_size(LIS_VECTOR v, integer local_n,
                                       integer global_n, integer ierr)
```

#### 機能

ベクトル  $v$  の次数を得る.

#### 入力

v ベクトル

#### 出力

local\_n ベクトルのローカルな次数

global\_n ベクトルのグローバルな次数

ierr リターンコード

#### 注釈

逐次, マルチスレッド環境では,  $local\_n$  は  $global\_n$  に等しい.

### 6.1.6 lis\_vector\_get\_range

```
C      int lis_vector_get_range(LIS_VECTOR v, int *is, int *ie)
Fortran subroutine lis_vector_get_range(LIS_VECTOR v, integer is, integer ie,
                                         integer ierr)
```

#### 機能

部分ベクトル  $v$  が全体ベクトルのどこに位置しているのかを調べる.

#### 入力

v 部分ベクトル

#### 出力

is 部分ベクトル  $v$  の全体ベクトル中での開始位置

ie 部分ベクトル  $v$  の全体ベクトル中での終了位置+1

ierr リターンコード

#### 注釈

逐次, マルチスレッド環境では, ベクトルの次数が  $n$  ならば,  $is = 0$ ,  $ie = n$  である.

### 6.1.7 lis\_vector\_set\_value

```
C      int lis_vector_set_value(int flag, int i, LIS_SCALAR value, LIS_VECTOR v)
Fortran subroutine lis_vector_set_value(integer flag, integer i, LIS_SCALAR value,
                                         LIS_VECTOR v, integer ierr)
```

#### 機能

ベクトル  $v$  の第  $i$  行にスカラ値  $value$  を代入する.

#### 入力

flag	LIS_INS_VALUE 挿入 : $v[i] = value$
	LIS_ADD_VALUE 加算代入: $v[i] = v[i] + value$
i	代入する場所
value	代入するスカラ値
v	代入されるベクトル

#### 出力

v	第 $i$ 行にスカラ値 $value$ が代入されたベクトル
ierr	リターンコード

#### 注釈

マルチプロセス環境では、全体ベクトルの第  $i$  行を指定する.

### 6.1.8 lis\_vector\_get\_value

```
C      int lis_vector_get_value(LIS_VECTOR v, int i, LIS_SCALAR *value)
Fortran subroutine lis_vector_get_value(LIS_VECTOR v, integer i, LIS_SCALAR value,
                                         integer ierr)
```

#### 機能

ベクトル  $v$  の第  $i$  行の値を  $value$  に取得する.

#### 入力

i	取得する場所
v	値を取得するベクトル

#### 出力

value	スカラ値
ierr	リターンコード

#### 注釈

マルチプロセス環境では、全体ベクトルの第  $i$  行を指定する.

### 6.1.9 lis\_vector\_set\_values

```
C     int lis_vector_set_values(int flag, int count, int index[],
        LIS_SCALAR value[], LIS_VECTOR v)
Fortran subroutine lis_vector_set_values(integer flag, integer count,
    integer index(), LIS_SCALAR value(), LIS_VECTOR v, integer ierr)
```

#### 機能

ベクトル  $v$  の第  $\text{index}[i]$  行にスカラ値  $\text{value}[i]$  を代入する。

#### 入力

flag	LIS_INS_VALUE 挿入 : $v[\text{index}[i]] = \text{value}[i]$ LIS_ADD_VALUE 加算代入: $v[\text{index}[i]] = v[\text{index}[i]] + \text{value}[i]$
count	代入するスカラ値を格納する配列の要素数
index	代入する場所を格納する配列
value	代入するスカラ値を格納する配列
v	代入されるベクトル

#### 出力

v	第 $\text{index}[i]$ 行にスカラ値 $\text{value}[i]$ が代入されたベクトル
ierr	リターンコード

#### 注釈

マルチプロセス環境では、全体ベクトルの第  $\text{index}[i]$  行を指定する。

### 6.1.10 lis\_vector\_get\_values

```
C     int lis_vector_get_values(LIS_VECTOR v, int start, int count,
                                LIS_SCALAR value[])
Fortran subroutine lis_vector_get_values(LIS_VECTOR v, integer start,
                                         integer count, LIS_SCALAR value(), integer ierr)
```

#### 機能

ベクトル  $v$  の第  $start + i$  行の値 ( $i = 0, 1, \dots, count - 1$ ) を  $value[i]$  に格納する。

#### 入力

start	取得する場所の始点
count	取得するスカラ値の個数
v	値を取得するベクトル

#### 出力

value	取得したスカラ値を格納するベクトル
ierr	リターンコード

#### 注釈

マルチプロセス環境では、全体ベクトルの第  $start + i$  行を指定する。

### 6.1.11 lis\_vector\_scatter

```
C      int lis_vector_scatter(LIS_SCALAR value[], LIS_VECTOR v)
Fortran subroutine lis_vector_scatter(LIS_SCALAR value(), LIS_VECTOR v, integer ierr)
```

#### 機能

ベクトル  $v$  の第  $i$  行の値 ( $i = 0, 1, \dots, global\_n - 1$ ) を  $value[i]$  から取得する。

#### 入力

value	取得するスカラ値を格納するベクトル
-------	-------------------

#### 出力

v	値を取得したベクトル
---	------------

ierr	リターンコード
------	---------

### 6.1.12 lis\_vector\_gather

```
C      int lis_vector_gather(LIS_VECTOR v, LIS_SCALAR value[])
Fortran subroutine lis_vector_gather(LIS_VECTOR v, LIS_SCALAR value(), integer ierr)
```

#### 機能

ベクトル  $v$  の第  $i$  行の値 ( $i = 0, 1, \dots, global\_n - 1$ ) を  $value[i]$  に格納する。

#### 入力

v	値を取得するベクトル
---	------------

#### 出力

value	取得したスカラ値を格納するベクトル
-------	-------------------

ierr	リターンコード
------	---------

### 6.1.13 lis\_vector\_copy

```
C      int lis_vector_copy(LIS_VECTOR x, LIS_VECTOR y)
Fortran subroutine lis_vector_copy(LIS_VECTOR x, LIS_VECTOR y, integer ierr)
```

#### 機能

ベクトルの要素の値を複製する。

#### 入力

x 複製元ベクトル

#### 出力

y 複製先ベクトル

ierr リターンコード

### 6.1.14 lis\_vector\_set\_all

```
C      int lis_vector_set_all(LIS_SCALAR value, LIS_VECTOR x)
Fortran subroutine lis_vector_set_all(LIS_SCALAR value, LIS_VECTOR x, integer ierr)
```

#### 機能

ベクトルのすべての要素にスカラ値 *value* を代入する。

#### 入力

value 代入するスカラ値

v 代入されるベクトル

#### 出力

v すべての要素に *value* が代入されたベクトル

ierr リターンコード

### 6.1.15 lis\_vector\_is\_null

```
C      int lis_vector_is_null(LIS_VECTOR v)
Fortran subroutine lis_vector_is_null(LIS_VECTOR v,integer ierr)
```

#### 機能

ベクトル  $v$  が使用可能かどうかを調べる。

#### 入力

v	ベクトル
---	------

#### 出力

ierr	LIS_TRUE 使用可能 LIS_FALSE 使用不可
------	---------------------------------

## 6.2 行列操作

行列  $A$  の次数を  $global\_n \times global\_n$  とする. 行列  $A$  を  $nprocs$  個のプロセスで行ブロック分割する場合の各部分行列の行数を  $local\_n$  とする.  $global\_n$  をグローバルな行数,  $local\_n$  をローカルな行数と呼ぶ.

### 6.2.1 lis\_matrix\_create

```
C      int lis_matrix_create(LIS_Comm comm, LIS_MATRIX *A)
Fortran subroutine lis_matrix_create(LIS_Comm comm, LIS_MATRIX A, integer ierr)
```

#### 機能

行列を作成する.

#### 入力

LIS_Comm	MPI コミュニケータ
----------	-------------

#### 出力

A	行列
---	----

ierr	リターンコード
------	---------

#### 注釈

逐次, マルチスレッド環境では, `comm` の値は無視される.

### 6.2.2 lis\_matrix\_destroy

```
C      int lis_matrix_destroy(LIS_MATRIX A)
Fortran subroutine lis_matrix_destroy(LIS_MATRIX A, integer ierr)
```

#### 機能

不要になった行列をメモリから破棄する.

#### 入力

A	メモリから破棄する行列
---	-------------

#### 出力

ierr	リターンコード
------	---------

### 6.2.3 lis\_matrix\_duplicate

```
C      int lis_matrix_duplicate(LIS_MATRIX Ain, LIS_MATRIX *Aout)
Fortran subroutine lis_matrix_duplicate(LIS_MATRIX Ain, LIS_MATRIX Aout,
                                         integer ierr)
```

#### 機能

既存の行列と同じ情報を持つ行列を作成する。

#### 入力

Ain 複製元の行列

#### 出力

Aout 複製先の行列

ierr リターンコード

#### 注釈

関数 lis\_matrix\_duplicate は行列の要素の値は複製せず、メモリ領域のみ確保する。値も複製する場合は、この関数の後に関数 lis\_matrix\_copy を呼び出す。

### 6.2.4 lis\_matrix\_malloc

```
C      int lis_matrix_malloc(LIS_MATRIX A, int nnz_row, int nnz[])
Fortran subroutine lis_matrix_malloc(LIS_MATRIX A, integer nnz_row, integer nnz[],
                                     integer ierr)
```

#### 機能

行列のメモリ領域を確保する。

#### 入力

A 行列

nnz\_row 平均非零要素数

nnz 各行の非零要素数の配列

#### 出力

ierr リターンコード

#### 注釈

$nnz\_row$  または  $nnz$  のどちらか一方を指定する。この関数は、lis\_matrix\_set\_value で効率よく要素に値を代入できるように、あらかじめメモリ領域を確保する。

### 6.2.5 lis\_matrix\_set\_value

```
C     int lis_matrix_set_value(int flag, int i, int j, LIS_SCALAR value,
      LIS_MATRIX A)
Fortran subroutine lis_matrix_set_value(integer flag, integer i, integer j,
      LIS_SCALAR value, LIS_MATRIX A, integer ierr)
```

#### 機能

行列  $A$  の第  $i$  行第  $j$  列に値を代入する。

#### 入力

flag	LIS_INS_VALUE 挿入 : $A(i, j) = value$ LIS_ADD_VALUE 加算代入: $A(i, j) = A(i, j) + value$
i	行列の行番号
j	行列の列番号
value	代入するスカラ値
A	行列

#### 出力

A	第 $i$ 行第 $j$ 列に値が代入された行列
ierr	リターンコード

#### 注釈

マルチプロセス環境では、全体行列の第  $i$  行第  $j$  列を指定する。

関数 `lis_matrix_set_value` は代入された値を一時的な内部形式で格納するため、`lis_matrix_set_value` を用いた後には関数 `lis_matrix_assemble` を呼び出さなければならない。

### 6.2.6 lis\_matrix\_assemble

```
C     int lis_matrix_assemble(LIS_MATRIX A)
Fortran subroutine lis_matrix_assemble(LIS_MATRIX A, integer ierr)
```

#### 機能

行列をライブラリで使用可能にする。

#### 入力

A	行列
---	----

#### 出力

A	使用可能になった行列
ierr	リターンコード

### 6.2.7 lis\_matrix\_set\_size

```
int lis_matrix_set_size(LIS_MATRIX A, int local_n, int global_n)
Fortran subroutine lis_matrix_set_size(LIS_MATRIX A, integer local_n,
integer global_n, integer ierr)
```

#### 機能

行列の次数を設定する。

#### 入力

A	行列
local_n	行列 $A$ のローカルな行数
global_n	行列 $A$ のグローバルな行数

#### 出力

ierr	リターンコード
------	---------

#### 注釈

$local\_n$  か  $global\_n$  のどちらか一方を与えなければならない。

逐次, マルチスレッド環境では  $local\_n$  は  $global\_n$  に等しい。したがって,  $lis\_matrix\_set\_size(A,n,0)$  と  $lis\_matrix\_set\_size(A,0,n)$  は, いずれも次数  $n \times n$  の行列を作成する。

マルチプロセス環境においては,  $lis\_matrix\_set\_size(A,n,0)$  は各プロセス上に次数  $n \times N$  の部分行列を作成する。 $N$  は  $n$  の総和である。

一方,  $lis\_matrix\_set\_size(A,0,n)$  は各プロセス  $p$  上に次数  $m_p \times n$  の部分行列を作成する。 $m_p$  はライブラリ側で決定される。

### 6.2.8 lis\_matrix\_get\_size

```
C      int lis_matrix_get_size(LIS_MATRIX A, int *local_n, int *global_n)
Fortran subroutine lis_matrix_get_size(LIS_MATRIX A, integer local_n,
                                       integer global_n, integer ierr)
```

#### 機能

行列の次数を取得する.

#### 入力

A 行列

#### 出力

local\_n 行列  $A$  のローカルな行数

global\_n 行列  $A$  のグローバルな行数

ierr リターンコード

#### 注釈

逐次、マルチスレッド環境では、 $local\_n$  は  $global\_n$  に等しい。

### 6.2.9 lis\_matrix\_get\_range

```
C      int lis_matrix_get_range(LIS_MATRIX A, int *is, int *ie)
Fortran subroutine lis_matrix_get_range(LIS_MATRIX A, integer is, integer ie,
                                         integer ierr)
```

#### 機能

部分行列  $A$  が全体行列のどこに位置しているのかを調べる.

#### 入力

A 部分行列

#### 出力

is 部分行列  $A$  の全体行列中での開始位置

ie 部分行列  $A$  の全体行列中での終了位置+1

ierr リターンコード

#### 注釈

逐次、マルチスレッド環境では、行列の次数が  $n \times n$  ならば、 $is = 0$ ,  $ie = n$  である。

### 6.2.10 lis\_matrix\_set\_type

```
C      int lis_matrix_set_type(LIS_MATRIX A, int matrix_type)
Fortran subroutine lis_matrix_set_type(LIS_MATRIX A, int matrix_type, integer ierr)
```

#### 機能

行列の格納形式を設定する。

#### 入力

A	行列
matrix_type	行列の格納形式

#### 出力

ierr	リターンコード
------	---------

#### 注釈

行列作成時に  $A$  の `matrix_type` は `LIS_MATRIX_CRS` となっている。以下に `matrix_type` に指定可能な格納形式を示す。

格納形式		matrix_type
Compressed Row Storage	(CRS)	<code>LIS_MATRIX_CRS</code>
Compressed Column Storage	(CCS)	<code>LIS_MATRIX_CCS</code>
Modified Compressed Sparse Row	(MSR)	<code>LIS_MATRIX_MSR</code>
Diagonal	(DIA)	<code>LIS_MATRIX_DIA</code>
Ellpack-Itpack Generalized Diagonal	(ELL)	<code>LIS_MATRIX_ELL</code>
Jagged Diagonal	(JDS)	<code>LIS_MATRIX_JDS</code>
Block Sparse Row	(BSR)	<code>LIS_MATRIX_BSR</code>
Block Sparse Column	(BSC)	<code>LIS_MATRIX_BSC</code>
Variable Block Row	(VBR)	<code>LIS_MATRIX_VBR</code>
Dense	(DNS)	<code>LIS_MATRIX_DNS</code>
Coordinate	(COO)	<code>LIS_MATRIX_COO</code>

### 6.2.11 lis\_matrix\_get\_type

```
C     int lis_matrix_get_type(LIS_MATRIX A, int *matrix_type)
Fortran subroutine lis_matrix_get_type(LIS_MATRIX A, integer matrix_type,
                                       integer ierr)
```

#### 機能

行列の格納形式を取得する。

#### 入力

A 行列

#### 出力

matrix\_type 行列の格納形式

ierr リターンコード

### 6.2.12 lis\_matrix\_set\_blocksize

```
C     int lis_matrix_set_blocksize(LIS_MATRIX A, int bnr, int bnc, int row[],
                                    int col[])
Fortran subroutine lis_matrix_set_blocksize(LIS_MATRIX A, integer bnr, integer bnc,
                                             integer row[], integer col[], integer ierr)
```

#### 機能

BSR, BSC, VBR 形式のブロックサイズ, 分割情報を設定する。

#### 入力

A 行列

bnr BSR(BSC) 形式の行ブロックサイズ, または VBR 形式の行ブロック数

bnc BSR(BSC) 形式の列ブロックサイズ, または VBR 形式の列ブロック数

row VBR 形式の行分割情報の配列

col VBR 形式の列分割情報の配列

#### 出力

ierr リターンコード

### 6.2.13 lis\_matrix\_convert

```
C      int lis_matrix_convert(LIS_MATRIX Ain, LIS_MATRIX Aout)
Fortran subroutine lis_matrix_convert(LIS_MATRIX Ain, LIS_MATRIX Aout, integer ierr)
```

#### 機能

行列  $A_{in}$  を指定した格納形式に変換し，行列  $A_{out}$  に格納する.

#### 入力

Ain 变換元の行列

#### 出力

Aout 指定の格納形式に変換された行列

ierr リターンコード

#### 注釈

変換先の格納形式の指定は `lis_matrix_set_type` を用いて  $A_{out}$  に対して行う. BSR, BSC, VBR 形式のブロックサイズ等の情報は，`lis_matrix_set_blocksize` を用いて  $A_{out}$  に対して設定する.

指定された格納形式への変換のうち，以下の表において丸印を付したもののは，直接変換される. それ以外のものは，記載されている形式を経由した後，指定の格納形式に変換される. 表に記載されていないものは，CRS 形式を経由した後，指定の格納形式に変換される.

元\先	CRS	CCS	MSR	DIA	ELL	JDS	BSR	BSC	VBR	DNS	COO
CRS								CCS			
COO				CRS	CRS	CRS	CRS	CCS	CRS	CRS	

### 6.2.14 lis\_matrix\_copy

```
C      int lis_matrix_copy(LIS_MATRIX Ain, LIS_MATRIX Aout)
Fortran subroutine lis_matrix_copy(LIS_MATRIX Ain, LIS_MATRIX Aout, integer ierr)
```

#### 機能

行列の要素の値を複製する.

#### 入力

Ain 複製元の行列

#### 出力

Aout 複製先の行列

ierr リターンコード

### 6.2.15 lis\_matrix\_get\_diagonal

```
C      int lis_matrix_get_diagonal(LIS_MATRIX A, LIS_VECTOR d)
Fortran subroutine lis_matrix_get_diagonal(LIS_MATRIX A, LIS_VECTOR d, integer ierr)
```

#### 機能

行列  $A$  の対角部分をベクトル  $d$  に複製する。

#### 入力

A 行列

#### 出力

d 対角要素が格納されたベクトル

ierr リターンコード

### 6.2.16 lis\_matrix\_set\_crs

```
C     int lis_matrix_set_crs(int nnz, int ptr[], int index[], LIS_SCALAR value[],
LIS_MATRIX A)
Fortran subroutine lis_matrix_set_crs(integer nnz, integer row(), integer index(),
LIS_SCALAR value(), LIS_MATRIX A, integer ierr)
```

#### 機能

CRS 形式の配列を行列  $A$  に関連付ける。

#### 入力

nnz	非零要素数
ptr, index, value	CRS 形式の配列
A	行列

#### 出力

A	関連付けられた行列
---	-----------

#### 注釈

`lis_matrix_set_crs` を用いた後には `lis_matrix_assemble` を呼び出さなければならない。

### 6.2.17 lis\_matrix\_set\_ccs

```
C     int lis_matrix_set_ccs(int nnz, int ptr[], int index[], LIS_SCALAR value[],
LIS_MATRIX A)
Fortran subroutine lis_matrix_set_ccs(integer nnz, integer row(), integer index(),
LIS_SCALAR value(), LIS_MATRIX A, integer ierr)
```

#### 機能

CCS 形式の配列を行列  $A$  に関連付ける。

#### 入力

nnz	非零要素数
ptr, index, value	CCS 形式の配列
A	行列

#### 出力

A	関連付けられた行列
---	-----------

#### 注釈

`lis_matrix_set_ccs` を用いた後には `lis_matrix_assemble` を呼び出さなければならない。

### 6.2.18 lis\_matrix\_set\_msr

```
C     int lis_matrix_set_msr(int nnz, int ndz, int index[], LIS_SCALAR value[],
    LIS_MATRIX A)
Fortran subroutine lis_matrix_set_msr(integer nnz, integer ndz, integer index(),
    LIS_SCALAR value(), LIS_MATRIX A, integer ierr)
```

#### 機能

MSR 形式の配列を行列  $A$  に関連付ける。

#### 入力

nnz	非零要素数
ndz	対角部分の零要素数
index, value	MSR 形式の配列
A	行列

#### 出力

A	関連付けられた行列
---	-----------

#### 注釈

`lis_matrix_set_msr` を用いた後には `lis_matrix_assemble` を呼び出さなければならない。

### 6.2.19 lis\_matrix\_set\_dia

```
C     int lis_matrix_set_dia(int nnd, int index[], LIS_SCALAR value[],
    LIS_MATRIX A)
Fortran subroutine lis_matrix_set_dia(integer nnd, integer index(),
    LIS_SCALAR value(), LIS_MATRIX A, integer ierr)
```

#### 機能

DIA 形式の配列を行列  $A$  に関連付ける。

#### 入力

nnd	非零な対角要素の本数
index, value	DIA 形式の配列
A	行列

#### 出力

A	関連付けられた行列
---	-----------

#### 注釈

`lis_matrix_set_dia()` を用いた後には `lis_matrix_assemble()` を呼び出さなければならない。

### 6.2.20 lis\_matrix\_set\_ell

```
C     int lis_matrix_set_ell(int maxnzs, int index[], LIS_SCALAR value[],
    LIS_MATRIX A)
Fortran subroutine lis_matrix_set_ell(integer maxnzs, integer index(),
    LIS_SCALAR value(), LIS_MATRIX A, integer ierr)
```

#### 機能

ELL 形式の配列を行列  $A$  に関連付ける。

#### 入力

maxnzs	各行の非零要素数の最大値
index, value	ELL 形式の配列
A	行列

#### 出力

A	関連付けられた行列
---	-----------

#### 注釈

`lis_matrix_set_ell` を用いた後には `lis_matrix_assemble` を呼び出さなければならない。

### 6.2.21 lis\_matrix\_set\_jds

```
C     int lis_matrix_set_jds(int nnz, int maxnzs, int perm[], int ptr[],
    int index[], LIS_SCALAR value[], LIS_MATRIX A)
Fortran subroutine lis_matrix_set_jds(integer nnz, integer maxnzs, integer ptr(),
    integer index(), LIS_SCALAR value(), LIS_MATRIX A, integer ierr)
```

#### 機能

JDS 形式の配列を行列  $A$  に関連付ける。

#### 入力

nnz	非零要素数
maxnzs	各行の非零要素数の最大値
perm, ptr, index, value	JDS 形式の配列
A	行列

#### 出力

A	関連付けられた行列
---	-----------

#### 注釈

`lis_matrix_set_jds` を用いた後には `lis_matrix_assemble` を呼び出さなければならない。

### 6.2.22 lis\_matrix\_set\_bsr

```
C     int lis_matrix_set_bsr(int bnr, int bnc, int bnnz, int bptr[], int bindex[],
      LIS_SCALAR value[], LIS_MATRIX A)
Fortran subroutine lis_matrix_set_bsr(integer bnr, integer bnc, integer bnnz,
      integer bptr(), integer bindex(), LIS_SCALAR value(), LIS_MATRIX A,
      integer ierr)
```

#### 機能

BSR 形式の配列を行列  $A$  に関連付ける。

#### 入力

bnr	行ブロックサイズ
bnc	列ブロックサイズ
bnnz	非零ブロック数
bptr, bindex, value	BSR 形式の配列
A	行列

#### 出力

A	関連付けられた行列
---	-----------

#### 注釈

`lis_matrix_set_bsr` を用いた後には `lis_matrix_assemble` を呼び出さなければならない。

### 6.2.23 lis\_matrix\_set\_bsc

```
C     int lis_matrix_set_bsc(int bnr, int bnc, int bnnz, int bptr[], int bindex[],
      LIS_SCALAR value[], LIS_MATRIX A)
Fortran subroutine lis_matrix_set_bsc(integer bnr, integer bnc, integer bnnz,
      integer bptr(), integer bindex(), LIS_SCALAR value(), LIS_MATRIX A,
      integer ierr)
```

#### 機能

BSC 形式の配列を行列  $A$  に関連付ける。

#### 入力

bnr	行ブロックサイズ
bnc	列ブロックサイズ
bnnz	非零ブロック数
bptr, bindex, value	BSC 形式の配列
A	行列

#### 出力

A	関連付けられた行列
---	-----------

#### 注釈

`lis_matrix_set_bsc` を用いた後には `lis_matrix_assemble` を呼び出さなければならない。

### 6.2.24 lis\_matrix\_set\_vbr

```
C     int lis_matrix_set_vbr(int nnz, int nr, int nc, int bnnz, int row[],  
     int col[], int ptr[], int bptr[], int bindex[], LIS_SCALAR value[],  
     LIS_MATRIX A)  
Fortran subroutine lis_matrix_set_vbr(integer nnz, integer nr, integer nc,  
     integer bnnz, integer row(), integer col(), integer ptr(), integer bptr(),  
     integer bindex(), LIS_SCALAR value(), LIS_MATRIX A, integer ierr)
```

#### 機能

VBR 形式の配列を行列  $A$  に関連付ける。

#### 入力

nnz	非零ブロックの全要素数
nr	行ブロック数
nc	列ブロック数
bnnz	非零ブロック数
row, col, ptr, bptr, bindex, value	VBR 形式の配列
A	行列

#### 出力

A	関連付けられた行列
---	-----------

#### 注釈

`lis_matrix_set_vbr` を用いた後には `lis_matrix_assemble` を呼び出さなければならない。

### 6.2.25 lis\_matrix\_set\_coo

```
C     int lis_matrix_set_coo(int nnz, int row[], int col[], LIS_SCALAR value[],
LIS_MATRIX A)
Fortran subroutine lis_matrix_set_coo(integer nnz, integer row(), integer col(),
LIS_SCALAR value(), LIS_MATRIX A, integer ierr)
```

#### 機能

COO 形式の配列を行列  $A$  に関連付ける.

#### 入力

nnz	非零要素数
row, col, value	COO 形式の配列
A	行列

#### 出力

A	関連付けられた行列
---	-----------

#### 注釈

`lis_matrix_set_coo` を用いた後には `lis_matrix_assemble` を呼び出さなければならない.

### 6.2.26 lis\_matrix\_set\_dns

```
C     int lis_matrix_set_dns(LIS_SCALAR value[], LIS_MATRIX A)
Fortran subroutine lis_matrix_set_dns(LIS_SCALAR value(), LIS_MATRIX A, integer ierr)
```

#### 機能

DNS 形式の配列を行列  $A$  に関連付ける.

#### 入力

value	DNS 形式の配列
A	行列

#### 出力

A	関連付けられた行列
---	-----------

#### 注釈

`lis_matrix_set_dns` を用いた後には `lis_matrix_assemble` を呼び出さなければならない.

## 6.3 ベクトルと行列の計算

### 6.3.1 lis\_vector\_scale

```
C     int lis_vector_scale(LIS_SCALAR alpha, LIS_VECTOR x)
Fortran subroutine lis_vector_scale(LIS_SCALAR alpha, LIS_VECTOR x, integer ierr)
```

#### 機能

ベクトルのすべての値を  $\alpha$  倍する。

#### 入力

alpha                   スカラ値  $\alpha$

x                        $\alpha$  倍するベクトル

#### 出力

x                       すべての要素の値が  $\alpha$  倍されたベクトル

ierr                   リターンコード

### 6.3.2 lis\_vector\_dot

```
C     int lis_vector_dot(LIS_VECTOR x, LIS_VECTOR y, LIS_SCALAR *val)
Fortran subroutine lis_vector_dot(LIS_VECTOR x, LIS_VECTOR y, LIS_SCALAR val,
integer ierr)
```

#### 機能

ベクトルの内積  $x^T y$  を計算する。

#### 入力

x                       ベクトル

y                       ベクトル

#### 出力

val                   内積の値

ierr                   リターンコード

### 6.3.3 lis\_vector\_nrm1

```
C      int lis_vector_nrm1(LIS_VECTOR x, LIS_REAL *val)
Fortran subroutine lis_vector_nrm1(LIS_VECTOR x, LIS_REAL val, integer ierr)
```

#### 機能

ベクトルの 1 ノルムを計算する。

#### 入力

x                   ベクトル

#### 出力

val               ベクトルの 1 ノルム

ierr              リターンコード

### 6.3.4 lis\_vector\_nrm2

```
C      int lis_vector_nrm2(LIS_VECTOR x, LIS_REAL *val)
Fortran subroutine lis_vector_nrm2(LIS_VECTOR x, LIS_REAL val, integer ierr)
```

#### 機能

ベクトルの 2 ノルムを計算する。

#### 入力

x                   ベクトル

#### 出力

val               ベクトルの 2 ノルム

ierr              リターンコード

### 6.3.5 lis\_vector\_nrmr

```
C      int lis_vector_nrmr(LIS_VECTOR x, LIS_REAL *val)
Fortran subroutine lis_vector_nrmr(LIS_VECTOR x, LIS_REAL val, integer ierr)
```

#### 機能

ベクトルの無限大ノルムを計算する。

#### 入力

x	ベクトル
---	------

#### 出力

val	ベクトルの無限大ノルム
-----	-------------

ierr	リターンコード
------	---------

### 6.3.6 lis\_vector\_axpy

```
C      int lis_vector_axpy(LIS_SCALAR alpha, LIS_VECTOR x, LIS_VECTOR y)
Fortran subroutine lis_vector_axpy(LIS_SCALAR alpha, LIS_VECTOR x, LIS_VECTOR y,
integer ierr)
```

#### 機能

ベクトル和  $y = \alpha x + y$  を計算する。

#### 入力

alpha                   スカラ値

x, y                  ベクトル

#### 出力

y                       $\alpha x + y$  の計算結果 (ベクトル y の値は上書きされる)

ierr                  リターンコード

### 6.3.7 lis\_vector\_xpay

```
C      int lis_vector_xpay(LIS_VECTOR x, LIS_SCALAR alpha, LIS_VECTOR y)
Fortran subroutine lis_vector_xpay(LIS_VECTOR x, LIS_SCALAR alpha, LIS_VECTOR y,
integer ierr)
```

#### 機能

ベクトル和  $y = x + \alpha y$  を計算する。

#### 入力

alpha                   スカラ値

x, y                  ベクトル

#### 出力

y                       $x + \alpha y$  の計算結果 (ベクトル y の値は上書きされる)

ierr                  リターンコード

### 6.3.8 lis\_vector\_axpyz

```
C      int lis_vector_axpyz(LIS_SCALAR alpha, LIS_VECTOR x, LIS_VECTOR y,
                           LIS_VECTOR z)
Fortran subroutine lis_vector_axpyz(LIS_SCALAR alpha, LIS_VECTOR x, LIS_VECTOR y,
                                     LIS_VECTOR z, integer ierr)
```

#### 機能

ベクトル和  $z = \alpha x + y$  を計算する.

#### 入力

alpha                   スカラ値

x, y                  ベクトル

#### 出力

z                       $x + \alpha y$  の計算結果

ierr                  リターンコード

### 6.3.9 lis\_matrix\_scaling

```
C      int lis_matrix_scaling(LIS_MATRIX A, LIS_VECTOR b, LIS_VECTOR d, int action)
Fortran subroutine lis_matrix_scaling(LIS_MATRIX A, LIS_VECTOR b,
                                      LIS_VECTOR d, integer action, integer ierr)
```

#### 機能

行列のスケーリングを行う.

#### 入力

A                      スケーリングを行う行列

b                      スケーリングを行うベクトル

action                LIS\_SCALE\_JACOBI Jacobi スケーリング  $D^{-1}Ax = D^{-1}b$   
( $D$  は  $A = (a_{ij})$  の対角部分)

LIS\_SCALE\_SYMM\_DIAG 対角スケーリング  $D^{-1/2}AD^{-1/2}x = D^{-1/2}b$   
( $D^{-1/2}$  は対角要素の値が  $1/\sqrt{a_{ii}}$  である対角行列)

#### 出力

d                       $D^{-1}$  または  $D^{-1/2}$  の対角部分を格納したベクトル

ierr                  リターンコード

### 6.3.10 lis\_matvec

```
C      void lis_matvec(LIS_MATRIX A, LIS_VECTOR x, LIS_VECTOR y)
Fortran subroutine lis_matvec(LIS_MATRIX A, LIS_VECTOR x, LIS_VECTOR y)
```

#### 機能

行列ベクトル積  $y = Ax$  を計算する。

#### 入力

A 行列

x ベクトル

#### 出力

y ベクトル

### 6.3.11 lis\_matvect

```
C      void lis_matvect(LIS_MATRIX A, LIS_VECTOR x, LIS_VECTOR y)
Fortran subroutine lis_matvect(LIS_MATRIX A, LIS_VECTOR x, LIS_VECTOR y)
```

#### 機能

転置行列ベクトル積  $y = A^T x$  を計算する。

#### 入力

A 行列

x ベクトル

#### 出力

y ベクトル

## 6.4 線型方程式の求解

### 6.4.1 lis\_solver\_create

```
C     int lis_solver_create(LIS_SOLVER *solver)
Fortran subroutine lis_solver_create(LIS_SOLVER solver, integer ierr)
```

#### 機能

ソルバ (線型方程式解法の情報を格納する構造体) を作成する.

#### 入力

なし

#### 出力

solver ソルバ

ierr リターンコード

#### 注釈

ソルバは線型方程式解法の情報を持つ.

### 6.4.2 lis\_solver\_destroy

```
C     int lis_solver_destroy(LIS_SOLVER solver)
Fortran subroutine lis_solver_destroy(LIS_SOLVER solver, integer ierr)
```

#### 機能

不要になったソルバをメモリから破棄する.

#### 入力

solver メモリから破棄するソルバ

#### 出力

ierr リターンコード

### 6.4.3 lis\_solver\_set\_option

```
C     int lis_solver_set_option(char *text, LIS_SOLVER solver)
Fortran subroutine lis_solver_set_option(character text, LIS_SOLVER solver,
                                         integer ierr)
```

#### 機能

線型方程式解法のオプションをソルバに設定する。

#### 入力

text	コマンドラインオプション
------	--------------

#### 出力

solver	ソルバ
--------	-----

ierr	リターンコード
------	---------

#### 注釈

以下に指定可能なコマンドラインオプションを示す。-i {cg|1}は-i cg または-i 1 を意味する。  
-maxiter [1000] は-maxiter のデフォルト値が 1000 であることを意味する。

線型方程式解法の指定 デフォルト: -i bicg

線型方程式解法	オプション	補助オプション
CG	-i {cg 1}	
BiCG	-i {bicg 2}	
CGS	-i {cgs 3}	
BiCGSTAB	-i {bicgstab 4}	
BiCGSTAB(l)	-i {bicgstabl 5} -ell [2]	次数 $l$
GPBiCG	-i {gpbicg 6}	
TFQMR	-i {tfqmr 7}	
Orthomin(m)	-i {orthomin 8}	-restart [40] リスタート値 $m$
GMRES(m)	-i {gmres 9}	-restart [40] リスタート値 $m$
Jacobi	-i {jacobi 10}	
Gauss-Seidel	-i {gs 11}	
SOR	-i {sor 12}	-omega [1.9] 緩和係数 $\omega$ ( $0 < \omega < 2$ )
BiCGSafe	-i {bicgsafe 13}	
CR	-i {cr 14}	
BiCR	-i {bicr 15}	
CRS	-i {crs 16}	
BiCRSTAB	-i {bicrstab 17}	
GPBiCR	-i {gpbicr 18}	
BiCRSafe	-i {bicrsafe 19}	
FGMRES(m)	-i {fgmres 20}	-restart [40] リスタート値 $m$
IDR(s)	-i {idrs 21}	-irestart [2] リスタート値 $s$
MINRES	-i {minres 22}	

前処理の指定 デフォルト: -p none

前処理	オプション	補助オプション
なし	-p {none 0}	
Jacobi	-p {jacobi 1}	
ILU(k)	-p {ilu 2}      -ilu_fill [0]	フィルインレベル $k$
SSOR	-p {ssor 3}      -ssor_w [1.0]	緩和係数 $\omega$ ( $0 < \omega < 2$ )
Hybrid	-p {hybrid 4}      -hybrid_i [sor] -hybrid_maxiter [25] -hybrid_tol [1.0e-3] -hybrid_w [1.5] -hybrid_ell [2] -hybrid_restart [40]	線型方程式解法 最大反復回数 収束判定基準 SOR の緩和係数 $\omega$ ( $0 < \omega < 2$ ) BiCGSTAB(l) の次数 $l$ GMRES(m), Orthomin(m) の リストアート値 $m$
I+S	-p {is 5}      -is_alpha [1.0] -is_m [3]	$I + \alpha S^{(m)}$ 型前処理のパラメータ $\alpha$ $I + \alpha S^{(m)}$ 型前処理のパラメータ $m$
SAINV	-p {sainv 6}	ドロップ基準
SA-AMG	-p {saamg 7}      -saamg_unsym [false] -saamg_theta [0.05 0.12]	非対称版の選択 (行列構造は対称とする) ドロップ基準 $a_{ij}^2 \leq \theta^2  a_{ii}   a_{jj} $ (対称 非対称)
Crout ILU	-p {iluc 8}      -iluc_drop [0.05] -iluc_rate [5.0]	ドロップ基準 最大フィルイン数の倍率
ILUT	-p {ilut 9}      -ilut_drop [0.05] -ilut_rate [5.0]	ドロップ基準 最大フィルイン数の倍率
Additive Schwarz	-adds true      -adds_iter [1]	繰り返し回数

## その他のオプション

---

オプション	
-maxiter [1000]	最大反復回数
-tol [1.0e-12]	収束判定基準
-print [0]	残差の画面表示 -print {none 0} 何もしない -print {mem 1} 収束履歴をメモリに保存する -print {out 2} 収束履歴を画面に表示する -print {all 3} 収束履歴をメモリに保存し画面に表示する
-scale [0]	スケーリングの選択. スケーリング結果は元の行列, ベクトルに上書きされる -scale {none 0} スケーリングなし -scale {jacobi 1} Jacobi スケーリング $D^{-1}Ax = D^{-1}b$ $(D \text{ は } A = (a_{ij}) \text{ の対角部分})$ -scale {symm_diag 2} 対角スケーリング $D^{-1/2}AD^{-1/2}x = D^{-1/2}b$ $(D^{-1/2} \text{ は対角要素の値が } 1/\sqrt{a_{ii}} \text{ である対角行列})$
-initx_zeros [true]	初期ベクトル $x_0$ の振舞い -initx_zeros {false 0} 与えられた値を使用 -initx_zeros {true 1} すべての要素の値を 0 にする
-omp_num_threads [t]	実行スレッド数 t は最大スレッド数
-storage [0]	行列格納形式
-storage_block [2]	BSR, BSC のブロックサイズ

---

演算精度 デフォルト: -f double

精度	オプション	補助オプション
倍精度	-f {double 0}	
4 倍精度	-f {quad 1}	

#### 6.4.4 lis\_solver\_set\_optionC

```
C     int lis_solver_set_optionC(LIS_SOLVER solver)
Fortran subroutine lis_solver_set_optionC(LIS_SOLVER solver, integer ierr)
```

##### 機能

ユーザプログラム実行時にコマンドラインで指定された線型方程式解法のオプションをソルバに設定する。

##### 入力

なし

##### 出力

solver	ソルバ
--------	-----

ierr	リターンコード
------	---------

#### 6.4.5 lis\_solve

```
C      int lis_solve(LIS_MATRIX A, LIS_VECTOR b, LIS_VECTOR x, LIS_SOLVER solver)
Fortran subroutine lis_solve(LIS_MATRIX A, LIS_VECTOR b, LIS_VECTOR x,
                           LIS_SOLVER solver, integer ierr)
```

##### 機能

指定された解法で線型方程式  $Ax = b$  を解く。ソルバに与えられた出力は lis\_solver\_get\_iters, lis\_solver\_get\_time, lis\_solver\_get\_residualnorm に格納する。

##### 入力

A	係数行列
b	右辺ベクトル
x	初期ベクトル
solver	ソルバ

##### 出力

x	解
solver	反復回数, 経過時間等の情報
ierr	リターンコード (0)

#### 6.4.6 lis\_solve\_kernel

```
C     int lis_solve_kernel(LIS_MATRIX A, LIS_VECTOR b, LIS_VECTOR x,
                           LIS_SOLVER solver, LIS_PRECON precon)
Fortran subroutine lis_solve_kernel(LIS_MATRIX A, LIS_VECTOR b, LIS_VECTOR x,
                                    LIS_SOLVER solver, LIS_PRECON precon, integer ierr)
```

##### 機能

指定された解法について、外部で定義された前処理を用いて線型方程式  $Ax = b$  を解く。ソルバに与えられた出力は `lis_solver_get_iters`, `lis_solver_get_time`, `lis_solver_get_residualnorm` に格納する。

##### 入力

A	係数行列
b	右辺ベクトル
x	初期ベクトル
solver	ソルバ
precon	前処理

##### 出力

x	解
solver	反復回数、経過時間等の情報
ierr	リターンコード (0)

#### 6.4.7 lis\_solver\_get\_status

```
C     int lis_solver_get_status(LIS_SOLVER solver, int *status)
Fortran subroutine lis_solver_get_status(LIS_SOLVER solver, integer status,
                                         integer ierr)
```

##### 機能

ソルバから状態を取得する。

##### 入力

solver ソルバ

##### 出力

status 状態

ierr リターンコード

#### 6.4.8 lis\_solver\_get\_iters

```
C     int lis_solver_get_iters(LIS_SOLVER solver, int *iters)
Fortran subroutine lis_solver_get_iters(LIS_SOLVER solver, integer iters,
                                         integer ierr)
```

##### 機能

ソルバから反復回数を取得する。

##### 入力

solver ソルバ

##### 出力

iters 反復回数

ierr リターンコード

#### 6.4.9 lis\_solver\_get\_itersex

```
C     int lis_solver_get_itersex(LIS_SOLVER solver, int *iters,
                                   int *iters_double, int *iters_quad)
Fortran subroutine lis_solver_get_itersex(LIS_SOLVER solver, integer iters,
                                         integer iters_double, integer iters_quad, integer ierr)
```

##### 機能

ソルバから反復回数を取得する。

##### 入力

solver ソルバ

##### 出力

iters 総反復回数

iters\_double 倍精度演算の反復回数

iters\_quad 4倍精度演算の反復回数

ierr リターンコード

#### 6.4.10 lis\_solver\_get\_time

```
C      int lis_solver_get_time(LIS_SOLVER solver, double *times)
Fortran subroutine lis_solver_get_time(LIS_SOLVER solver, real*8 times,
                                         integer ierr)
```

##### 機能

ソルバから経過時間を取得する。

##### 入力

solver ソルバ

##### 出力

times 経過時間

ierr リターンコード

#### 6.4.11 lis\_solver\_get\_timeex

```
C      int lis_solver_get_timeex(LIS_SOLVER solver, double *times,
                               double *itimes, double *ptimes, double *p_c_times, double *p_i_times)
Fortran subroutine lis_solver_get_timeex(LIS_SOLVER solver, real*8 times,
                                         real*8 itimes, real*8 ptimes, real*8 p_c_times, real*8 p_i_times,
                                         integer ierr)
```

##### 機能

ソルバから経過時間を取得する。

##### 入力

solver ソルバ

##### 出力

times itimes と ptimes の合計

itimes 線型方程式解法の経過時間

ptimes 前処理の経過時間

p\_c\_times 前処理行列作成の経過時間

p\_i\_times 線型方程式解法中の前処理の経過時間

ierr リターンコード

#### 6.4.12 lis\_solver\_get\_residualnorm

```
C      int lis_solver_get_residualnorm(LIS_SOLVER solver, LIS_REAL *residual)
Fortran subroutine lis_solver_get_residualnorm(LIS_SOLVER solver,
                                              LIS_REAL residual, integer ierr)
```

##### 機能

ソルバから解  $x$  で再計算した相対残差ノルム  $\|b - Ax\|_2 / \|b\|_2$  を取得する.

##### 入力

solver ソルバ

##### 出力

residual  $b - Ax$  の 2 ノルム

ierr リターンコード

#### 6.4.13 lis\_solver\_get\_rhistory

```
C      int lis_solver_get_rhistory(LIS_SOLVER solver, LIS_VECTOR v)
Fortran subroutine lis_solver_get_rhistory(LIS_SOLVER solver,
                                            LIS_VECTOR v, integer ierr)
```

##### 機能

ソルバから収束履歴を取得する.

##### 入力

なし

##### 出力

v 収束履歴が収められたベクトル

ierr リターンコード

##### 注釈

ベクトル  $v$  はあらかじめ関数 lis\_vector\_create で作成しておかなければならない. ベクトル  $v$  の次数  $n$  が収束履歴の長さよりも小さい場合は収束履歴の最初から  $n$  個までを取得する.

#### 6.4.14 lis\_solver\_get\_solver

```
C     int lis_solver_get_solver(LIS_SOLVER solver, int *nsol)
Fortran subroutine lis_solver_get_solver(LIS_SOLVER solver, integer nsol,
                                         integer ierr)
```

##### 機能

ソルバから選択されている線型方程式解法の番号を取得する。

##### 入力

solver ソルバ

##### 出力

nsol 線型方程式解法の番号

ierr リターンコード

##### 注釈

線型方程式解法の番号は以下の通りである。

解法	番号	解法	番号
CG	1	SOR	12
BiCG	2	BiCGSafe	13
CGS	3	CR	14
BiCGSTAB	4	BiCR	15
BiCGSTAB(l)	5	CRS	16
GPBiCG	6	BiCRSTAB	17
TFQMR	7	GPBiCR	18
Orthomin(m)	8	BiCRSafe	19
GMRES(m)	9	FGMRES(m)	20
Jacobi	10	IDR(s)	21
Gauss-Seidel	11	MINRES	22

#### 6.4.15 lis\_get\_solvername

```
C      int lis_get_solvername(int nsol, char *name)
Fortran subroutine lis_get_solvername(integer nsol, character name, integer ierr)
```

##### 機能

線型方程式解法の番号から解法名を取得する。

##### 入力

nsol	線型方程式解法の番号
------	------------

##### 出力

name	線型方程式解法名
------	----------

ierr	リターンコード
------	---------

## 6.5 固有値問題の求解

### 6.5.1 lis\_esolver\_create

```
C     int lis_esolver_create(LIS_ESOLVER *esolver)
Fortran subroutine lis_esolver_create(LIS_ESOLVER esolver, integer ierr)
```

#### 機能

ソルバ (固有値解法の情報を格納する構造体) を作成する.

#### 入力

なし

#### 出力

esolver ソルバ

ierr リターンコード

#### 注釈

ソルバは固有値解法の情報を持つ.

### 6.5.2 lis\_esolver\_destroy

```
C     int lis_esolver_destroy(LIS_ESOLVER esolver)
Fortran subroutine lis_esolver_destroy(LIS_ESOLVER esolver, integer ierr)
```

#### 機能

不要になったソルバをメモリから破棄する.

#### 入力

esolver メモリから破棄するソルバ

#### 出力

ierr リターンコード

### 6.5.3 lis\_esolver\_set\_option

```
C     int lis_esolver_set_option(char *text, LIS_ESOLVER esolver)
Fortran subroutine lis_esolver_set_option(character text, LIS_ESOLVER esolver,
                                         integer ierr)
```

#### 機能

固有値解法のオプションをソルバに設定する。

#### 入力

text                   コマンドラインオプション

#### 出力

esolver              ソルバ

ierr                 リターンコード

#### 注釈

以下に指定可能なコマンドラインオプションを示す。-e {pi|1}は-e pi または-e 1 を意味する。  
-emaxiter [1000] は-emaxiter のデフォルト値が 1000 であることを意味する。

固有値解法の指定 デフォルト: -e pi

固有値解法	オプション	補助オプション
Power Iteration	-e {pi 1}	
Inverse Iteration	-e {ii 2}	-i [bicg] 線型方程式解法
Approximate Inverse Iteration	-e {aii 3}	
Rayleigh Quotient Iteration	-e {rqi 4}	-i [bicg] 線型方程式解法
Subspace Iteration	-e {si 5}	-ss [2] 部分空間の大きさ -m [0] モード番号
Lanczos Iteration	-e {li 6}	-ss [2] 部分空間の大きさ -m [0] モード番号
CG	-e {cg 7}	
CR	-e {cr 8}	

前処理の指定 デフォルト: -p ilu

前処理	オプション	補助オプション
なし	-p {none 0}	
Jacobi	-p {jacobi 1}	
ILU(k)	-p {ilu 2}      -ilu_fill [0]	フィルインレベル $k$
SSOR	-p {ssor 3}      -ssor_w [1.0]	緩和係数 $\omega$ ( $0 < \omega < 2$ )
Hybrid	-p {hybrid 4}      -hybrid_i [sor] -hybrid_maxiter [25] -hybrid_tol [1.0e-3] -hybrid_w [1.5] -hybrid_ell [2] -hybrid_restart [40]	線型方程式解法 最大反復回数 収束判定基準 SOR の緩和係数 $\omega$ ( $0 < \omega < 2$ ) BiCGSTAB(l) の次数 $l$ GMRES(m), Orthomin(m) の リストアート値 $m$
I+S	-p {is 5}      -is_alpha [1.0] -is_m [3]	$I + \alpha S^{(m)}$ 型前処理のパラメータ $\alpha$ $I + \alpha S^{(m)}$ 型前処理のパラメータ $m$
SAINV	-p {sainv 6}	ドロップ基準
SA-AMG	-p {saamg 7}      -saamg_unsym [false] -saamg_theta [0.05 0.12]	非対称版の選択 (行列構造は対称とする) ドロップ基準 $a_{ij}^2 \leq \theta^2  a_{ii}   a_{jj} $ (対称 非対称)
Crout ILU	-p {iluc 8}      -iluc_drop [0.05] -iluc_rate [5.0]	ドロップ基準 最大フィルイン数の倍率
ILUT	-p {ilut 9}      -ilut_drop [0.05] -ilut_rate [5.0]	ドロップ基準 最大フィルイン数の倍率
Additive Schwarz	-adds true      -adds_iter [1]	繰り返し回数

## その他のオプション

オプション	
-emaxiter [1000]	最大反復回数
-etol [1.0e-12]	収束判定基準
-eprint [0]	残差の画面表示 -eprint {none 0} 何もない -eprint {mem 1} 収束履歴をメモリに保存する -eprint {out 2} 収束履歴を画面に表示する -eprint {all 3} 収束履歴をメモリに保存し画面に表示する
-ie [ii]	Lanczos Iteration, Subspace Iteration の内部で使用する固有値解法の指定 -ie {pi 1} Power Iteration (Subspace Iteration のみ) -ie {ii 2} Inverse Iteration -ie {aii 3} Approximate Inverse Iteration -ie {rqi 4} Rayleigh Quotient Iteration
-shift [0.0]	固有値のシフト量
-initx_ones [true]	初期ベクトル $x_0$ の振舞い -initx_ones {false 0} 与えられた値を使用 -initx_ones {true 1} すべての要素の値を 1 にする
-omp_num_threads [t]	実行スレッド数 t は最大スレッド数
-estorage [0]	行列格納形式
-estorage_block [2]	BSR, BSC のブロックサイズ

演算精度 デフォルト: -ef double

精度	オプション	補助オプション
倍精度	-ef {double 0}	
4 倍精度	-ef {quad 1}	

#### 6.5.4 lis\_esolver\_set\_optionC

```
C     int lis_esolver_set_optionC(LIS_ESOLVER esolver)
Fortran subroutine lis_esolver_set_optionC(LIS_ESOLVER esolver, integer ierr)
```

##### 機能

ユーザプログラム実行時にコマンドラインで指定された固有値解法のオプションをソルバに設定する。

##### 入力

なし

##### 出力

esolver                   ソルバ

ierr                      リターンコード

### 6.5.5 lis\_esolve

```
C      int lis_esolve(LIS_MATRIX A, LIS_VECTOR x,
                  LIS_REAL eval, LIS_ESOLVER esolver)
Fortran subroutine lis_esolve(LIS_MATRIX A, LIS_VECTOR x,
                           LIS_ESOLVER esolver, integer ierr)
```

#### 機能

指定された解法で固有値問題  $Ax = \lambda x$  を解く。ソルバに与えられた出力は lis\_esolver\_get\_iters, lis\_esolver\_get\_time, lis\_esolver\_get\_evals, lis\_esolver\_get\_evects, lis\_esolver\_get\_residualnorm に格納する。

#### 入力

A	係数行列
x	初期ベクトル
esolver	ソルバ

#### 出力

eval	-m[0] オプションで指定されたモードの固有値
x	固有値に対応する固有ベクトル
esolver	反復回数, 経過時間等の情報
ierr	リターンコード (0)

### 6.5.6 lis\_esolver\_get\_status

```
C      int lis_esolver_get_status(LIS_ESOLVER esolver, int *status)
Fortran subroutine lis_esolver_get_status(LIS_ESOLVER esolver, integer status,
                                         integer ierr)
```

#### 機能

ソルバから状態を取得する。

#### 入力

esolver	ソルバ
---------	-----

#### 出力

status	状態
ierr	リターンコード

### 6.5.7 lis\_esolver\_get\_iters

```
C      int lis_esolver_get_iters(LIS_ESOLVER esolver, int *iters)
Fortran subroutine lis_esolver_get_iters(LIS_ESOLVER esolver, integer iters,
                                         integer ierr)
```

#### 機能

ソルバから反復回数を取得する。

#### 入力

esolver ソルバ

#### 出力

iters 反復回数

ierr リターンコード

### 6.5.8 lis\_esolver\_get\_itersex

```
C      int lis_esolver_get_itersex(LIS_ESOLVER esolver, int *iters)
Fortran subroutine lis_esolver_get_itersex(LIS_ESOLVER esolver, integer iters,
                                            integer ierr)
```

#### 機能

ソルバから反復回数を取得する。

#### 入力

esolver ソルバ

#### 出力

iters 総反復回数

iters\_double 倍精度演算の反復回数

iters\_quad 4倍精度演算の反復回数

ierr リターンコード

### 6.5.9 lis\_esolver\_get\_time

```
C     int lis_esolver_get_time(LIS_ESOLVER esolver, double *times)
Fortran subroutine lis_esolver_get_time(LIS_ESOLVER esolver, real*8 times,
                                         integer ierr)
```

#### 機能

ソルバから経過時間を取得する。

#### 入力

esolver ソルバ

#### 出力

times 経過時間

ierr リターンコード

### 6.5.10 lis\_esolver\_get\_timeex

```
C     int lis_esolver_get_timeex(LIS_ESOLVER esolver, double *times,
                                    double *itimes, double *ptimes, double *p_c_times, double *p_i_times)
Fortran subroutine lis_esolver_get_timeex(LIS_ESOLVER esolver, real*8 times,
                                           real*8 itimes, real*8 ptimes, real*8 p_c_times, real*8 p_i_times,
                                           integer ierr)
```

#### 機能

ソルバから経過時間を取得する。

#### 入力

esolver ソルバ

#### 出力

times 固有値解法の経過時間

itimes 固有値解法中の線型方程式解法の経過時間

ptimes 固有値解法中の線型方程式解法前処理の経過時間

p\_c\_times 前処理行列作成の経過時間

p\_i\_times 線型方程式解法中の前処理の経過時間

ierr リターンコード

### 6.5.11 lis\_esolver\_get\_residualnorm

```
C      int lis_esolver_get_residualnorm(LIS_ESOLVER esolver, LIS_REAL *residual)
Fortran subroutine lis_esolver_get_residualnorm(LIS_ESOLVER esolver,
                                                LIS_REAL residual, integer ierr)
```

#### 機能

ソルバから固有ベクトル  $x$  で再計算した相対残差ノルム  $\|\lambda x - Ax\|_2/\lambda$  を取得する.

#### 入力

esolver ソルバ

#### 出力

residual  $(\lambda x - Ax)/\lambda$  の 2 ノルム

ierr リターンコード

### 6.5.12 lis\_esolver\_get\_rhistory

```
C      int lis_esolver_get_rhistory(LIS_ESOLVER esolver, LIS_VECTOR v)
Fortran subroutine lis_esolver_get_rhistory(LIS_ESOLVER esolver,
                                             LIS_VECTOR v, integer ierr)
```

#### 機能

収束履歴をベクトルに格納する.

#### 入力

なし

#### 出力

v 収束履歴が収められたベクトル

ierr リターンコード

#### 注釈

ベクトル  $v$  はあらかじめ関数 lis\_vector\_create で作成しておかなければならぬ. ベクトル  $v$  の次数  $n$  が収束履歴の長さよりも小さい場合は収束履歴の最初から  $n$  個までを取得する.

### 6.5.13 lis\_esolver\_get\_evals

```
C     int lis_esolver_get_evals(LIS_ESOLVER esolver, LIS_VECTOR v)
Fortran subroutine lis_esolver_get_evals(LIS_ESOLVER esolver,
                                         LIS_VECTOR v, integer ierr)
```

#### 機能

ソルバからすべての固有値を取得する。

#### 入力

esolver ソルバ

#### 出力

v 固有値が納められたベクトル

ierr リターンコード

#### 注釈

ベクトル  $v$  はあらかじめ関数 `lis_vector_create` で作成しておかなければならぬ。

### 6.5.14 lis\_esolver\_get\_evects

```
C     int lis_esolver_get_evects(LIS_ESOLVER esolver, LIS_MATRIX A)
Fortran subroutine lis_esolver_get_evects(LIS_ESOLVER esolver,
                                         LIS_MATRIX A, integer ierr)
```

#### 機能

ソルバからすべての固有ベクトルを取得し、行列  $A$  に CRS 形式で格納する。

#### 入力

esolver ソルバ

#### 出力

A 固有ベクトルが納められた行列

ierr リターンコード

#### 注釈

行列  $A$  はあらかじめ関数 `lis_matrix_create` で作成しておかなければならぬ。

### 6.5.15 lis\_esolver\_get\_esolver

```
C     int lis_esolver_get_esolver(LIS_ESOLVER esolver, int *nsol)
Fortran subroutine lis_esolver_get_esolver(LIS_ESOLVER esolver, integer nsol,
                                           integer ierr)
```

#### 機能

ソルバから選択されている固有値解法の番号を取得する。

#### 入力

esolver ソルバ

#### 出力

nsol 固有値解法の番号

ierr リターンコード

#### 注釈

固有値解法の番号は以下の通りである。

解法	番号
Power Iteration	1
Inverse Iteration	2
Approximate Inverse Iteration	3
Rayleigh Quotient Iteration	4
Subspace Iteration	5
Lanczos Iteration	6
CG	7
CR	8

### 6.5.16 lis\_get\_esolvername

```
C      int lis_get_esolvername(int esolver, char *name)
Fortran subroutine lis_get_esolvername(integer esolver, character name,
                                         integer ierr)
```

#### 機能

固有値解法の番号から解法名を取得する。

#### 入力

nesol	固有値解法の番号
-------	----------

#### 出力

name	固有値解法名
------	--------

ierr	リターンコード
------	---------

## 6.6 ファイル操作

### 6.6.1 lis\_input

```
C      int lis_input(LIS_MATRIX A, LIS_VECTOR b, LIS_VECTOR x, char *filename)
Fortran subroutine lis_input(LIS_MATRIX A, LIS_VECTOR b, LIS_VECTOR x,
                           character filename, integer ierr)
```

#### 機能

外部ファイルから行列、ベクトルデータを読み込む。

#### 入力

filename	ファイル名
----------	-------

#### 出力

A	指定された格納形式の行列
---	--------------

b	右辺ベクトル
---	--------

x	解ベクトル
---	-------

ierr	リターンコード
------	---------

#### 注釈

対応するファイル形式は以下の通りである。

- Matrix Market 形式 (ベクトルデータを読み込めるよう拡張)
- Harwell-Boeing 形式

これらのデータ構造については付録 A を参照せよ。

## 6.6.2 lis\_input\_vector

```
C     int lis_input_vector(LIS_VECTOR v, char *filename)
Fortran subroutine lis_input_vector(LIS_VECTOR v, character filename, integer ierr)
```

### 機能

外部ファイルからベクトルデータを読み込む。

### 入力

filename	ファイル名
----------	-------

### 出力

v	ベクトル
---	------

ierr	リターンコード
------	---------

### 注釈

対応するファイル形式は

- PLAIN 形式
- Matrix Market 形式

これらのデータ構造については付録 A を参照せよ。

### 6.6.3 lis\_input\_matrix

```
C     int lis_input_matrix(LIS_MATRIX A, char *filename)
Fortran subroutine lis_input_matrix(LIS_MATRIX A, character filename,
                                    integer ierr)
```

#### 機能

外部ファイルから行列データを読み込む。

#### 入力

filename	ファイル名
----------	-------

#### 出力

A	指定された格納形式の行列
---	--------------

ierr	リターンコード
------	---------

#### 注釈

対応するファイル形式は以下の通りである。

- Matrix Market 形式
- Harwell-Boeing 形式

これらのデータ構造については付録 A を参照せよ。

#### 6.6.4 lis\_output

```
C      int lis_output(LIS_MATRIX A, LIS_VECTOR b, LIS_VECTOR x, int format,
                     char *filename)
Fortran subroutine lis_output(LIS_MATRIX A, LIS_VECTOR b, LIS_VECTOR x,
                             integer format, character filename, integer ierr)
```

##### 機能

行列, ベクトルデータをファイルに書き込む.

##### 入力

A	行列
b	右辺ベクトル (ファイルに書き込まない場合は NULL を代入する)
x	解ベクトル (ファイルに書き込まない場合は NULL を代入する)
format	ファイル形式
	LIS_FMT_MM Matrix Market 形式
filename	書き込むファイルのファイル名

##### 出力

ierr	リターンコード
------	---------

##### 注釈

ファイル形式のデータ構造は付録 A を参照せよ.

### 6.6.5 lis\_output\_vector

```
C     int lis_output_vector(LIS_VECTOR v, int format, char *filename)
Fortran subroutine lis_output_vector(LIS_VECTOR v, integer format,
                                     character filename, integer ierr)
```

#### 機能

ベクトルデータをファイルに書き込む。

#### 入力

v	ベクトル
format	ファイル形式
	LIS_FMT_PLAIN PLAIN 形式
	LIS_FMT_MM Matrix Market 形式

filename 書き込むファイルのファイル名

#### 出力

ierr リターンコード

#### 注釈

ファイル形式のデータ構造は付録 A を参照せよ。

### 6.6.6 lis\_output\_matrix

```
C     int lis_output(LIS_MATRIX A, int format, char *filename)
Fortran subroutine lis_output(LIS_MATRIX A, integer format, character filename,
                           integer ierr)
```

#### 機能

行列データをファイルに書き込む。

#### 入力

A	行列
format	ファイル形式
	LIS_FMT_MM Matrix Market 形式

filename 書き込むファイルのファイル名

#### 出力

ierr	リターンコード
------	---------

## 6.7 その他

### 6.7.1 lis\_initialize

```
C      int lis_initialize(int* argc, char** argv[])
Fortran subroutine lis_initialize(integer ierr)
```

#### 機能

MPI の初期化, コマンドライン引数の取得等の初期化処理を行う.

#### 入力

argc	コマンドライン引数の数
argv	コマンドライン引数

#### 出力

ierr	リターンコード
------	---------

### 6.7.2 lis\_finalize

```
C      void lis_finalize()
Fortran subroutine lis_finalize(integer ierr)
```

#### 機能

終了処理を行う.

#### 入力

なし

#### 出力

ierr	リターンコード
------	---------

### 6.7.3 lis\_wtime

```
C      double lis_wtime()
Fortran function lis_wtime()
```

#### 機能

経過時間を計測する。

#### 入力

なし

#### 出力

ある時点からの経過時間を double 型の値 (単位は秒) として返す。

#### 注釈

処理時間を測定する場合は、処理の開始時と終了時の時間を `lis_wtime` により測定し、その差を求める。

### 6.7.4 CHKERR

```
C      void CHKERR(int err)
Fortran subroutine CHKERR(integer err)
```

#### 機能

関数が正常に終了したかどうかを判定する。

#### 入力

`err` リターンコード

#### 出力

なし

#### 注釈

正常に終了していない場合は、`lis_finalize` を実行した後、プログラムを強制終了する。

## 参考文献

- [1] 藤野清次, 藤原牧, 吉田正浩. 準残差の最小化に基づく積型 BiCG 法. 日本計算工学会論文集, 2005.  
<http://save.k.u-tokyo.ac.jp/jscses/trans/trans2005/No20050028.pdf>.
- [2] 曽我部知広, 杉原正顕, 張紹良. 共役残差法の非対称行列への拡張. 日本応用数理学会論文誌, Vol. 15, No. 3, pp. 445–460, 2005
- [3] 阿部邦美, 曽我部知広, 藤野清次, 張紹良. 非対称行列用共役残差法に基づく積型反復解法. 情報処理学会論文誌, Vol. 48, No. SIG8(ACS18), pp. 11–21, 2007.
- [4] 藤野清次, 尾上勇介. BiCR 法の残差をベースにした BiCRSafe 法の収束性評価. 情報処理学会研究報告, 2007-HPC-111, pp. 25–30, 2007.
- [5] Y. Saad. A Flexible Inner-outer Preconditioned GMRES Algorithm. SIAM J. Sci. Stat. Comput., Vol. 14, pp. 461–469, 1993.
- [6] Y. Saad. ILUT: a dual threshold incomplete LU factorization. Numerical Linear Algebra with Applications, Vol. 1, No. 4, pp. 387–402, 1994.
- [7] ITSOL: ITERATIVE SOLVERS package  
<http://www-users.cs.umn.edu/~saad/software/ITSOL/index.html>
- [8] N. Li, Y. Saad and E. Chow. Crout version of ILU for general sparse matrices. SIAM J. Sci. Comput., Vol. 25, pp. 716–728, 2003.
- [9] T. Kohno, H. Kotakemori and H. Niki. Improving the Modified Gauss-Seidel Method for Z-matrices. Linear Algebra and its Applications, Vol. 267, pp. 113–123, 1997.
- [10] A. Fujii, A. Nishida, and Y. Oyanagi. Evaluation of Parallel Aggregate Creation Orders : Smoothed Aggregation Algebraic Multigrid Method. High Performance Computational Science And Engineering, pp. 99–122, Springer, 2005.
- [11] 阿部邦美, 張紹良, 長谷川秀彦, 姫野龍太郎. SOR 法を用いた可変的前処理付き一般化共役残差法. 日本応用数理学会論文誌, Vol. 11, No. 4, pp. 157–170, 2001.
- [12] R. Bridson and W.-P. Tang. Refining an approximate inverse. J. Comput. Appl. Math., Vol. 123, pp. 293–306, 2000.
- [13] P. Sonnerveld and M. B. van Gijzen. IDR(s): a family of simple and fast algorithms for solving large nonsymmetric systems of linear equations. SIAM J. Sci. Comput., Vol. 31, Issue 2, pp. 1035–1062, 2008.
- [14] A. Greenbaum. Iterative Methods for Solving Linear Systems. SIAM, 1997.
- [15] A. V. Knyazev. Toward the Optimal Preconditioned Eigensolver: Locally Optimal Block Preconditioned Conjugate Gradient Method. SIAM J. Sci. Comput., Vol. 23, No. 2, pp. 517–541, 2001.
- [16] A. Nishida. Experience in Developing an Open Source Scalable Software Infrastructure in Japan. Lecture Notes in Computer Science 6017, Springer, pp. 87–98, 2010.

- [17] E. Suetomi and H. Sekimoto. Conjugate gradient like methods and their application to eigenvalue problems for neutron diffusion equation. *Annals of Nuclear Energy*, Vol. 18, No. 4, pp. 205-227, 1991.
- [18] D. H. Bailey. A fortran-90 double-double library. <http://www.nersc.gov/~dhabailey/mpdist/mpdist.html>.
- [19] Y. Hida, X. S. Li and D. H. Bailey. Algorithms for quad-double precision floating point arithmetic. *Proceedings of the 15th Symposium on Computer Arithmetic*, pp. 155–162, 2001.
- [20] T. Dekker. A floating-point technique for extending the available precision. *Numerische Mathematik*, vol.18 pp. 224–242, 1971.
- [21] D. E. Knuth. *The Art of Computer Programming: Seminumerical Algorithms*, vol.2. Addison-Wesley, 1969.
- [22] D. H. Bailey. High-Precision Floating-Point Arithmetic in Scientific Computation. *Computing in Science and Engineering*, Volume 7, Issue 3, pp. 54–61, IEEE, 2005.
- [23] Intel Fortran Compiler User's Guide Vol I.
- [24] 小武守恒, 藤井昭宏, 長谷川秀彦, 西田晃. 反復法ライブラリ向け 4 倍精度演算の実装と SSE2 を用いた高速化. 情報処理学会論文誌「コンピューティングシステム」, Vol. 1, No. 1, pp. 73–84, 2008.
- [25] R. Barrett, et al. *Templates for the Solution of Linear Systems: Building Blocks for Iterative Methods*. SIAM, 1994.
- [26] Z. Bai, et al. *Templates for the Solution of Algebraic Eigenvalue Problems*. SIAM, 2000.
- [27] Y. Saad. SPARSKIT: a basic tool kit for sparse matrix computations, version 2, June 1994. <http://www.cs.umn.edu/~saad/software/SPARSKIT/sparskit.html>.
- [28] S. Balay, et al. PETSc users manual. Technical Report ANL-95/11, Argonne National Laboratory, August 2004.
- [29] R. S. Tuminaro, et al. Official Aztec user's guide, version 2.1. Technical Report SAND99-8801J, Sandia National Laboratories, November 1999.
- [30] R. B. Lehoucq, D. C. Sorensen, and C. Yang. ARPACK Users' Guide: Solution of Large-scale Eigenvalue Problems with implicitly-restarted Arnoldi Methods. SIAM, 1998.
- [31] R. Bramley and X. Wang. SPLIB: A library of iterative methods for sparse linear system. Technical report, Indiana University–Bloomington, 1995.
- [32] Matrix Market. <http://math.nist.gov/MatrixMarket>.

## A ファイル形式

本節では、本ライブラリで使用できるファイル形式について述べる。

### A.1 拡張 Matrix Market 形式

Matrix Market 形式 [32] は、ベクトルデータを格納できない。本ライブラリはベクトルを格納できるように拡張している。 $M \times N$  の行列  $A = (a_{ij})$  の非零要素数を  $L$  とする。 $a_{ij} = A(I, J)$  とする。ファイル形式を以下に示す。

```
%%MatrixMarket matrix coordinate real general <-- ヘッダ
%
%                                | 0 行以上のコメント行
%
%                                | 行数 列数 非零数 (0 or 1) (0 or 1)
%
M N L B X
I1 J1 A(I1,J1)
I2 J2 A(I2,J2)
. .
IL JL A(IL,JL)
I1 B(I1)
I2 B(I2)
. .
IM B(IM)
I1 X(I1)
I2 X(I2)
. .
IM X(IM)
```

(A.1) 式の行列  $A$  とベクトル  $b$  に対するファイル形式を以下に示す。

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ & 1 & 2 & 1 \\ & & 1 & 2 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \quad (\text{A.1})$$

```
%%MatrixMarket matrix coordinate real general
4 4 10 1 0
1 2 1.00e+00
1 1 2.00e+00
2 3 1.00e+00
2 1 1.00e+00
2 2 2.00e+00
3 4 1.00e+00
3 2 1.00e+00
3 3 2.00e+00
4 4 2.00e+00
4 3 1.00e+00
1 0.00e+00
2 1.00e+00
3 2.00e+00
4 3.00e+00
```

## A.2 Harwell-Boeing 形式

Harwell-Boeing 形式では、CCS 形式で行列を格納する。value を行列 A の非零要素の値、index を非零要素の行番号、ptr を value と index の各列の開始位置を格納する配列とする。ファイル形式を以下に示す。

第 1 行 (A72,A8)

1 - 72 Title

73 - 80 Key

第 2 行 (5I14)

1 - 14 ヘッダを除く総行数

15 - 28 ptr の行数

29 - 42 index の行数

43 - 56 value の行数

57 - 70 右辺の行数

第 3 行 (A3,11X,4I14)

1 - 3 行列の種類

第 1 列: R Real matrix

C Complex matrix (非対応)

P Pattern only (非対応)

第 2 列: S Symmetric

U Unsymmetric

H Hermitian (非対応)

Z Skew symmetric (非対応)

R Rectangular (非対応)

第 3 列: A Assembled

E Elemental matrices (非対応)

4 - 14 空白

15 - 28 行数

29 - 42 列数

43 - 56 非零要素数

57 - 70 0

第 4 行 (2A16,2A20)

1 - 16 ptr の形式

17 - 32 index の形式

33 - 52 value の形式

53 - 72 右辺の形式

第 5 行 (A3,11X,2I14) 右辺が存在する場合

1 右辺の種類

F フルベクトル

M 行列と同じ形式 (非対応)

2 初期値が与えられているならば G

3 解が与えられているならば X

4 - 14 空白

15 - 28 右辺の数

29 - 42 非零要素数

(A.1) 式の行列 A とベクトル b に対するファイル形式を以下に示す。

```
1-----10-----20-----30-----40-----50-----60-----70-----80
Harwell-Boeing format sample                                Lis
          8           1           1           4           2
RUA          4           4          10          4
(11i7)      (13i6)      (3e26.18)    (3e26.18)
F            1           0
          1           3           6           9
          1           2           1           2           3           2           3           4           3           4
2.000000000000000E+00 1.000000000000000E+00 1.000000000000000E+00
2.000000000000000E+00 1.000000000000000E+00 1.000000000000000E+00
```

```

2.00000000000000000000E+00 1.00000000000000000000E+00 1.00000000000000000000E+00
2.00000000000000000000E+00
0.00000000000000000000E+00 1.00000000000000000000E+00 2.00000000000000000000E+00
3.00000000000000000000E+00

```

### A.3 ベクトル用拡張 Matrix Market 形式

Matrix Market 形式 [32] でベクトルデータを格納できるように拡張している。次数  $N$  のベクトル  $b = (b_i)$  に対して  $b_i = B(I)$  とする。ファイル形式を以下に示す。

```

%%MatrixMarket vector coordinate real general <-- ヘッダ
%
%                                | 0 行以上のコメント行
%
%                                <-- 行数
%
N                                <--+
I1 B(I1)                         <--+
I2 B(I2)                         <--+
. . .
IN B(IN)                         <--+

```

(A.1) 式のベクトル  $b$  に対するファイル形式を以下に示す。

```

%%MatrixMarket vector coordinate real general
4
1 0.00e+00
2 1.00e+00
3 2.00e+00
4 3.00e+00

```

### A.4 ベクトル用 PLAIN 形式

ベクトル用 PLAIN 形式はベクトルの値を始めから順番に書き出したものである。次数  $N$  のベクトル  $b = (b_i)$  に対して  $b_i = B(I)$  とする。ファイル形式を以下に示す。

```

B(1)                                <--+
B(2)                                | N 個
. . .
B(N)                                <--+

```

(A.1) 式のベクトル  $b$  に対するファイル形式を以下に示す。

```

0.00e+00
1.00e+00
2.00e+00
3.00e+00

```